אפשר לממש סמפורים על ידי שימוש בתור של מיוטקסים:

```
using System;
using System.Threading;
public class MySemaphore
  private readonly Mutex mutex = new Mutex();
  private readonly int maxCount;
  private int currentCount;
  public MySemaphore(int initialCount, int maxCount)
     this.currentCount = initialCount;
     this.maxCount = maxCount;
  public void WaitOne()
     while (true)
       mutex.WaitOne();
       if (currentCount > 0)
          currentCount--;
          mutex.ReleaseMutex();
          return;
       }
       mutex.ReleaseMutex();
     }
  }
  public bool Release(int releaseCount = 1)
     mutex.WaitOne();
     if (currentCount + releaseCount > maxCount)
       mutex.ReleaseMutex();
       return false;
     currentCount += releaseCount;
     mutex.ReleaseMutex();
     return true;
  }
}
                                                                                                   1.ב
                         האלגוריתם של פטרסון יכול להיות מורחב ל3 תהליכים או יותר, פסודו קוד לדוגמה
// Shared variables
boolean flag[3] = {false, false, false}
int turn = 0
// Process i (where i is 0, 1, or 2)
While(true){
flag[i] = true
turn = i
while ((flag[(i+1)\%3] || flag[(i+2)\%3]) \&\& turn == i);
// Critical section
```

```
flag[i] = false
// Remainder section
```

ניתן לראות שההרחבה ל3 יחסית דומה לאלגוריתם המקורי של פטרסון, כעת יש מערך של דגלים במקום שני דגלים, והרחבה של משתנה התור ל3 אפשרויות. במהלך בדיקה לגבי הסעיף הזה נתקלנו בFilter algorithm, שהוא אלגוריתם קיים שמרחיב את אלגוריתם פיטרסון ל3 ומעלה. לכן אנחנו יכולים להגיד בוודאות שאכן ניתן לעשות זאת.

ג.1

.mutual exclusiona האלגוריתם של דקר הוא אלגוריתם שמטרתו פתרון של בעיית

יתרונות של דקר:

- לא תלוי בחומרה •
- mutual exclusion מבטיח •

חסרונות דקר:

- מוגבל לשני תהליכים
- שחות יעיל בגלל שיש busy-waiting
 - יותר מסובך לבצע ולהבין •

יתרונות של מיוטקס∖סמפור:

- יכול להתמודד עם כמה תהליכים או תרדים
 - busy-waiting יעיל יותר כי לא מתרחש
 - קל יותר להבין ולבצע
- הרבה פעמים יש תמיכה ספציפית של החומרה לכן יעיל יותר

חסרונות מיוטקס\סמפור:

- צריך תמיכה של מערכת ההפעלה
- יכול לייצר overhead (הכוונה היא לכל מה שתהליך\תרד משכפל בעת יצירה) לתהליכים קריטיים קצרים באופן לא יעיל.

т.1

נקח לדוגמה מצב בו אנו מדמים מערכת בנק, ונניח שיש לנו 4 תרדים שכל אחת מטרתו שונה:

T1 מעביר כסף

ד2 מעדכן את העו"ש בחשבון T2

T3 מייצר דו"ח

T4 מעבד בקשות הלוואה.

ונניח כי קיימים לנו ארבעת המשאבים הנ"ל אשר מתקשרים לתרדים שהצגנו למעלה:


R1 בסיס נתונים של כל החשבונות

וומן טרנזקציות R2

R3 בסיס נתונים לדוחות

מערכת דירוג אשראי R4


גרף אלוקציות שבו מתרחש דדלוק



:טבלאת אלוקציות

Thread\Resource	R1	R2	R3	R4
T1	1	0	0	0
T2	0	1	0	0
Т3	0	0	1	0
T4	0	0	0	1

1.ה מצב של דדלוק עם 4 תרדים ושישה מיוטקסים



טבלאת אלוקציה

Thread\Mutex	M1	M2	M3	M4	M5	M6
T1	1	0	0	0	1	0
T2	0	1	0	0	0	0
Т3	0	0	1	0	0	1
T4	0	0	0	1	0	0

:SharableSpreadSheet 2

N

SharableSpreadSheet
-spreadSheet:
-nRows:int
-nCols:int
-searchSemaphore:SemaphoreSlim
-structureLock:ReaderWriterLockSlim
-cellLock:Mutex
+methods

- ב. בתוכנית יש מספר מנעולים –
- 1. אובייקט מסוג SemaphoreSlim שמטרתו להגביל את כמות החיפושים המקביליים. משומש במתודות SearchString, SearchInRow, SearchInCol, SearchInRange, FindAll .nUsers
- 2. אובייקט מסוג ReaderWriterLockSlim שמטרתו להגן של שינויים במבנה הטבלה. משומש במתודות ExchangeRows, ExchangeCols, AddRow, AddCol

3. אובייקט מסוג Mutex בשם CellMutex שנעשה בו שימוש בשביל כתיבה לmutex בשם Mutex, הוא מונע cellMutex שינויים בטבלה בזמן קריאה של אובייקטים אחרים. משומש במתודות AddCol, FindAll, SetAll

לסיכום, בסך הכל 3 אובייקטים שמשמשים כמנעולים בתוכנית - SemaphoreSlim שמשמש להגבלת כמות החיפושים המקביליים ומיצוא המשאבים. ReaderWriterLockSlimשמאפשר קריאות מקביליות של הטבלה החיפושים המקביליים ומיצוא המשאבים. cellMutex מאפשר נעילה באופן יעיל ובטוח לכל תא ספציפי בו.