

实验设计报告

| 开课学期: | 2021 秋 |
|-------|--------------|
| 课程名称: | 操作系统 |
| 实验名称: | 系统调用 |
| 实验性质: | 课内实验 |
| 实验时间: | |
| 学生班级: | 19 级计算机 10 班 |
| 学生学号: | 190111005 |
| 学生姓名: | 倪洪达 |
| 评阅教师: | |
| 报告成绩: | |

实验与创新实践教育中心印制 2018年12月

一、 回答问题

1. 阅读 kernel/syscall.c, 试解释函数 syscall()`如何根据系统调用号调用对应的系统调用处理函数(例如 sys_fork)? syscall()`将具体系统调用的返回值存放在哪里?

答: syscall 中有一个表单存放着各个系统调用号对应的函数,当接收到系统调用号的时候,就根据调用号在表单中查询对应的函数。返回值被存放在 a0 寄存器中。

2. 阅读 kernel/syscall.c,哪些函数用于传递系统调用参数? 试解释 argraw() 函数的含义。

答: argint()、argstr()和 argaddr()都可用于传递系统调用参数。argraw()可以去读寄存器 a0 到 a5 的值,这里面不同的寄存器分别对应不同的函数调用。

3. 阅读 kernel/proc.c 和 proc.h,进程控制块存储在哪个数组中?进程控制块中哪个成员指示了进程的状态?一共有哪些状态?

答: PCB 存储在 proc 数组中,proc -> state 指示了进程状态。一共有 UNUSED、SLEEPING、RUNNABLE、RUNNING、ZOMBIE 五种状态。

4. 阅读 kernel/kalloc.c,哪个结构体中的哪个成员可以指示空闲的内存页? Xv6 中的一个页有多少字节?

答:结构体 kmem 的 freelist 可以指示空闲的内存页。Xv6 中,一个页有 PGSIZE=4096 个字节。

5. 阅读 kernel/vm.c, 试解释 copyout()函数各个参数的含义。

答:第一个参数是待复制字符串的页表号,第二个参数是页内地址,第三个参数是待复制的字符串的首地址,第四个参数是待复制的字符串的长度。

二、 实验详细设计

1. trace

首先需要在一切包含系统调用名称的地方加上 trace 相关的声明,如系统调用号和函数表等。接着需要在 syscall.c 中加入对应的系统调用分发的逻辑,需要打印出当前 a0 寄存器的值和执行系统调用后 a0 寄存器的值,再用一个数组存储系统调用名称:

```
num = p->trapframe->a7;
int i = p->trapframe->a0;
if(num > 0 && num < NELEM(syscalls) && syscalls[num]) {</pre>
```

其中数组 calls 也在 syscall.c 中定义:

```
static char *calls[32] = {
  "fork",
 "exit",
  "wait",
  "pipe",
  "read",
  "kill",
  "exec",
  "fstat",
  "chdir",
  "dup",
  "getpid",
  "sbrk",
  "sleep",
  "uptime",
  "open",
  "write",
  "mknod",
  "unlink",
  "link",
 "mkdir",
  "close",
  "trace",
 "sysinfo"
};
```

另外需要实现 sys_trace()中的对应逻辑:

```
sys_trace(void)
{
  int mask;
  if (argint(0, &mask) < 0) return -1;
  struct proc *p = myproc();
  p -> mask = mask;
  return 0;
}
```

要点在于使 trace 记住进程的 mask。另外 fork 函数需要修改,需要添加一句 np->mask = p->mask 从而将 mask 的值传递下去。

2. sysinfo

首先和 trace 一样,在各个包含系统调用的地方添加声明,然后在 sysproc 中添加 sys_sysinfo 函数定义:

```
uint64
sys_sysinfo(void)
{
   struct sysinfo s;
   uint64 ip; //user pointer to struct sysinfo
   struct proc *p = myproc();
   s.freemem = freemem();
   s.nproc = nproc();
   s.freefd = freefd();
   if (argaddr(0, &ip) < 0) return -1;
   if (copyout(p -> pagetable, ip, (char *)&s, sizeof(s)) < 0) return -1;
   return 0;
}</pre>
```

这里仿照 fstat 相关逻辑,使用 argaddr 函数以及 copyout 函数,将结构体内容从内核地址空间复制到用户地址空间。另外传递待实现的三个函数的值:

① freemem:

```
uint64 freemem(void)
{
   struct run *r;
   acquire(&kmem.lock);
   r = kmem.freelist;
   release(&kmem.lock);
   uint64 n = 0;
   while (r)
   {
      r = r -> next;
      n += PGSIZE;
   }
   return n;
}
```

使用指针 r 按页遍历剩余的内存空间,再用变量 n 进行累加,最终返回即可。

2 nproc:

```
uint64 nproc(void)
{
   struct proc *p;
   uint64 n = 0;
   for (p = proc; p < &proc[NPROC]; p++)
   {
      acquire(&p -> lock);
   }
}
```

```
if(p -> state == UNUSED) n++;
  release(&p -> lock);
}
return n;
}
```

就遍历进程控制块中所有进程,遇到 UNUSED 状态的就计数变量+1,最终返回即可。

③ freefd:

```
uint64 freefd(void)
{
    struct proc *p = myproc();
    uint64 n = 0;
    int i = 0;
    while (i != NOFILE)
    {
        acquire(&p -> lock);
        if (!p -> ofile[i]) ++n;
        release(&p -> lock);
        ++i;
    }
    return n;
}
```

实际上就是统计当前进程的 ofile 值为 0 的个数,注意锁的使用即可。

三、 实验结果截图

