CENTINELA

Control de Accesos

Manual de Instalación

Para la persona que instala el sistema en el servidor de la empresa

Versión 1.0 · Octubre 2026

Contenido

1. Qué necesitás
2. Qué hay en la carpeta del programa
3. Instalación paso a paso
4. El ícono junto al reloj
5. Versión de prueba y activación
6. Actualizar a una versión nueva
7. Pasar Centinela a otro servidor
8. Si algo no funciona
9. Lo más importante: las copias de seguridad

1. Qué necesitás

- Una PC o servidor con **Windows 10, Windows 11 o Windows Server** (2016 o posterior), que quede **prendida** mientras se use el sistema.
- Que esa PC y las de la garita estén en la **misma red**.
- Un usuario de Windows con permisos de **administrador** (solo para la instalación).

No hay que instalar nada más: ni bases de datos, ni otros programas. Centinela es una carpeta que se copia y listo. No necesita internet para funcionar.

2. Qué hay en la carpeta del programa

Archivo	Para qué sirve
`Centinela.exe`	El sistema.
`CentinelaControl.exe`	El ícono que queda junto al reloj de Windows, para abrir, detener o reiniciar Centinela.
`config.ini`	Puerto y nombre de la empresa.
`Instalar en el servidor.bat`	Deja todo funcionando: Firewall, arranque automático e ícono.
`Reiniciar Centinela.bat`	Lo detiene y lo vuelve a iniciar.
`Quitar del servidor.bat`	Deshace la instalación (no borra los datos).
`Rescatar usuario admin.bat`	Por si ningún administrador puede entrar.
`listas\`	Dos Excel con las compañías de seguro y las ART, para importar.
`backups\`	Acá se guardan las copias de seguridad.
`logs\`	Registro de errores, por si algo falla.
`centinela.db`	**La base de datos, con toda la información.** Si no está, se crea vacía la primera vez.

3. Instalación paso a paso

Paso 1: copiar la carpeta

Copiá la carpeta del programa al servidor, por ejemplo a `C:\Centinela`.

> Usá una ruta corta y sin acentos. No la pongas en el Escritorio ni en Documentos de un usuario: si ese usuario se borra, se va el sistema con él.

Paso 2 (opcional): revisar `config.ini`

Abrilo con el Bloc de notas solo si querés cambiar algo:

- `puerto = 5000` → el número de puerto. Cambialo únicamente si otro programa ya usa el 5000.
- `nombre = Mi Empresa` → el nombre de la empresa (también se puede cambiar después, desde el sistema).
- `abrir_navegador = no` → dejalo en `no` en el servidor.

Paso 3: ejecutar el instalador

1. Clic **derecho** en `Instalar en el servidor.bat`.
2. Elegí **"Ejecutar como administrador"** y aceptá el cartel de Windows.
3. Se abre una ventana negra que va mostrando cuatro pasos. Al final dice **LISTO** y muestra la dirección IP del servidor.

> Si aparece "Windows protegió su PC": clic en **Más información** y después en **Ejecutar de todas formas**.

El instalador hace cuatro cosas:

1. Habilita el puerto en el **Firewall de Windows**, para que las otras PCs puedan entrar.
2. Programa a Centinela para que **arranque solo** cada vez que se prende el servidor, aunque nadie inicie sesión.
3. Pone el **ícono de Centinela junto al reloj** (ver punto 4).
4. Lo deja funcionando en ese momento.

Paso 4: probar

En el mismo servidor, abrí el navegador (Chrome o Edge) y escribí:

`http://localhost:5000`

Tiene que aparecer la pantalla de ingreso de Centinela.

Paso 5: entrar desde la garita

En la PC de la garita, abrí el navegador y escribí la dirección con la **IP del servidor** que mostró el instalador, por ejemplo:

`http://192.168.1.10:5000`

Para no tener que escribirla cada vez, creá un **acceso directo** en el escritorio de esa PC:

1. Clic derecho en un lugar vacío del escritorio → **Nuevo** → **Acceso directo**.
2. En "ubicación" escribí la dirección (`http://192.168.1.10:5000`) → **Siguiente**.
3. Como nombre poné **Centinela** → **Finalizar**.

> **Recomendación:** pedile a quien administra la red que el servidor tenga una **IP fija**. Si la IP cambia, el acceso directo deja de funcionar.

Paso 6: primer ingreso

- Usuario: **`admin`**
- Contraseña: **`centinela`**

El sistema te obliga a cambiar la contraseña en ese momento. Anotá la nueva en un lugar seguro.

Después seguí la lista **"El primer día con Centinela"** del Manual del Administrador: nombre de la empresa, usuarios, backups, correo, e importar las listas de compañías de seguro y ART (están en la carpeta `listas`).

4. El ícono junto al reloj

Después de instalar, abajo a la derecha de la pantalla del servidor (al lado de la hora) queda un **escudo azul**. Si no lo ves, tocá la flechita **^** que muestra los íconos ocultos.

- Con un **punto verde**: Centinela está funcionando.
- Con un **punto rojo**: Centinela está detenido.

Con **clic derecho** sobre el ícono aparece este menú:

Opción	Qué hace
Abrir Centinela	Abre el sistema en el navegador (también con doble clic en el ícono).
Iniciar servidor	Lo prende, si estaba detenido.
Detener servidor	Lo apaga. Nadie puede usar el sistema hasta que lo inicies de nuevo.
Reiniciar servidor	Lo apaga y lo prende. Es lo primero a probar si algo anda raro.
Carpeta del programa / de backups / de registros	Abre esas carpetas.
Quitar este ícono	Saca el ícono. Centinela sigue funcionando.

El ícono aparece solo cada vez que alguien inicia sesión en el servidor. Si lo quitaste y lo querés de vuelta, hacé doble clic en `CentinelaControl.exe`.

> Si al detener o reiniciar Windows pregunta "¿Querés permitir que esta aplicación haga cambios?", respondé **Sí**. Es porque Centinela corre como un servicio del sistema.

5. Versión de prueba y activación

Si instalaste la **versión de prueba**:

- Viene con los datos de una empresa de ejemplo ("Planta Ejemplo S.A.") para que puedas probar todo.
- Funciona completa durante **15 días**. Arriba de todo se ve cuántos días quedan.
- Al terminar, el sistema pide la **clave de activación**. Los datos no se pierden.

Para activarla:

1. Entrá a Centinela con cualquier usuario.
2. Hacé clic en **"Activar con la clave"**, en la franja amarilla de arriba (o esperá la pantalla que aparece sola al vencer la prueba). Los administradores también la tienen en **Administración** → **Licencia**.
3. Escribí la clave que te dieron al comprar y hacé clic en **Activar**. Queda activado para siempre.

Para borrar los datos de ejemplo y empezar con los tuyos (después de activar): en la carpeta del programa, doble clic en `Empezar de cero (borrar datos de ejemplo).bat`. Después entrás con `admin` / `centinela`.

6. Actualizar a una versión nueva

1. En Centinela: **Administración → Backups → Hacer backup ahora**.
2. Con el ícono junto al reloj: **Detener servidor**.
3. Reemplazá `Centinela.exe` y `CentinelaControl.exe` por los nuevos. **No toques** `centinela.db` ni la carpeta `backups`.
4. Con el ícono: **Iniciar servidor**.

Los datos, los usuarios y la configuración se conservan.

7. Pasar Centinela a otro servidor

1. En el servidor viejo: hacé un backup y después **Detener servidor**.
2. Copiá **toda la carpeta** `C:\Centinela` al servidor nuevo.
3. En el servidor nuevo: ejecutá `Instalar en el servidor.bat` como administrador.
4. En el servidor viejo: ejecutá `Quitar del servidor.bat` como administrador.
5. Actualizá el acceso directo de la garita con la IP nueva.

8. Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
En el servidor anda, pero desde la garita no abre	Revisá que la IP sea la correcta (en el servidor: tecla Windows, escribí `cmd`, Enter, y escribí `ipconfig`). Si la red del servidor figura como "Pública", el Firewall bloquea: cambiala a "Privada" o pedí a quien administra la red que habilite el puerto.
No abre en ningún lado	Mirá el ícono junto al reloj. Si está en rojo, clic derecho → **Iniciar servidor**.
Dice "el puerto ya está en uso"	Otro programa usa ese puerto. Cambiá `puerto` en `config.ini` y volvé a ejecutar el instalador.
No arranca	Abrí la carpeta `logs` y mirá `centinela.log` y `error_arranque.log`: ahí queda escrito el motivo.
Ningún administrador puede entrar	En el servidor, doble clic en **`Rescatar usuario admin.bat`**. El usuario `admin` vuelve a tener la contraseña `centinela`.
Se dañó la base de datos	**Administración** → **Backups** y restaurá la última copia. Si Centinela no arranca: detenelo, cambiale el nombre a `centinela.db` y copiá en su lugar el archivo más nuevo de la carpeta `backups`, con el nombre `centinela.db`.
Quiero desinstalarlo	Ejecutá `Quitar del servidor.bat` como administrador. La carpeta y los datos quedan; si no los querés, borrá la carpeta.

9. Lo más importante: las copias de seguridad

Toda la información está en un solo archivo: `centinela.db`. Centinela hace una copia automática todos los días en la carpeta `backups`, pero esa carpeta está en el mismo disco.

Configurá una carpeta alternativa en otra PC o disco (Administración → Backups) y, una vez por mes, guardá una copia en un pendrive fuera de la planta. Si el servidor se rompe, es lo único que te salva.