CENTINELA

Control de Accesos

Manual de Usuario

Para vigiladores y personal de la garita, y para usuarios de consulta

Versión 1.0 · Octubre 2026

Contenido

1. Antes de empezar
2. Entrar al sistema
3. La pantalla principal
4. Ingreso de un camión
5. Ingreso de contratistas
6. Empleados
7. Visitas
8. Registrar una salida
9. Me equivoqué: cómo corregir
10. Informe del día
11. Cambiar tu contraseña y cerrar sesión
12. Usuarios de consulta
13. Problemas frecuentes
14. Consejos para el turno

1. Antes de empezar


Centinela es el programa donde se anota todo lo que entra y sale de la planta: camiones, contratistas, empleados y visitas. Reemplaza a la planilla de Access que se usaba antes.

Se usa desde el navegador de internet (Chrome o Edge), igual que una página web. No hay que instalar nada en la PC de la garita.

Para abrirlo: hacé doble clic en el acceso directo **Centinela** del escritorio. Si no está, abrí Chrome o Edge y escribí arriba la dirección que te dio el encargado (por ejemplo `http://192.168.1.10:5000`).

> **Importante:** tu usuario y tu contraseña son personales. Todo lo que cargues queda registrado con tu nombre. No se los pases a nadie y no dejes la sesión abierta si te vas de la garita.


2. Entrar al sistema



1. Escribí tu **usuario** (te lo da el supervisor, por ejemplo `cgomez`).
2. Escribí tu **contraseña**.
3. Hacé clic en **Ingresar**.

La primera vez


La primera vez (o cuando el supervisor te da una contraseña nueva) el sistema te pide que la cambies por una que solo sepas vos:



1. En **Contraseña actual** poné la que te dieron.
2. En **Contraseña nueva** escribí la tuya. Tiene que tener **8 letras o números como mínimo**.
3. Repetila en el tercer casillero.
4. Clic en **Guardar contraseña**.

Si te equivocás de contraseña

Tenés **5 intentos**. Si te equivocás 5 veces seguidas, el usuario se **bloquea** y aparece este cartel:




No es grave: avisale al supervisor y él te lo desbloquea en un minuto. Si no te acordás la contraseña, también te puede dar una nueva.

> **Para tener en cuenta:** si dejás el sistema sin tocar durante un rato (30 minutos), se cierra solo por seguridad. Volvés a entrar con tu usuario y listo.

3. La pantalla principal


Cuando entrás ves esto:



- **Arriba, los cuatro botones grandes:** Camiones, Contratistas, Empleados y Visitas. Cada uno te lleva a la pantalla para anotar un ingreso. Debajo del nombre dice cuántos hay adentro en este momento.
- **Abajo, "Quién está adentro ahora":** la lista de todos los que entraron y todavía no salieron, separados por tipo. Al lado de cada uno está el botón **Salida**.
- Si alguien tiene la etiqueta roja **con alertas**, entró con algún papel vencido.
- En la barra azul de arriba, **Adentro** muestra el total de gente adentro (se actualiza solo cada minuto).

Para volver a esta pantalla desde cualquier lado, hacé clic en **Panel** o en el escudo de **CENTINELA**, arriba a la izquierda.


El menú de arriba



En **Registrar** tenés las cuatro pantallas de ingreso y, más abajo, los **Registros** de cada tipo, que sirven para buscar algo que se cargó antes.

4. Ingreso de un camión


Es la pantalla que más vas a usar. Entrá con el botón azul **Camiones** o desde **Registrar** → **Camiones**.



Paso a paso

1. **DNI del chofer:** escribilo sin puntos y apretá **Enter**.
2. **Patente del camión:** escribila como venga (`AB 123 CD` , `ab123cd` , da igual) y apretá **Enter**.
3. **Patente del semi**, si trae. Si el camión tiene un semi habitual, a veces aparece solo.


Cada vez que apretás Enter, el sistema busca los datos y te muestra la ficha:



1. La ficha del **chofer**: nombre, transporte, teléfono, ART y vencimientos.
2. La ficha del **camión**: transporte, seguro y vencimientos.
3. Completá **Producto**, **Autoriza** (al escribir aparece la lista de las personas que pueden autorizar), **Remito** e **ISO tank** si corresponde, y hacé clic en **Registrar ingreso**.


La **hora** no hace falta tocarla: si la dejás vacía, se anota la hora en que hacés clic. Solo la cambiás si estás cargando algo que pasó antes.

Cuando se guarda, aparece un cartel verde arriba y el camión pasa a la lista de **Adentro ahora**:



Si algo está vencido

Si el chofer, el camión o el semi tienen algún papel vencido, lo vas a ver en **rojo**. Si algo vence en los próximos días, aparece en **amarillo** (es solo un aviso).




1. En este ejemplo, el chofer tiene la **ART vencida**.
2. Y el camión tiene el **seguro vencido**.
3. Para dejarlo pasar igual tenés que **marcar esta casilla**. Queda anotado que lo registraste vos sabiendo que tenía papeles vencidos.

> **Qué hacer:** seguí las instrucciones de la empresa. Si no te dijeron nada, consultá con el supervisor o con quien autoriza el ingreso antes de marcar la casilla. Si los avisos por correo están activados, el encargado recibe un mail en ese momento.

También puede aparecer un recuadro celeste que dice **"Ya figura ADENTRO"**. Significa que esa persona tiene un ingreso sin salida. Revisá si se olvidaron de marcarle la salida.

Si el chofer o el camión no están cargados

Si es la primera vez que viene, aparecen recuadros amarillos para darlo de alta en el momento:




1. **Chofer nuevo:** el nombre y apellido es **obligatorio**. Lo demás (teléfono, transporte, vencimientos) completalo si te muestra los papeles.
2. **Camión nuevo:** todos los datos son opcionales, pero si cargás los vencimientos del seguro y la VTV, la próxima vez el sistema te va a avisar cuando venzan.

En **ART** y en **Compañía de seguro**, apenas empezás a escribir aparece la lista para elegir. Elegila de ahí siempre que esté. Si no está, escribí el nombre completo y bien escrito: queda guardada en la lista para la próxima vez.

Al hacer clic en **Registrar ingreso** se guardan el chofer, el camión y el ingreso, todo junto.

5. Ingreso de contratistas

Botón verde **Contratistas** o **Registrar** → **Contratistas**.




1. **DNI** del contratista y Enter. Aparece su ficha.
2. **Empresa:** se completa sola con la empresa de su ficha. Si viene por otra empresa, cambiala.
3. **Patente** del vehículo, si entra con uno (y Enter).
4. **Autoriza:** quién de la planta lo autorizó.

Después, **Registrar ingreso**. Las alertas de vencimientos (por ejemplo la ART) funcionan igual que con los camiones.

6. Empleados

Botón celeste **Empleados** o **Registrar → Empleados**.




La forma más rápida es usar la lista de empleados:

1. Escribí parte del nombre en el casillero de búsqueda (por ejemplo "rojas"). La lista se achica mientras escribís.
2. Si el empleado **está adentro**, tiene una etiqueta verde con la hora y el botón **Salida**.
3. Si **está afuera**, tiene el botón verde **Entrada**. Un clic y listo.

Si el empleado no aparece en la lista (por ejemplo, alguien nuevo), escribí su nombre completo arriba, en **Empleado**, y hacé clic en **Registrar ingreso**.

7. Visitas

Botón amarillo **Visitas** o **Registrar → Visitas**.




1. **DNI** y Enter. Si la persona ya vino antes, se completan solos el nombre, la empresa y el tipo de visita.
2. Debajo te dice cuándo vino la última vez (o si ya figura adentro).
3. Marcá **Se le entregó EPP** si le diste casco, chaleco, anteojos u otro equipo de protección.

Completá también **Tipo de visita** (reunión, entrevista, auditoría, etc.), **Empresa** y **Autoriza**, y hacé clic en **Registrar ingreso**.

8. Registrar una salida

Cuando alguien se va, buscalo en la lista y hacé clic en **Salida**. Se anota la hora de ese momento.

Lo podés hacer desde: - la **pantalla principal** (Panel), - el menú **Adentro**, que muestra a todos juntos, - la lista **Adentro ahora** que está en cada pantalla de ingreso.




> **Ojo:** la salida se marca con un clic, sin preguntar. Fijate bien en qué renglón hacés clic. Si te equivocaste, se puede corregir (ver el punto siguiente).


En la pantalla **Adentro** también está el botón **Imprimir**, por si necesitás la lista en papel (por ejemplo, ante una evacuación).

9. Me equivoqué: cómo corregir

En cada pantalla de ingreso, más abajo, está la lista **Registros de hoy**. El botón del lápiz sirve para corregir:



Se abre el registro con todos sus datos para modificarlos:




1. Podés cambiar cualquier dato, incluso la **hora de ingreso** y la **hora de salida** (por ejemplo, si te olvidaste de marcar la salida a tiempo).
2. Escribí brevemente **por qué** lo corregís.
3. Clic en **Guardar corrección**.

> **Para tener en cuenta:** solo podés corregir **lo que cargaste vos** y **durante tu turno** (12 horas desde que lo cargaste). Por eso a veces el lápiz no aparece. Para corregir algo de otro turno, o si cargaste algo dos veces, avisale al supervisor.

Todas las correcciones quedan guardadas: se puede ver qué había antes y quién lo cambió.

10. Informe del día

En el menú **Informes** vas a encontrar el **Informe diario**: todo lo que entró en el día, separado por tipo, y al final quiénes todavía no tienen salida.




1. **PDF**: lo baja como archivo PDF, listo para mandar o guardar.
2. **Excel**: lo baja como planilla.
3. **Imprimir**: lo manda directo a la impresora.

Como vigilador, ves los informes **del día de hoy**. Para informes de otras fechas, pedíselos al supervisor.

11. Cambiar tu contraseña y cerrar sesión


Arriba a la derecha está tu nombre. Al hacer clic se abre este menú:



1. **Cambiar mi contraseña**: te pide la actual y la nueva dos veces.
2. **Cerrar sesión**: hacelo siempre al terminar tu turno, así el que sigue entra con su propio usuario.

12. Usuarios de consulta

Si tu usuario es de **Consulta**, no vas a ver los botones para registrar. Tu pantalla principal es así:



Podés entrar a: - **Informes**: todos los informes con las fechas y filtros que quieras (por empresa, por persona, por patente). Se bajan en PDF o Excel. - **Vencimientos**: la lista de papeles vencidos y por vencer de los choferes, contratistas y vehículos que vienen a la planta.

13. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Dice "Usuario o contraseña incorrectos"	Revisá que no esté activada la tecla de mayúsculas (Bloq Mayús). Ojo que te quedan pocos intentos.
Dice que el usuario está **BLOQUEADO**	Avisale al supervisor para que te desbloquee.
Me sacó del sistema y me pide entrar de nuevo	Pasó un rato sin uso y la sesión se cerró sola. Volvé a entrar.
La página no carga ("No se puede acceder a este sitio")	Centinela no está funcionando en el servidor. Avisale al encargado de sistemas. Mientras tanto, anotá los ingresos en papel con la hora, y cargalos después poniendo la hora real.
Busco a alguien y no lo encuentro	Probá con el DNI o con una parte del apellido. No hace falta poner acentos ni mayúsculas.
Escribí el DNI y no aparece la ficha	Asegurate de haber apretado **Enter** después de escribirlo.
No me aparece el lápiz para corregir	Ese registro no lo cargaste vos, o ya pasó tu turno. Pedíselo al supervisor.
Registré un ingreso dos veces	Avisale al supervisor: él se encarga de que se anule. Vos no podés borrar registros.

14. Consejos para el turno

- **Al empezar:** entrá con **tu** usuario y mirá la lista de **Adentro** para saber quién quedó del turno anterior.
- **Durante el turno:** anotá cada ingreso en el momento. Si se junta gente, anotalos igual y después corregí la hora con el lápiz.
- **Al terminar:** revisá que no quede nadie adentro por error (gente que ya se fue y no le marcaron la salida) y hacé **Cerrar sesión**.
- Si algo te parece raro (un chofer con papeles vencidos que insiste en entrar, un camión que no corresponde), **no lo resuelvas solo**: consultá con el supervisor.