Fizyka - notatki

16 stycznia 2018

1 Dynamika

1.1 Zasady dynamiki Newtona

I. zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działają żadne siły, lub siły działające na nie się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II. zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działa niezrównoważona stała siła, to ciało porusza się ruchem przyspieszonym, z przyspieszeniem równym:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \tag{1}$$

III. zasada dynamiki Newtona Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości i kierunku, ale przeciwnym zwrocie.

2 Termodynamika

2.1 Zerowa zasada termodynamiki

Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze termicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą w równowadze termicznej.

Temperatura i ciepło Temperatura jest miarą energii termicznej ciała. Ciepło jest to zmiana energii termicznej ciała. Aby nastąpiła wymiana ciepła pomiędzy ciałem, a otoczenie musi wystąpić różnica temperatur.

Jednostka ciepła w układzie SI - Dżul [J]

Pojemność cieplna (C) jest to zależność pomiędzy ciepłem(Q) dostarczonym/odebranym do/od ciała, a jego zmianą temperatury.

$$C = Q \cdot \Delta T \tag{2}$$

Pojemność cieplna ciała jest proporcjonalna do jego masy i parametru określającego pojemność cieplną zwanego ciepłem właściwym c_w .

$$Q = c_w \cdot m \cdot \Delta T \tag{3}$$

Ciepło przemiany jest to ilość energii potrzebnej do zmiany stanu skupienia ciała bez zmiany jego temperatury.

Dla każdego ciała wyróżniamy ciepło:

- topnienia
- parowania

2.2 Pierwsza zasada termodynamiki

Różnica pomiędzy ciepłem dostarczonym do układu, a pracą wykonaną przez ten układ jest równa zmianie energii wewnętrznej układu.

$$\Delta E_w = Q - W \tag{4}$$

Szczególne przypadki:

• adiabatyczne

$$Q = 0 (5)$$

• stała objętość

$$W = 0 (6)$$

• cykl zamknięty

$$\Delta E_w = 0 \tag{7}$$

• rozprężenie swobodne

$$Q = W = 0 (8)$$

2.3 Przewodnictwo cieplne

$$P = \frac{Q}{t} = k \cdot S \cdot \frac{\Delta T}{L} \tag{9}$$

Gdzie:

- P strumień ciepła
- Q ciepło
- t czas
- k współczynnik przewodnictwa cieplnego
- S pole powierzchni styku
- ΔT zmiana temperatury
- L długość przewodnika

Opór cieplny jest wielkością wskazującą na zdolność do hamowania przepływu ciepła.

$$R = \frac{L}{k \cdot S} \tag{10}$$

Gdzie:

- L długość/grubość materiału
- S pole powierzchni

2.4 Kinetyczna teoria gazu

Liczba Avogadra to ilość atomów w jednym molu $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$

Wszystkie gazy przy stałej temperaturze i stałym ciśnieniu mają tą samą objętość.

Gaz doskonały jest zbliżony do gazów jednoatomowych(szlachetnych)

Równanie gazu doskonałego

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \tag{11}$$

Praca gazu przy stałej objętości v=const. W=0 Praca gazu przy stałym ciśnieniu p=const. $W=p\cdot\Delta V$

Energia wewnętrzna gazu

$$E_w = n \cdot N_A \cdot E_{k_{srednia}} = n \cdot N_A \cdot \frac{3}{2} k \cdot T = \frac{3}{2} \cdot n \cdot R \cdot T \tag{12}$$

Ciepło molowe gazu jednoatomowego

$$C_v = \frac{3}{2} \cdot R = 12, 5 \frac{J}{mol \cdot K} \tag{13}$$

Entropia to odpowiednik energii w przemianach nieodwracalnych, entropia układu zamkniętego nigdy nie maleje, może tylko rosnąć, lub być stała.

2.5 Druga zasada termodynamiki w ujęciu Clausiusa

Nie istnieje proces termodynamiczny, którego jedynym wynikiem byłoby pobranie ciepła ze zbiornika o temperaturze niższej i przekazanie go do zbiornika o temperaturze wyższej. (Nie istnieje perpetuum mobile drugiego rodzaju)

3 Elektrostatyka, elektrodynamika

Pole to obszar w przestrzeni, w którym w każdym punkcie można opisać jakieś oddziaływanie. Skalarne(temperatura), Wektorowe(grawitacja).

Przewodnik to ciało umożliwiające ruch ładunków w całej objętości.

Izolator to ciało nieposiadające wolnych ładunków.

Wyróżniamy dodatkowo nadprzewodniki(przewodzą ładunki bezstratnie) i półprzewodniki(przewodzą tylko w jednym kierunku).

3.1 Prawo Coulomba

Jeżeli dwa ładunki punktowe q_1 i q_2 znajdują się w odległości r to siła elektrostatyczna pomiędzy nimi jest dana wzorem:

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \tag{14}$$

Siła przyciąga ładunki różnoimienne, a odpycha jednoimienne Gdzie:

- $k=\frac{1}{4\pi\cdot\varepsilon_0}=8,99\cdot10^9\frac{N\cdot m^2}{C^2}$ stała Coulomba
- $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$ przenikalność elektryczna prózni

Ladunek elementarny $e = 1, 6 \cdot 10^{-19} C$

Kulomb $C = 6,24 \cdot 10^{18} e$

Pole elektryczne to pole wektorowe występujące wokół każdego ładunku

Natężenie pola:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = k \cdot \frac{q}{r^2} \tag{15}$$

3.2 Prawo Gaussa

Prawo Gaussa określa związek między natężeniem pola elektrycznego w punktach na zamkniętej powierzchni Gaussa i całkowitym ładunkiem objętym tą przestrzenią.

Strumień elektryczny Φ przenikający przez powierzchnię Gaussa jest proporcjonalny do całkowitej liczby linii pola elektrycznego przechodzących przez tę powierzchnię.

Definicja strumienia: $\Phi = v \cdot S \cdot \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{S}$

Strumień przenikający przez powierzchnię Gaussa: $\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta S$

Strumień natężenia pola elektrycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności elektrycznej ε , jest równy stosunkkowi całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni do wartości tejże przenikalności

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot \Delta S \tag{16}$$

definicja użyteczna obliczeniowo

Prawo Gaussa i prawo Coulomba

W przypadku ładunku punktowego zamkniętego w sferycznej powierzchni Gaussa wektor pola jest prostopadły do powierzchni.

$$\varepsilon_0 \cdot \oint \vec{E} d\vec{S} = \varepsilon_0 \cdot \oint E \cdot dS = q_{wewnetrzne}$$
 (17)

Po obliczeniu całki po powierzchni sferycznej:

$$\varepsilon_0 \cdot E \cdot 4\pi \cdot r^2 = q \Longrightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$$
 (18)

Potencjałem elektrycznym w dowolnym punkcie pola elektrycznego E nazywa się stosunek pracy W wykonanej przez siłę elektryczną przy przenoszeniu ładunku q z tego punktu do nieskończoności, do wartości tego ładunku.

$$V = -\frac{W}{q} \tag{19}$$

Pracę oblicza się całkując pole elektryczne po przesunięciu

$$W = q_0 \cdot \oint_{pocz}^{konc} \vec{E} d\vec{S} \Longrightarrow V = -\oint \vec{E} d\vec{S}$$
 (20)

Przy założeniu pola jednorodnego:

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta s} \tag{21}$$

Bezwzględna wartość różnicy potencjałów oznaczana jest jako U.

Różnica potencjałów na okładkach kondensatora jest proporcjonalna do ładunku i dana jest wzorem:

$$q = C \cdot U \tag{22}$$

C - pojemność kondensatora

Jednostką pojemności jest Farad

$$[F] = \left[\frac{C}{V}\right]$$

Pojemność kondensatora płaskiego:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d} \tag{23}$$

Łączenie kondensatorów:

równolegle - na każdym kondensatorze występuje taka sama różnica potencjałów.

$$C_{calk} = \frac{q_c}{U} = \sum_{i=1}^n C_i \tag{24}$$

szeregowo - na każdym z kondensatorów odkłada się część różnicy potencjałów.

$$\frac{1}{C_{calk}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$
 (25)

3.3 Prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Natężenie to wielkość charakteryzująca przepływ prądu zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

$$I = \frac{dq}{dt} \tag{26}$$

Natężenie prądu elektrycznego oznaczamy literą I w przypadku prądu stałego, a literą i gdy dotyczy prądu zmiennego.

Umowny kierunek prądu: od bieguna dodatniego do ujemnego.

Prąd w pojedynczym obwodzie ma jedno natężenie na całej długości.

 ${f Rzeczywiście}$ poruszające się ładunki elektryczne mogą posiadać kierunek ruchu niezgodny z umownym kierunkiem prądu.

Przypadki:

- W metalach nośnikami prądu są elektrony, a więc kierunek ich dryfu jest dokładnie przeciwny do umownego kierunku prądu
- W elektrolitach nośnikami prądu są jony zarówno dodatnie, jak i ujemne.
 Jony poruszają się w przeciwnych kierunkach, jednak prądy jakie są z
 nimi związane dodają się, bo prąd jonów ujemnych jest traktowany jako
 przeciwny do ich ruchu.
- W połprzewodnikach nośnikami mogą być zarówno elektrony ujemne jak i
 dodatnie dziury(braki elektronów). Występuje sytuacja podobna do ruchu
 jonów dziury tworzą prąd zgodny z ich kierunkiem ruchu, prąd elektronowy jest przeciwny do ruchu ładunków go tworzących.
- Ładunki poruszające się w próżni też tworzą prąd elektryczny na zasadzie strumienia np. wiązka elektronów w lampie kineskopowej biegnie od działa elektronowego do ekranu. Tutaj też, z racji, że elektrony są ujemne, prąd tej wiązki płynie od ekranu do działa elektronowego.

I. Prawo Kirchoffa

Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

Pierwsze prawo Kirchoffa jest nazywane również prawem węzła

Opór elektryczny przewodnika jest to spadek energii nośników prądu na skutek kolizji zachodzących w strukturze przewodnika. Tworzona energia zamienia się w ciepło, ale nie następuje zmiana ilości nośników.

Prawo Ohma

Stosunek napięcia na końcach przewodnika do natężenia prądu przezeń płynącego jest określany mianem oporu elektrycznego.

$$R = \frac{U}{I} \tag{27}$$

Jednostką oporu elektrycznego jest Om - $[\Omega]$

Przewodnictwo elektryczne

Stosunek prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały. Wartość tego stosunku to przewodnictwo elektryczne.

$$G = \frac{I}{U} \tag{28}$$

Jednostką przewodnictwa elektrycznego jest Simens - $[\mathbf{S}]$

Łączenie oporników:

• szeregowo

$$R_z = \sum_{i=1}^n R_i \tag{29}$$

• szeregowo

$$\frac{1}{R_z} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \tag{30}$$

II. Prawo Kirchoffa

W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.

Praca prądu elektrycznego:

$$W = U \cdot I \cdot t \tag{31}$$

Moc prądu elektrycznego:

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R} \tag{32}$$

Półprzewodnik jest to materiał wykazujący w określonych warunkach własności izolatora, a w innych właściwości przewodnika prądu. Pod względem cemicznym półprzewodniki w zasadzie nie posiadają wolnych elektronów ostatniej powłoki(dlatego są izolatorami), ale w warunkach odmiennych, przy dostarczeniu ich atomom dużej energii przez podgrzanie lub oświetlenie, pojawiają się wolne elektrony, opór ciała spada i w rezultacie prąd elektryczny może płynąć.

Dziura elektronowa to brak elektronu w pełnym paśmie walencyjnym. Pochodzi stąd, iż gdy w paśmie walencyjnym brakuje pojedynczego elektronu, występująca "dziura" zachowuje się jako dodatni nośnik ładunku elektrycznego.

Wiązanie kowalencyjne to rodzaj wiązania chemicznego. Istotą tego wiązania jest istnienie par elektronów, które są wpółdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie.

Półprzewodnik samoistny to półprzewodnik, którego materiał jest idealnie czysty. Koncentracja wolnych elektronów w półprzewodnikach jest równa koncentracji dziur. Półprzewodniki samoistne mają mało par dziura-elektron i dlatego ich opór właściwy jest duży.

Półprzewodnik domieszkowany Domieszkowanie polega na wprowadzeniu i aktywowaniu atomów domieszek do struktury kryształu. Domieszki są atomami pierwiastków niewchodzących w skład półprzewodnika samoistnego, ponieważ w wiązaniach kowalencyjnych bierze udział ustalona liczba elektronów, zamiana któregoś z atomów struktury na odpowiedni atom domieszki powoduje wystąpienie nadmiaru lub niedoboru elektronów.

Domieszkowanie:

- donorowe Wprowadzenie domieszki dającej nadmiar elektronów(w stosunku do półprzewodnika samoistnego) powoduje powstanie półprzewodnika typu n, domieszka taka zaś nazywana jest donorową(oddaje elektron). W takim półprzewodniku powstaje dodatkowy poziom energetyczny (poziom donorowy) położony w obszarze pasma wzbronionego niewiele poniżej poziomu przewodnictwa, lub na takim samym paśmie przewodnictwa. Nadmiar elektronów jest uwalniany do pasma przewodnictwa(prawie pustego w przypadku półprzewodnika samoistnego) w postaci elektronów swobodnych zdolnych do przewodzenia prądu. Mówimy wtedy o przewodnictwie elektronowym lub przewodnictwie typu n.
- akceptorowe Wprowadzenie domieszki dającej niedobór elektronów(w stosunku do półprzewodnika samoistnego) powoduje powstanie półprzewodnika typu p, domieszka taka zaś nazywa się domieszką akceptorową(przyjmuje elektron). W takim półprzewodniku powstaje dodatkowy poziom energetyczny(poziom akceptorowy). Poziomy takie wiążą elektrony znajdujące się na pasmie walencyjnym (prawie zapełnionym w przypadku półprzewodników samoistnych), powodując powstanie w nim wolnych miejsc(dziur elektronowych). Zachowują się one jak swobodne cząstki o ładunktu dodatnim i są zdolne do przewodzenia prądu. Mówimy o przewodnictwie dziurowym, lub przewodnictwie typu p.

Dziury ze względu na swoją masę efektywną, zwykle większą od masy efektywnej elektronów, mają mniejszą ruchliwość, przez co rezystywność materiałów typu p jest z reguły większa niż materiałów typu n mających ten sam poziom domieszkowania.

Masa efektywna to odpowienik masy dla ciał(cząstek) znajdujących się w środowisku materialnym, z którym oddziałują. Stosując masę efektywną w równaniach ruchu, automatycznie uwzględnia się obecność otaczających pól bez potrzeby ich dokładnej analizy. Masa efektywna może być zarówno mniejsza, jak i większa od masy spoczynkowej tego samego ciała w próżni. Może być ujemna.

Diody

Istotą działania większości diod jest przewodzenie prądu w jednym kierunku i znaczne blokowanie jego przepływu w drugim. Właściwości te wykorzystujemy do prostowania napięcia przemiennego oraz demodulacji sygnałów w odbiornikach radiowych. Wadą diod jest tzw. prąd wsteczny, prąd upływu.

Tranzystor bipolarny półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwoma jesgo elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje większym prądem płynącym między emiterem, a trzecią elektrodą(nazywaną kolektorem). Tranzystor bipolarny składa się z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa(p-n-p lub n-p-n).

Poszczególne warstwy noszą nazwy:

- emiter(E) warstwa silnie domieszkowana
- baza(B) warstwa cienka i słabo domieszkowana
- kolektor(C)

Tranzystor bipolarny składa się z dwóch złączy p-n:

- baza-emiter(złącze emitera)
- baza-kolektor(złacze kolektora)

Tranzystor polowy Sterowanie prądu tranzystora polowegoodbywa się za pomocą pola elektrycznego. Zasadniczą częścią tranzystora polowego jest krzyształ odpowiednio domieszkowanego półprzewodnika z dwiema elektrodami:

- źródłem(S odpowiednik emitera)
- drenem(D odpowiednik kolektora)

Pomiędzy źródłem i drenem tworzy się tzw. kanał, którym płynie prąd. Wzdłuż kanału zmieniona jest trzecia elektroda, zwana bramką(G - odpowiednik bazy). Przyłożone do bramki napięcie wywołuje w krysztale dodatkowe pole elektryczne, które wpływa na rozkład nośników prądu w kanale. Skutkiem tego jest zmiana efektywnego przekroju kanału, co objawia się jako zmiana oporu pomiędzy drenem i źródłem.

Siła Lorentza to siła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym, poruszającą się w polu elektromagnetycznym.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{33}$$

- \bullet \vec{E} wektor natężenia
- \bullet \vec{B} wektor pola magnetycznego

Prawo Ampére'a Całka krzywoliniowa wektora indukcji magnetycznej, wytworzonego przez stały prąd elektryczny w przewodniku wzdłuż linii zamkniętej otaczającej prąd, jest równa sumie algebraicznej natężeń prądów przepływających(strumień gęstości prądu) przez dowolną powierzchnię objętą przez tę linię.

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \cdot I \tag{34}$$

Dla próżni

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int \vec{J} d\vec{a} = I \tag{35}$$

Dla dowolnego ośrodka

Gdzie:

- C linia zamknięta
- ullet natężenie pola magnetycznego
- \bullet \vec{J} gęstość prądu przepływającego przez element $d\vec{a}$ powierzchni S, zamkniętej przez krzywą C

Równoważną formą prawa w postaci różniczkowej jest:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \tag{36}$$

Natężenie pola magnetycznego H może być wyrażone jako indukcja magnetyczna B:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \tag{37}$$

Indukcja magnetyczna dana jest wzorem:

$$\oint_C Hdl = I \tag{38}$$

Gdzie:

- H natężenie pola magnetycznego
- \bullet I prąd przepływający przez dowolną powierzchnię rozpiętą na zamkniętym konturze C

Prawo Faradaya W zamkniętym obwodzie znajdującym się w **zmiennym** polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{39}$$

Gdzie:

 $\bullet~\Phi_B$ - strumień indukcji magnetycznej

Jezeli w miejscu pętli umieści się zakmnięty przewodnik o oporze R, wówczas w obwodzie tego przewodnika popłynie prąd o natężeniu:

$$I = \frac{U}{R} \Longrightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} \Longrightarrow I = \frac{\frac{d\Phi_B}{dt}}{R}$$
 (40)

Reguła Lenza Prąd indukcyjny(nazywany też prądem wtórnym) wzbudzony w przewodniu pod wpływem zmiennego pola magnetycznego ma zawsze taki kierunek, że wytworzone wtórne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie(czyli zmianie pierwotnego pola magnetycznego), która go wywoła.

Wnioski:

- Jeżeli zamknięta zwojnica porusza się względem magnesu to wokół zwojnicy powstaje takie pole magnetyczne, które przeciwdziała temu ruchowi
- Jeżeli natężenie pola magnetycznego pośrodku zwojnicy wzrasta, indukuje to w niej pole i prąd elektryczny o takim kierunku, że wytwarzane przezeń wtórne pole magnetyczne przeciwdziałać będzie dalszemu wzrostowi pierwotnemu pola.
- Jeżeli natężenie pola magnetycznego pośrodku zwojnicy słabnie, indukuje to w niej pole i prąd elektryczny o takim kierunku, że wytwarzane przezeń wtórne pole magnetyczne podtrzymać będzie słabnące pole pierwotne
- Jeżeli cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym porusza się w polu magnetycznym o wzrastającym natężeniu, to ruch tej cząstki wywołuje wzrost natężenia pola magnetycznego przed cząstką, a osłabienie za cząstką(przeciwdziałanie zmianie pola w miejscu, gdzie jest cząstka), a przy polu w ruchu słabnącym odwrotnie. Np. deformacja pola magnetycznego Ziemii przez wiatr słoneczny.
- Jeżeli cząstka obdarzona ładunkiem porusza się wzdłuż zakrzywionej linii pola magnetycznego, to indukowane pole zmniejsza krzywiznę tej linii