# 山东大学 计算机科学与技术 学院

# 操作系统 课程实验报告

实验题目: 死锁问题实验

# 实验目的:

通过本实验观察死锁产生的现象,考察觉接思索问题的方法。从而进一步加深对于死锁问题的理解。掌握解决死锁问题的几种算法和编程及调试技术。练习怎样构造管程来较好地避免死锁和饥饿问题的产生。

## 实验过程中遇到和解决的问题:

(记录实验过程中遇到的问题,以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明,但不要大段贴代码。)

本实验的程序设计围绕着单向车道的双向通行问题,并且有三个要求:需要考虑车道上同时允许的最大行驶车辆数目、撞车问题和长时间等待(饥饿)问题。利用共享内存和信号量机制保证了要求一,利用锁机制保证了要求二,但是饥饿问题无法像前两者一样依靠简单的调用机制来解决,为了解决饥饿问题,对代码经过了多次的修改,并且针对饥饿问题的解决与助教进行了交流,最终实现了较好的效果。

在程序设计之初,将防止饥饿的机制设计成:如果与当前行驶向相逆的方向存在大于同向行车数的等待车辆,当前方向的车辆不再允许进入行驶道路,而是阻塞直至行驶的车辆为零,将路线让给对向行驶。

但是经过测试之后,发现存在一定的问题,由于车辆产生的速率远小于车辆过桥的速度,很容易出现等待一侧队列过长导致长期等待的问题。

思考之后,将阈值设置为同向行车数的一半,经过测试之后,明显提高了系统处理的效率,系统能够较好地均衡两侧车辆的负载,保持比较高的并行效率。与助教进行讨论之后,发现这种设计并不完美,仍然存在饿死的可能。一旦等待侧的车辆过少,始终小于同向行车数的一半,就会导致行车侧的车辆源源不断进入,最终饿死等待侧。

经过考虑和测试,选择了加入时间概念,每 10 秒为一个周期,定期检测是否存在长期饥饿的进程(车辆),如果存在则停止形式侧驶入车辆,转向等待侧通行。 改进后的系统进行测试的过程中,效率明显较高,且始终没有出现饥饿的问题, 保证了系统设计的正确性和高效性。

#### 实验步骤与内容:

# 1、通过实例程序掌握锁的用法

本实验的核心是围绕着程序运行中的锁问题与管程,两者都是在解决同步互斥问题中重要的元素。在课程上了解了锁的基本原理和管程的大致实现,但是并没有进行实际的设计。通过阅读示例程序,结合前面两个实验中有关共享内存、信号量和消息队列的知识,基本理解了锁的用法。同时学习了示例程序中的管程写法,利用锁和信号量结构来完成数据的保护和修改,

注意点: 在管程的类方法中, 如果需要修改共享的数据, 在修改之前需要执行

上锁,在修改完成之后需要执行解开锁,只有这样才能保证数据的安全性。

#### 2、设计实验的基本逻辑结构


本实验要解决的问题是一个单向车道的通行问题,需要考虑车道上同时允许的最大行驶车辆数目、撞车问题和长时间等待(饥饿)问题。

经过思考和设计,基本确定了分别解决上述问题的一些途径:

最大的行驶车辆数目问题可以使用共享内存解决,在车辆驶入之前,查看系统内的车辆数目,如果已经达到上限,则需要进入等待队列,直到当前系统内的车辆驶出一部分之后再驶入。


撞车问题可以使用锁机制较好的解决,确定下当前的行驶方向之后,后面保证 每次修改形式方向时,都使用锁机制进行保护,即可保证不会撞车。

长时间等待问题即饥饿是一个在解决进程问题时常常出现的问题,一般无法采用某种特定的数据结构解决。本系统中采用限定车辆进入辅以强制转换行驶方向转换的机制。具体即:在道路上有车辆行驶时,如果逆方向没有车辆等待,则新来的同方向车辆可以加入到道路上;否则新来的同方向车辆必须加入阻塞进入等待状态。根据以上的解决逻辑,可以绘制逻辑图如下所示:




## 3、设计函数细节实现逻辑设计

在上述的设计逻辑中,将一辆车(一个子进程)的执行分成了三个阶段: Arrive、Cross、Quit。系统每隔一段时间,执行 fork 生成一个子进程,每个子进程执行完成三个函数即完成了生成(等待)-通过-结束的过程。函数的设计逻辑如下:



#### 4、运行代码并测试结果:

按照上述的代码逻辑,实现了程序,并且进行了测试,达到了实验的要求,并且保证了系统的工作效率较高。测试结果如下所示:



#### 实验总结:

通过本次实验的实例程序和自己设计的程序,加深了对锁机制和管程应用的理解,对课本上学到的理论知识有了更加实际的认识:

- 1、锁机制:在多线程编程中,操作系统引入了锁机制。通过锁机制,能够保证在多核多线程环境中,在某一个时间点上,只能有一个线程进入临界区代码,从而保证临界区中操作数据的一致性。所谓的锁,可以理解为内存中的一个整型数,拥有两种状态:空闲状态和上锁状态。加锁时,判断锁是否空闲,如果空闲,修改为上锁状态,返回成功;如果已经上锁,则返回失败。解锁时,则把锁状态修改为空闲状态。
- 2、管程(monitor)只是保证了同一时刻只有一个进程在管程内活动,即管程内定义的操作在同一时刻只被一个进程调用(由编译器实现). 但是这样并不能保证进程以设计的顺序执行,因此需要设置 condition 变量,让进入管程而无法继续执行的进程阻塞自己。
- 3、通过死锁问题的编写和调试,意识到了在死锁解决的过程中,也存在性能问题。保证系统正确运行的同时,提高系统的效率是至关重要的。此外,在解饥饿问题时,要考虑普遍情况和特殊情况,才能保证系统的鲁棒性优秀。

```
附录:程序源代码
Dp.h
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/msg.h>
#include <sys/wait.h>
using namespace std;
// 信号灯控制用的共同体
typedef union semuns {
    int val;
} Sem_uns;
//管程中使用的信号量
class Sema {
private:
    int sem_id; //信号量标识符
public:
    Sema(int id) {
         sem_id = id;
    }
    ~Sema() {}
   //信号量加 1
    int down() {
         struct sembuf buf;
         buf.sem_op = -1;
         buf.sem_num = 0;
         buf.sem_flg = SEM_UNDO;
         if ((semop(sem_id, &buf, 1)) < 0) {
             perror("down error");
             exit(EXIT_FAILURE);
        }
         return EXIT_SUCCESS;
    }
    //信号量减 1
    int up() {
```

```
Sem_uns arg;
         struct sembuf buf;
         buf.sem_op = 1;
         buf.sem_num = 0;
         buf.sem_flg = SEM_UNDO;
         if ((semop(sem_id, &buf, 1)) < 0)
             perror("up error ");
             exit(EXIT_FAILURE);
         }
         return EXIT_SUCCESS;
    }
};
//管程中使用的锁
class Lock {
private:
    Sema *sema; //锁使用的信号量
public:
    Lock(Sema *s) {
         sema = s;
    }
    ~Lock(){ }
    //上锁
    void close_lock() { sema->down(); }
    //开锁
    void open_lock() { sema->up(); }
};
class Condition {
public:
    Condition(Sema *semax1, Sema *semax2) {
         sema0 = semax1;
         sema1 = semax2;
    }
    ~Condition(){};
    // 过路条件不足时阻塞 看看是否能通过
    void Wait(Lock *lock, int direction) {
         if (direction == 0) {
             lock->open_lock();
             cout <<"Direction -> "<< getpid() << "WAIT!" << "\n";//正向->
```

```
sema0->down();
            lock->close_lock();
        }
        else if (direction == 1) {
            lock->open lock();
            cout <<"Direction <- "<< getpid() << "WAIT!" << "\n";//反向<-
            sema1->down();
            lock->close_lock();
        }
    }
    //唤醒相反方向阻塞车辆
    int Signal(int direction) {
        int sig_ren;
        if (direction == 0) { //唤醒一个方向
            sig ren = sema0->up();
        }
        else if (direction == 1) {
            sig_ren = sema1->up();
        }
        return sig ren;
    }
private:
    Sema *sema0; // 一个方向阻塞队列
    Sema *sema1; // 另一方向阻塞队列
    Lock *lock; // 进入管程时获取的锁
};
class OneWay {
private:
    // 调用函数
    int get ipc id(char *proc file, key t key);
    int set_sem(key_t sem_key, int sem_val, int sem_flag);
    char *set_shm(key_t shm_key, int shm_num, int shm_flag);
    int MaxCars;
                       // 最大同向车数
                        // 当前正在通过的车辆数
    int *NumCars;
    int *CurrentDirect; // 当前通过的车辆的方向
                       // 正向等待人数
    int *Frontward;
                       // 反向等待人数
    int *Backward;
    int *SumPassedCars; // 已经通过的车辆总数
    Condition *condition;// 通过单行道的条件变量
    Lock *lock;
                       // 单行道管程锁
public:
```

```
OneWay(int CarLimit);
    ~OneWay() { delete condition; }
    // 车辆准备上单行道,direction 为行车方向
    void Arrive(int direction,int limit);
    // 车辆正在通过单行道
    void Cross(int direction);
    // 车辆通过了单行道
    void Quit(int direction);
};
OneWay::OneWay(int CarLimit) {
    int ipc_flg = IPC_CREAT | 0644;
    MaxCars = CarLimit;
    // 共享内存
                                              //当前方向上通过的总的车辆数
    NumCars = (int *)set_shm(201, 1, ipc_flg);
    CurrentDirect = (int *)set_shm(301, 1, ipc_flg); //当前方向 0 正向 1 反向
    SumPassedCars = (int *)set shm(401, 1, ipc flg);//已经通过的车辆总数
    Frontward = (int *)set_shm(501, 1, ipc_flg);// 等待人数
    Backward = (int *)set_shm(502, 1, ipc_flg);// 等待人数
    //初始化
    *NumCars = 0;
    *CurrentDirect = 0;
    *SumPassedCars = 0;
    *Frontward = 0;
    *Backward = 0;
    // 信号量
    int sema0_id = set_sem(601, 0, ipc_flg);
    int sema1_id = set_sem(602, 0, ipc_flg);
    int semaLock_id = set_sem(701, 1, ipc_flg);
    //锁和信号量
    lock = new Lock(new Sema(semaLock id));
    condition = new Condition(new Sema(sema0_id), new Sema(sema1_id));
}
void OneWay::Arrive(int direction,int limit) {
    lock->close lock();
    if(direction==0){
        cout<<"Car born: "<<getpid()<<"->"<<endl;
    }else{
        cout<<"Car born: "<<getpid()<<"<-"<<endl;
    }
    //没有等待的车 --> 到达的车直接通行
    if (*NumCars == 0 && *Frontward == 0 && *Backward == 0) *CurrentDirect = direction;
```

```
//方向不对->等待防止撞车 || 在路上的车太多->防止超过最大行车数量 || 某边等待
大于队列长度的一半 && 路上有车
    if (*CurrentDirect != direction || *NumCars >= MaxCars || ((*Frontward > limit/2 ||
*Backward > limit/2) && *NumCars > 0)) {
        if (direction == 0){
             *Frontward += 1;
        } else{
              *Backward += 1;
        cout << "等待的汽车队列: " <<"正向: "<<*Frontward<< " " <<"反向: "<< *Backward
<< endl;
        condition->Wait(lock, direction);
    }
    *NumCars = *NumCars + 1;
    *CurrentDirect = direction;
    lock->open_lock();
}
void OneWay::Cross(int direction) {
    lock->close_lock();
    if(direction==0){
        cout<<"正向: "<<getpid()<<"-->>:";
    }else{
        cout<<"反向: "<<getpid()<<"<--:";
    }
    int num=1;
    for (int i = 1; i <= *NumCars; ++i) {
        cout<<"car"<<getpid()<<num++<<" ";
    }
    cout << endl;
    lock->open_lock();
    sleep(10);
}
void OneWay::Quit(int direction) {
    lock->close_lock();
    *NumCars -= 1;
    if(direction==0){
        cout<<getpid()<<"结束,正在行驶的汽车正向剩余" << *NumCars << endl;
```

cout<<getpid()<<"结束,正在行驶的汽车逆向剩余" << \*NumCars << endl;

}else {

```
if (*NumCars == 0) {
        int max = MaxCars - *NumCars;
        cout <<"开始调度:"<<endl;
        cout << "等待的汽车队列: " <<"正向: "<<*Frontward<< " " <<"反向: "<< *Backward
<< endl;
        if (direction == 0) {
             if (*Backward > 0) while (max && (*Backward > 0)) {
                 condition->Signal(1);
                 *Backward = *Backward - 1;
                 max--;
                 cout << "唤醒一个逆向 等待队列剩余" << *Backward << endl;
             }
             else while (max && (*Frontward > 0)) {
                 condition->Signal(0);
                 *Frontward = *Frontward - 1;
                 max--;
                 cout << "唤醒一个正向 等待队列剩余" << *Frontward << endl;
             }
        }
        else if (direction == 1) {
             if (*Frontward > 0) while (max && (*Frontward > 0)) {
                 condition->Signal(0);
                 *Frontward = *Frontward - 1;
                 cout << "唤醒一个正向 等待队列剩余" << *Frontward << endl;
             }
             else while (max && (*Backward > 0)) {
                 condition->Signal(1);
                 *Backward = *Backward - 1;
                 cout << "唤醒一个逆向 等待队列剩余" << *Backward << endl;
             }
        cout << "调度结束"<<endl;
    }
    lock->open_lock();
}
```

int OneWay::get\_ipc\_id(char \*proc\_file, key\_t key) {

}

```
#define BUFSZ 256
    FILE *pf;
    int i, j;
    char line[BUFSZ], colum[BUFSZ];
    if ((pf = fopen(proc_file, "r")) == NULL) {
         perror("Proc file not open");
         exit(EXIT_FAILURE);
    }
    fgets(line, BUFSZ, pf);
    while (!feof(pf)) {
         i = j = 0;
         fgets(line, BUFSZ, pf);
         while (line[i] == ' ') i++;
         while (line[i] != ' ') colum[j++] = line[i++];
         colum[j] = '\0';
         if (atoi(colum) != key) continue;
         j = 0;
         while (line[i] == ' ') i++;
         while (line[i] != ' ') colum[j++] = line[i++];
         colum[j] = '\0';
         i = atoi(colum);
         fclose(pf);
         return i;
    }
    fclose(pf);
    return -1;
}
char *OneWay::set_shm(key_t shm_key, int shm_num, int shm_flg) {
    int i, shm id;
    char *shm_buf;
    //测试由 shm key 标识的共享内存区是否已经建立
    if ((shm_id = get_ipc_id("/proc/sysvipc/shm", shm_key)) < 0) {</pre>
         //shmget 新建 一个长度为 shm_num 字节的共享内存
         if ((shm_id = shmget(shm_key, shm_num, shm_flg)) < 0) {</pre>
              perror("shareMemory set error");
              exit(EXIT_FAILURE);
         }
         //shmat 将由 shm id 标识的共享内存附加给指针 shm buf
         if ((shm_buf = (char *)shmat(shm_id, 0, 0)) < (char *)0) {
              perror("get shareMemory error");
              exit(EXIT_FAILURE);
         for (i = 0; i < shm num; i++) shm buf[i] = 0; //初始为 0
```

```
}
    //共享内存区已经建立,将由 shm_id 标识的共享内存附加给指针 shm_buf
    if ((shm_buf = (char *)shmat(shm_id, 0, 0)) < (char *)0) {
         perror("get shareMemory error");
         exit(EXIT_FAILURE);
    }
    return shm_buf;
}
int OneWay::set_sem(key_t sem_key, int sem_val, int sem_flg) {
    int sem_id;
    Sem_uns sem_arg;
    //测试由 sem key 标识的信号量是否已经建立
    if ((sem_id = get_ipc_id("/proc/sysvipc/sem", sem_key)) < 0) {</pre>
         //semget 新建一个信号灯,其标号返回到 sem_id
         if ((sem_id = semget(sem_key, 1, sem_flg)) < 0) {
             perror("semaphore create error");
             exit(EXIT_FAILURE);
        }
    }
    //设置信号量的初值
    sem arg.val = sem val;
    if (semctl(sem_id, 0, SETVAL, sem_arg) < 0) {
         perror("semaphore set error");
         exit(EXIT FAILURE);
    }
    return sem_id;
}
Main.c
#include "dp.h"
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int limit;
    if (argv[1] != NULL) limit = atoi(argv[1]);
    else limit = 5;
    OneWay oneWay(limit); // 最大十辆车
    int pid = fork();
    while (pid != 0) { //创建子进程
         sleep(rand() % 5);
         pid = fork();
    }
    srand(time(NULL));
    int direct = rand() % 2; //决定东西方向
```

```
oneWay.Arrive(direct,limit); //进入
oneWay.Cross(direct); //通过
oneWay.Quit(direct); //离开
return EXIT_SUCCESS;
}
```