1.(选做)自己写一个简单的 Hello.java,里面需要涉及基本类型,四则运行,if 和 for,然后自己分析一下对应的字节码,有问题群里讨论。

代码实现:

```
package test3;
2 public class HellloTest {
 private static int[] numbers = {1, 6, 8};
4 public static void main(String[] args) {
  TestAverage testAverage = new TestAverage();
6 for (int number : numbers) {
  testAverage.submit(number);
8
9
  double avg = testAverage.getAvg();
10
   }
11
  }
12
13 class TestAverage {
  private int count = 0;
14
  private double sum = 0.0D;
15
  public void submit(double value){
16
17
   this.count ++;
18
  this.sum += value;
19
   }
   public double getAvg(){
  if(0 == this.count){ return sum;}
21
  return this.sum/this.count;
23 }
24 }
```

字节码分析:

```
// -encoding UTF-8 解决javac运行时,"编码GBK 的不可映射字符"问题

E:\GeekCode\homeWork_Week1\geekCode\src\main\java>javac -g -encoding UTF-8 test3/HelloTest.java

E:\GeekCode\homeWork_Week1\geekCode\src\main\java>javap -c -verbose test3/HelloTest

Classfile /E:/GeekCode/homeWork_Week1/geekCode/src/main/java/test3/HelloTest.class

Last modified 2021-11-6; size 775 bytes

MD5 checksum e17333989875c696744c90aec9fff4f6

Compiled from "HelloTest.java"

public class test3.HelloTest
```

```
10 //小版本号
11 minor version: 0
12 //大版本号
13 major version: 52
14 //访问控制符
   flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
15
   // 常量池就是一个常量的大字典,使用编号的方式把程序里用到的各类常量统一管理起
16
来,
   //这样在字节码操作里,只需要引用编号即可
17
   //#1 常量编号, 该文件中其他地方可以引用, = 等号就是分隔符
18
   //Methodref 表明这个常量指向的是一个方法
19
  //Fieldref 表明这个常量指向的是一个属性
20
21 Constant pool:
   #1 = Methodref #8.#35 // java/lang/Object."<init>":()V
   #2 = Class #36 // test3/TestAverage
23
  #3 = Methodref #2.#35 // test3/TestAverage."<init>":()V
24
   #4 = Fieldref #7.#37 // test3/HelloTest.numbers:[I
2.5
   #5 = Methodref #2.#38 // test3/TestAverage.submit:(D)V
26
   #6 = Methodref #2.#39 // test3/TestAverage.getAvg:()D
27
   #7 = Class #40 // test3/HelloTest
28
   #8 = Class #41 // java/lang/Object
29
   #9 = Utf8 numbers
   #10 = Utf8 [I
31
   #11 = Utf8 <init>
32
  #12 = Utf8 ()V
33
   #13 = Utf8 Code
34
   #14 = Utf8 LineNumberTable
36
   #15 = Utf8 LocalVariableTable
   #16 = Utf8 this
37
  #17 = Utf8 Ltest3/HelloTest;
38
   #18 = Utf8 main
39
   #19 = Utf8 ([Ljava/lang/String;)V
40
   #20 = Utf8 number
41
   #21 = Utf8 I
42
  #22 = Utf8 args
43
   #23 = Utf8 [Ljava/lang/String;
44
   #24 = Utf8 testAverage
45
  #25 = Utf8 Ltest3/TestAverage;
46
  #26 = Utf8 avg
47
   #27 = Utf8 D
48
```

```
49
   #28 = Utf8 StackMapTable
   #29 = Class #23 // "[Ljava/lang/String;"
50
   #30 = Class #36 // test3/TestAverage
51
   #31 = Class #10 // "[I"
   #32 = Utf8 <clinit>
   #33 = Utf8 SourceFile
   #34 = Utf8 HelloTest.java
   #35 = NameAndType #11:#12 // "<init>":()V
56
   #36 = Utf8 test3/TestAverage
   #37 = NameAndType #9:#10 // numbers:[I
58
   #38 = NameAndType #42:#43 // submit:(D)V
   #39 = NameAndType #44:#45 // getAvg:()D
60
   #40 = Utf8 test3/HelloTest
61
   #41 = Utf8 java/lang/Object
62
   #42 = Utf8 submit
63
  #43 = Utf8 (D)V
64
   #44 = Utf8 getAvg
   #45 = Utf8 ()D
66
67 {
   public test3.HelloTest();
68
69
   descriptor: ()V
  flags: ACC PUBLIC
71
    Code:
   // stack表示栈深度,locals表示局部变量表保留槽位数量,args_size表示方法的参
数个数
   stack=1, locals=1, args_size=1
73
   //栈操作指令,本地变量表的第0个位置加载到栈上
74
   0: aload 0
   //触发静态初始化方法
76
   1: invokespecial #1 // Method java/lang/Object."<init>":()V
77
78
   4: return
   LineNumberTable:
79
   line 2: 0
80
  //局部变量表
81
   LocalVariableTable:
82
   Start Length Slot Name Signature
83
84
    0 5 0 this Ltest3/HelloTest;
85
    public static void main(java.lang.String[]);
86
87
    descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
```

```
88
   //访问标志
   flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
89
   Code:
90
   // stack表示栈深度,locals表示局部变量表保留槽位数量,args_size表示方法的参
91
数个数
92
   stack=3, locals=6, args_size=1
   //编号 0 的字节码 new , 创建TestAverage类的对象
93
   0: new #2 // class test3/TestAverage
94
   //编号 3 的字节码 dup 复制栈顶引用值
95
   3: dup
96
   //编号 4 的字节码 invokespecial 执行对象初始化
97
   4: invokespecial #3 // Method test3/TestAverage."<init>":()V
98
    //编号 7 开始,使用 astore_1 指令将引用地址值(addr.)存储(store)到编号为 1
    //的局部变量中: astore_1 中的 1 指代 LocalVariableTable 中 ma 对应的槽位
100
编号
    7: astore_1
101
102
   // 获取静态数据
    8: getstatic #4 // Field numbers:[I
103
    11: astore 2
104
    12: aload_2
105
    13: arraylength
106
    14: istore 3
107
    15: iconst_0
108
    16: istore 4
109
   //这段指令将局部变量表中 4 号槽位 和 3 号槽位的值加载到栈中,并调用if icmpge
110
指令来比较他们的值。
111 //【 if_icmpge 解读: if, integer, compare, great equal】, 如果一个数的值
大于或等于
112 //另一个值,则程序执行流程跳转到 pc=43 的地方继续执行
113
   18: iload 4
   20: iload_3
114
   21: if_icmpge 43
115
    24: aload_2
116
    25: iload 4
117
   27: iaload
118
    28: istore 5
119
    30: aload 1
120
    //将一个 int 类型局部变量的值, 作为整数加载到栈中, 然后用 i2d 指令将其转换为
121
double 值
   31: iload 5
122
    33: i2d
123
```

```
//invokevirtual 用于调用公共,受保护和打包私有方法
    34: invokevirtual #5 // Method test3/TestAverage.submit:(D)V
125
    //唯一不需要将数值load到操作数栈的指令是 iinc ,它可以直接对LocalVariableTa
ble 中的值进行运算。 其他的所有操作均使用栈来执行
    // 4号槽位的值加1
127
128
    37: iinc 4, 1
    // 跳到循环开始的地方
129
    40: goto 18
130
    43: aload_1
131
    44: invokevirtual #6 // Method test3/TestAverage.getAvg:()D
132
133
    47: dstore 2
134
    48: return
    LineNumberTable:
135
    line 5: 0
136
    line 6: 8
137
    line 7: 30
138
    line 6: 37
139
    line 9: 43
140
    line 10: 48
141
    LocalVariableTable:
142
    Start Length Slot Name Signature
143
    //5 号槽位被 number 占用了
144
    30 7 5 number I
145
    //0 号槽位被main方法的参数 args 占据了
146
    0 49 0 args [Ljava/lang/String;
147
    //1 号槽位被 testAverage 占用了
148
    8 41 1 testAverage Ltest3/TestAverage;
149
150
    //2 号槽位是for循环之后才被 avg 占用的
151
    48 1 2 avg D
    //StackMapTable主要用来验证跳转前后locals、stack中的类型和大小一致
152
153
    StackMapTable: number_of_entries = 2
    frame_type = 255 /* full_frame */
154
    offset delta = 18
156
    locals = [ class "[Ljava/lang/String;", class test3/TestAverage, class
"[I", int, int ]
157
    stack = []
    frame_type = 248 /* chop */
158
    offset delta = 24
159
160 // 初始化数据
161 static {};
```

```
162
    descriptor: ()V
   //访问标志
163
   flags: ACC_STATIC
164
   Code:
165
166 // stack表示栈深度,locals表示局部变量表保留槽位数量,args_size表示方法的参
数个数
167
   stack=4, locals=0, args_size=0
   0: iconst 3
168
   1: newarray int
169
   //dup 指令复制栈顶元素的值
170
171 3: dup
172 4: iconst_0
173 5: iconst_1
174 6: iastore
   7: dup
175
176 8: iconst_1
177 9: bipush 6
178
   11: iastore
179
   12: dup
   13: iconst 2
180
   14: bipush 8
181
   16: iastore
182
   // 将值赋给静态字段 与之对应的有 putfield 将值赋给实例字段
183
   17: putstatic #4 // Field numbers:[I
184
   20: return
185
   LineNumberTable:
186
   line 3: 0
187
188 }
189 SourceFile: "HelloTest.java"
```

2.(必做)自定义一个 Classloader,加载一个 Hello.xlass 文件,执行 hello 方法,此文件内容是一个 Hello.class 文件所有字节(x=255-x)处理后的文件。文件群里提供。

```
package test5;

import java.io.*;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;

import java.lang.reflect.Method;

/**

* 自定义一个 Classloader, 加载一个 Hello.xlass 文件, 执行 hello 方法,
```

```
9 * 此文件内容是一个 Hello.class 文件所有字节(x=255-x)处理后的文件。文件群里
提供。
   */
10
public class TestClassLoader extends ClassLoader {
12
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, I
13
nstantiation Exception, \ Illegal Access Exception, \ No Such Method Exception, \ Invoc
ationTargetException {
    // 指定类加载器加载调用
14
    TestClassLoader testClassLoader = new TestClassLoader();
    Class<?> TClass = Class.forName("Hello", true, testClassLoader);
    Object obj = TClass.newInstance();
17
    Method method = obj.getClass().getMethod("hello");
    method.invoke(obj);
19
    }
20
21
22
    @Override
    public Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
24
    // 读取resources目录下的文件
25
    String loadPath = ClassLoader.getSystemClassLoader().getResource("Hell
o.xlass").getPath();
    byte[] classData = getClassData(loadPath);
27
    if (classData == null) {
28
    throw new ClassNotFoundException();
29
    } else {
31
    return defineClass(name, classData, 0, classData.length);
32
    }
34
    //获取文件class的byte数组
    private byte[] getClassData(String loadPath) {
36
    ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new
ByteArrayOutputStream();
38
    try {
    InputStream inputStream = new FileInputStream(loadPath);
39
    int bufferSize = 4096;
40
    byte[] buffer = new byte[bufferSize];
41
42
    int bytesNumRead = 0;
    while ((bytesNumRead = inputStream.read(buffer)) != -1) {
43
    byteArrayOutputStream.write(buffer, 0, bytesNumRead);
44
45
```

```
} catch (Exception e) {
46
    e.printStackTrace();
47
48
   return decode(byteArrayOutputStream.toByteArray());
49
50
51
    //解密 文件内容是一个Hello.xlass文件所有字节(x=255-x)处理后的文件 所以需要
对文件进行解密操作
    private byte[] decode(byte[] byteArr) {
53
    byte[] bytes = new byte[byteArr.length];
   for (int i = 0; i < byteArr.length; i++) {</pre>
   bytes[i] = (byte) (255 - byteArr[i]);
56
   }
57
58
   return bytes;
59
   }
60
   }
61
```

```
Run: TestClassLoader ×

"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231\bin\java.exe" ...

Hello, classLoader!

Process finished with exit code 0
```

3.(必做)画一张图,展示Xmx、Xms、Xmn、Meta、DirectMemory、Xss 这些内存参数的关系。

-Xms: 为ivm启动时的内存 MinorGC:是清理整合YouGen的过程,eden的清理,SO -Xmx: 为jvm运行最大内存 \S1的清理都由于MinorGC -Xss: 为jvm每个线程内存大小 MajorGC:清理整合OldGen的内存空间 -Xmn: 设置年轻代大小。 Full GC 是清理整个堆空间一包括年轻代和永久代 Meat: 元数据空间 DirectMemory: 直接内存 1)直接内存不是虚拟机运行时数据区的一部分,也不是《Java虚拟机规范》中定义的内存区域。 2) 直接内存是在Java堆外的,直接向系统申请的内存区间。 jvm数据区 虚拟机栈(Xss) Minor GC -Major GC-Perm Eden SO S1 Old Memory

Xmx、Xms、Xmn、Meta、DirectMemory、Xss内存参数关系

JVM Heap (-Xms -Xmx)

4. (选做)检查一下自己维护的业务系统的 JVM 参数配置,用 jstat 和 jstack、jmap 查看一下详情,并且自己独立分析一下大概情况,思考有没有不合理的地方,如何改进。

-XX:PermSize

-XX:MaxPermSize

注意:如果没有线上系统,可以自己 run 一个 web/java 项目。

1 jstat -gc -t 13228 1000 1000

Young Gen (-Xmn)

- SOC:年轻代第一个survivor的容量是0(字节)
- S1C:年轻代第二个survivor的容量是0(字节)
- SOU:年轻代中第一个survivor目前已使用空间0(字节)
- S1U:年轻代中第二个survivor目前已使用空间0(字节)
- EC:年轻代中Eden的容量 12288(字节)
- EU:年轻代中Eden目前已使用空间4096(字节)
- OC:Old代的容量 12288(字节)
- OU:Old代目前已使用空间6430.2(字节)
- MC:元空间的容量28544(字节)
- MU:元空间目前已使用的容量26872.5(字节)
- CCSC:压缩类空间大小3200(字节)

- CCSU:压缩类空间目前使用大小2646(字节)
- YGC:从应用程序启动到采样时年轻代中gc 54次数
- YGCT:从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间0.255(s)
- FGC:从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc 17次数
- FGCT:从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间2.227(s)
- GCT:从应用程序启动到采样时gc用的总时间2.482(s)
- 1 jstat -gcutil -t 13228 1000 1000

Ε	E:\GeekCode\homeWork_Week1\geekCode\src\main\java>jstat -gcutil -t 13228 1000 1000														
Т	imestamp	SO_	S1		0		CCS	YGC	YGCT	FGC	FGCT	GCT			
	67443.	5 0.00	0.00	33. 33	52.33	94. 14	82.69	54	0. 255		2. 227	2. 482			
	67444.	5 0.00	0.00	33. 33	52.33	94. 14	82.69	54	0. 255		2. 227	2.482			
	67445.	5 0.00	0.00	33. 33	52.33	94. 14	82.69	54	0. 255		2. 227	2.482			
	67446.	5 0.00	0.00	33. 33	52.33	94. 14	82.69	54	0. 255		2. 227	2.482			
	67447.	5 0.00	0.00	33. 33	52. 33	94. 14	82. 69	54	0. 255		2. 227	2. 482			

- S0:年轻代中第一个survivor(幸存区)已使用的占当前容量百分比0%
- S1:年轻代中第二个survivor(幸存区)已使用的占当前容量百分比0%
- E:年轻代中Eden区已使用的占当前容量百分比33.33%
- O:old代已使用的占当前容量百分比52.33%
- M:元空间当前容量百分比94.14%
- CCS:压缩类空间占当前容量百分比82.69%
- YGC:从应用程序启动到采样时年轻代中gc 54次数
- YGCT:从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间0.255(s)
- FGC:从应用程序启动到采样时full gc 17次数
- FGCT:从应用程序启动到采样时full gc所用时间2.227 (s)
- GCT:从应用程序启动到采样时gc用的总时间2.482(s)
- 1 jstat -gcutil -t 13228 1000 1000

Timesta mp	SOC	S1C	SOU	\$1 U	EC	EU	ос	ου	MC	MU	YGC	YGCT	FG C	FGC T
14254245 .3	1152. 0	1152. 0	145. 6	0.0	9600 .0	2312	11848. 0	8527 .3	316 1 6	26528 .6	11378 8	206.08 2	4	0.12 2
14254246 .3	1152. 0	1152. 0	145. 6	0.0	9600 .0	2313 .1	11848. 0	8527 .3	31616 .0	26528 .6	11378 8	206.08	4	0.12 2
14254247 .3	1152. 0	1152. 0	145. 6	0.0	9600 .0	2313 .4	11848. 0	8527 .3	316 1 6	26528 .6	11378 8	206.08	4	0.12 2

- SOC:年轻代第一个survivor的容量是11520(字节)
- S1C:年轻代第二个survivor的容量是68096(字节)
- SOU:年轻代中第一个survivor目前已使用空间117.9(字节)

- S1U:年轻代中第二个survivor目前已使用空间0(字节)
- EC:年轻代中Eden的容量 545344(字节)
- EU:年轻代中Eden目前已使用空间20984.9(字节)
- OC:Old代的容量 3512768(字节)
- OU:Old代目前已使用空间1965283.4(字节)
- MC:元空间的容量104308(字节)
- MU:元空间目前已使用的容量93620.4(字节)
- CCSC:压缩类空间大小15688(字节)
- CCSU:压缩类空间目前使用大小12746.5(字节)
- YGC:从应用程序启动到采样时年轻代中gc 6232次数
- YGCT:从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间225.331(s)
- FGC:从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc 110次数
- FGCT:从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间12.023(s)
- GCT:从应用程序启动到采样时gc用的总时间237.354(s)

```
1 jmap -heap 21304
```

```
1 C:\Windows\system32>jmap -heap 21304
2 Attaching to process ID 21304, please wait...
3 Debugger attached successfully.
4 Server compiler detected.
5 JVM version is 25.231-b11
6
7 using thread-local object allocation.
8 Parallel GC with 4 thread(s)
9
10 Heap Configuration:
  MinHeapFreeRatio = 0
11
12 MaxHeapFreeRatio = 100
  MaxHeapSize = 2120220672 (2022.0MB)
13
  NewSize = 44564480 (42.5MB)
14
15
   MaxNewSize = 706740224 (674.0MB)
  OldSize = 89653248 (85.5MB)
16
   NewRatio = 2
17
   SurvivorRatio = 8
18
   MetaspaceSize = 21807104 (20.796875MB)
19
   CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
20
    MaxMetaspaceSize = 17592186044415 MB
21
    G1HeapRegionSize = 0 (0.0MB)
```

```
23
24 Heap Usage:
25 PS Young Generation
26 Eden Space:
    capacity = 210239488 (200.5MB)
27
28
    used = 135964208 (129.6655731201172MB)
29
    free = 74275280 (70.83442687988281MB)
    64.67110878808838% used
31 From Space:
    capacity = 9961472 (9.5MB)
32
    used = 9951024 (9.490036010742188MB)
    free = 10448 (0.0099639892578125MB)
34
    99.89511590254934% used
35
  To Space:
    capacity = 12582912 (12.0MB)
37
38
    used = 0 (0.0MB)
    free = 12582912 (12.0MB)
39
    0.0% used
40
41 PS Old Generation
    capacity = 55574528 (53.0MB)
42
    used = 11563480 (11.027793884277344MB)
43
    free = 44011048 (41.972206115722656MB)
44
    20.807158272221404% used
45
46
47 15867 interned Strings occupying 2119776 bytes.
```

5. (选做) 本机使用 G1 GC 启动一个程序, 仿照课上案例分析一下 JVM 情况。

```
java -Xmx1g -Xms1g -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPause
Millis=200 -jar C:\Users\XM\Desktop\gateway-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

```
1 C:\Windows\system32>jmap -heap 19492
2 Attaching to process ID 19492, please wait...
3 Debugger attached successfully.
4 Server compiler detected.
5 JVM version is 25.231-b11
6
7 using thread-local object allocation.
8 Garbage-First (G1) GC with 4 thread(s)
9
10 Heap Configuration:
```

```
11
    MinHeapFreeRatio = 40
    MaxHeapFreeRatio = 70
12
   MaxHeapSize = 1073741824 (1024.0MB)
13
    NewSize = 1363144 (1.2999954223632812MB)
14
    MaxNewSize = 643825664 (614.0MB)
15
    OldSize = 5452592 (5.1999969482421875MB)
16
    NewRatio = 2
17
    SurvivorRatio = 8
18
    MetaspaceSize = 21807104 (20.796875MB)
19
20
    CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
    MaxMetaspaceSize = 17592186044415 MB
21
    G1HeapRegionSize = 1048576 (1.0MB)
22
23
24 Heap Usage:
25 G1 Heap:
26
   regions = 1024
27
  capacity = 1073741824 (1024.0MB)
28
   used = 414187504 (394.99998474121094MB)
   free = 659554320 (629.0000152587891MB)
29
   38.57421725988388% used
30
31 G1 Young Generation:
   Eden Space:
   regions = 384
  capacity = 664797184 (634.0MB)
34
   used = 402653184 (384.0MB)
   free = 262144000 (250.0MB)
36
37
    60.56782334384858% used
38 Survivor Space:
39
   regions = 11
   capacity = 11534336 (11.0MB)
40
    used = 11534336 (11.0MB)
41
    free = 0 (0.0MB)
42
    100.0% used
43
44 G1 Old Generation:
45
  regions = 0
    capacity = 397410304 (379.0MB)
46
    used = 0 (0.0MB)
47
    free = 397410304 (379.0MB)
48
    0.0% used
49
50
```

51 16109 interned Strings occupying 2161400 bytes.