

Università degli Studi di Genova

# Fondamenti dell'Elaborazione di Segnali e Immagini

Lorenzo Vaccarecci

# Indice

T	Intr	roduzione
	1.1	Segnali 1D e 2D
		1.1.1 Segnali 1D
		1.1.2 Segnali 2D
	1.2	Segnali a tempo continuo o discreto
		1.2.1 Segnali a tempo continuo
		1.2.2 Segnali a tempo discreto
	1.3	Segnali a valori continui o discreti
		1.3.1 Segnali a valori continui
		1.3.2 Segnali a valori discreti
	1.4	Analogico e digitale
	1.5	Campionamento
		1.5.1 Frequenza ideale di campionamento
	1.6	Quantizzazione
	1.7	Riepilogo digitalizzazione
	1.8	Ripasso: trasformazioni di segnali (1D)
		1.8.1 Traslazione
		1.8.2 Scalatura
		1.8.3 Segnali "notevoli"
		1.8.4 Treno di impulsi equispaziati
<b>2</b>	La t	trasformata di Fourier
	2.1	Introduzione
	2.2	Matematicamente
		2.2.1 Trasformata di Fourier Discreta
	2.3	Conclusione
	2.4	Approfondimento
		2.4.1 Proprietà
		2.4.2 FT di segnali a valori reali
		2.4.3 Coppie "famose"
3	$\mathbf{Filt}$	raggio delle frequenze (segnali 1D)
	3.1	Introduzione
	3.2	Filtrare nel dominio delle frequenze
		3.2.1 Schema
		3.2.2 Filtro ideale
		3.2.3 Filtro Gaussiano
		3.2.4 Filtro Butterworth
	3.3	Rumore

## Capitolo 1

## Introduzione

## 1.1 Segnali 1D e 2D

### 1.1.1 Segnali 1D

Un segnale 1D descrive una grandezza fisica che varia nel tempo, e può essere visto come una funzione di una variabile indipendente:

$$g = f(t)$$

dove g è il valore della grandezza fisica (variabile **dipendente**), f è la funzione (continua o discreta) e t è la variabile indipendente.

Esempi di segnali 1D sono:

- Segnali audio: come ad esempio la musica o il parlato.
- Segnali ECG
- Segnali EEG
- Sensori inerziali
- •

## 1.1.2 Segnali 2D

Un segnale 2D descrive una grandezza fisica che varia nello spazio, e può essere visto come una funzione di due variabili indipendenti.

Esempi di segnali 2D sono:

- Immagini: utilizzeremo questo termine per indicare una foto a colori o a scala di grigi (ci concentreremo su queste).
- Immagini biomediche: come ad esempio le radiografie, le ecografie oppure quelle di una risonanza.
- Immagini termiche
- Immagini satellitari
- Immagini microscopiche
- . . .

Ciò che hanno in comunque tutte queste immagini è che hanno una matrice di pixel che rappresenta qualcosa, nel nostro caso ogni pixel rappresenta l'intensità luminosa nella posizione (r, c) della matrice.

## 1.2 Segnali a tempo continuo o discreto

$$g = f(t)$$

### 1.2.1 Segnali a tempo continuo

Nei segnali a tempo continuo t assume valori reali




Figura 1.1: Posso conoscere il valore del segnale in ogni istante di tempo

### 1.2.2 Segnali a tempo discreto

Nei segnali a tempo discreto t assume valori in un sottoinsieme discreto dei numeri reali, come risultato di un'operazione chiamata **campionamento**.




Figura 1.2: Posso conoscere il valore del segnale in certi istanti di tempo

## 1.3 Segnali a valori continui o discreti

### 1.3.1 Segnali a valori continui

Nei segnali a valori continui g assume valori reali.

#### 1.3.2 Segnali a valori discreti

Nei segnali a valori discreti g assume valori in un sottoinsieme discreto dei numeri reali, come risultato di un'operazione chiamata **quantizzazione**.




Figura 1.3: In rosso i valori discreti di g

## 1.4 Analogico e digitale

- Segnali analogici: sono continui sia nel tempo che nei valori.
- Segnali digitali: sono discreti sia nel tempo che nei valori.




Figura 1.4: Segnale analogico in blu e segnale digitale in rosso


## 1.5 Campionamento

$$v_s = \frac{1}{\tau}$$

Dove  $v_s$  è la frequenza di campionamento e  $\tau$  è l'ampiezza dell'intervallo di campionamento. Ovviamente se  $\tau$  si avvicina a 0 allora il grafico risultante  $f(n\tau)$  sarà più preciso (e vicino a quello continuo) ma userà più risorse per memorizzare i dati.


### 1.5.1 Frequenza ideale di campionamento

Bisogna stare attenti a non campionare a frequenze troppo basse, altrimenti si incorre nel fenomeno chiamato **punto di rottura** ossia il grafico risultante apparirà diverso da quello originale.




Come possiamo vedere dalla figura l'ultimo grafico risulta essere diverso da quello azzurro (originale), questo perché la frequenza di campionamento non è sufficientemente alta in questo caso si è verificato un punto di rottura.


## 1.6 Quantizzazione




Partendo da una funzione  $f(n\tau)$  quantizziamo i valori associando ad ogni valore x il valore numerico xk che è più vicino ad x.

## 1.7 Riepilogo digitalizzazione









## 1.8 Ripasso: trasformazioni di segnali (1D)

#### 1.8.1 Traslazione

$$f(t-t_0)$$

#### 1.8.2 Scalatura

$$f(\alpha t)$$

•  $\alpha > 1$ : compressione

•  $0 < \alpha < 1$ : rilassamento

### 1.8.3 Segnali "notevoli"

• Segnale rettangolare:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

• Segnale gradino:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

• Segnale impulsivo (o delta di Dirac):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0\\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

## 1.8.4 Treno di impulsi equispaziati

$$\delta_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - n\tau)$$

#### Campionamento

Moltiplichiamo il segnale f(t) per il treno di impulsi equispaziati e otteniamo:

$$f_s(t) = f(t) \cdot \delta_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n\tau)\delta(t-n\tau)$$

7

## Capitolo 2

## La trasformata di Fourier

#### 2.1 Introduzione

Le funzioni continue e periodiche possono essere rappresentate come somme (pesate) di seni e coseni e grazie alla serie di Fourier possiamo ottenere una rappresentazione alternativa del segnale periodico e uno strumento utile per approssimarlo (con compressione e riduzione del rumore).

Perchè Fourier? Per capire meglio il segnale.




Figura 2.1: A sinistra il segnale originale, a destra la sua rappresentazione come somma di una sinusoide e una cosinusoide

Una funzione continua e periodica può essere descritta attraverso una serie di sinusoidi e possiamo considerare una rappresentazione alternativa del segnale l'insieme dei coefficienti (pesi) dei sinusoidi.

#### Immagine qui

### 2.2 Matematicamente

Consideriamo una funzione f(t) continua e periodica di periodo  $\tau$ 

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left( a_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{\tau}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{\tau}\right) \right)$$

Dove a e b sono i coefficienti.

Riscriviamo applicando la formula di Eulero  $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$  dove  $j = \sqrt{-1}$  immaginario:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{j\frac{2\pi kt}{\tau}}$$

$$c_k = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} f(t) e^{-j\frac{2\pi kt}{\tau}} dt$$

#### 2.2.1 Trasformata di Fourier Discreta

**N.B.**: f(t) funzione continua, f[n] funzione discreta.

$$f[n] = \sum_{k=0}^{N-1} F[k] e^{j\frac{2\pi kn}{N}}$$

Dove  $F[x] \equiv c_k$ . La sommatoria è finita perchè nel caso di funzione discreta non mi occorrono infiniti sinusoidi per ricostruire tutti i dettagli.

Data una funzione discreta e finita f[n] con N campioni, la sua **DFT** è

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

### 2.3 Conclusione

Nonostante la definizione di DFT appena fornita sia calcolabile  $(O(n^2))$ , esistono algoritmi per calcolare la DFT in modo efficiente  $(O(n \log_2 n))$ , menzoniamo la Fast Fourier Transform (FFT).

## 2.4 Approfondimento

Trasformata di Fourier di una funzione f(t):

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j2\pi\omega t}dt$$

E l'inversa:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j2\pi\omega t} d\omega$$

## 2.4.1 Proprietà

#### Linearità

Se h(t) = af(t) + bg(t) con  $a, b \in \mathbb{C}$  allora:

$$H(\omega) = aF(\omega) + bG(\omega)$$

#### Traslazione nel tempo

Se  $h(t) = f(t - t_0)$  allora:

$$H(\omega) = e^{-i2\pi t_0 \omega} F(\omega)$$

#### Modulazione - Shift in frequenza

Se  $h(t) = e^{i2\pi\omega_0 t} f(t)$  allora:

$$H(\omega) = F(\omega - \omega_0)$$

## 2.4.2 FT di segnali a valori reali

La FT di un segnale a valori reali ha una simmetria speciale:

- La parte reale è simmetica pari (f(x) = f(-x), rispetto all'asse y)
- La parte immaginaria è simmetrica dispari (f(x) = -f(-x), rispetto all'origine)

### 2.4.3 Coppie "famose"

#### Rettangolo

Nell'intervallo W:

$$F(\omega) = \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} A e^{-2\pi j\omega t} dt = \dots = AW \frac{\sin(\pi \omega W)}{\pi \omega W}$$

Funzione SINC.

#### **Impulso**

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-2\pi j\omega t}dt = 1$$

Perchè  $\delta(t) \neq 0$  se e solo se t = 0.

Impulso centrato in  $t_0$ 

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-2\pi j\omega t} dt = \cos(-2\pi j\omega t_0) - j\sin(-2\pi j\omega t_0) = e^{-2\pi j\omega t_0}$$

## Capitolo 3

## Filtraggio delle frequenze (segnali 1D)

#### 3.1 Introduzione

Un filtro è una funzione che lascia passare alcune componenti del segnale e ne elimina altre. Nel dominio delle frequenze possiamo parlare di:


- Filtri passa basso: lasciano passare le basse frequenze eliminando le alte.
- Filtri passa alto: lasciano passare le alte frequenze eliminando le basse.
- Filtri passa banda: lasciano passare le frequenze comprese traa due valori.

## 3.2 Filtrare nel dominio delle frequenze

Filtrare un segnale corrisponde a moltiplicare un filtro H con la Trasformata di Fourier del segnale f

$$F_{\rm filt}(\omega) = H(\omega)F(\omega)$$

#### 3.2.1 Schema




#### 3.2.2 Filtro ideale

Un sistema che annulla "perfettamente" le armoniche in determinati intervalli di frequenza si chiama filtro ideale.

#### Esempio filtro passa basso

$$H(\omega) = \begin{cases} A & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

 $\omega_c$  rappresenta a quale frequenza io voglio tagliare.



Il primo grafico è  $H(\omega)$ , il secondo è  $F(\omega)$  e il terzo è  $F_{\rm filt}(\omega)$ .

#### 3.2.3 Filtro Gaussiano

Nel tempo:

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$

Nelle frequenze:

$$G(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{2\sigma_f^2}}$$
$$\sigma_f = \frac{1}{2\pi\sigma}$$

Non produce un taglio "netto" delle frequenze indesiderate, più  $\sigma$  è grande più il taglia. Ricordo:  $\sum_t g(t)=1$ 




### 3.2.4 Filtro Butterworth

E' un filtro "liscio" ma con un cut-off più deciso

$$|H(\omega)| = \frac{1}{|B_N(i\frac{\omega}{\omega_c})|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}}$$

Più l'ordine N è alto, più il cut-off  $\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$  è deciso.



## 3.3 Rumore

La riduzione del rumore avviene tramite filtraggio, di solito passa-alto.