# PCAD Programmazione Concorrente Algoritmi Distribuiti

**Arnaud Sangnier** 

arnaud.sangnier@unige.it

**MUTEX e VARIABILE CONDIZIONALE** 

## Esempio di dati condivisi

```
volatile int a=0;
int main() {
  pthread_t th1, th2, th3;
  pthread_create(&th1, NULL, inc, NULL);
  pthread_create(&th2, NULL, dec, NULL);
  pthread_create(&th3, NULL, dec, NULL);
  pthread_join(th1, NULL);
  pthread_join(th2, NULL);
  pthread_join(th3, NULL);
  printf("a vale %d\n",a);
  return 0;
void *inc(void *ptr) {
  a = a + 1;
  return NULL;
void *dec(void *ptr) {
  if(a>0){
    a = a - 1;
  return NULL;
```

Questo codice potrebbe stampare -1!!!

## Come proteggere i dati

- L'accesso ai dati condivisi deve essere protetto
- In C, si possono usare dei lock (mutex)
- Ecco quale il principio di funzionamento
  - Uno thread che desidera accedere a un dato condiviso richiede il lock
  - Se il lock è libero, prosegue
  - Se il lock è preso, rimane bloccato finché il lock sia liberato
  - Quando ha finito di accedere ai dati condivisi, libera il lock
- Questi lock sono condivisi fra gli threads
- Buona pratica: è lo thread che ha preso il lock che lo deve liberare

#### I locks in C

La libreria POSIX ha dei lock di tipo:

```
pthread_mutex_t lock;
```

- La prima cosa da fare è di inizializzare il lock
- Il più semplice consiste in fare:

```
lock=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER ;
```

Per prendere il lock:

```
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
```

E per liberarlo

```
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
```

Queste due funzione ritornano 0 se tutto è andato a buon fine

## Esempio di utilizzazione di lock

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
void *inc(void *ptr) {
  int r=pthread_mutex_lock(&lock);
  if(r!=0){
   printf("Problem with lock\n");
    return NULL;
  a = a + 1;
  r=pthread_mutex_unlock(&lock);
  if(r!=0){
   printf("Problem with unlock\n");
    return NULL;
  return NULL;
void *dec(void *ptr) {
  int r=pthread_mutex_lock(&lock);
  if(r!=0){
   printf("Problem with lock\n");
    return NULL;
  if(a>0){
    a = a - 1;
  r=pthread_mutex_unlock(&lock);
  if(r!=0){
   printf("Problem with unlock\n");
    return NULL;
  return NULL;
```

#### Attenzione ai deadlock!!!

```
void *foo(void *ptr);
void *goo(void *ptr);
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t lock2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
volatile int a=0;
int main(){
  pthread_t th1, th2;
  pthread_create(&th1, NULL, foo, NULL);
  pthread_create(&th2, NULL, goo, NULL);
  pthread_join(th1, NULL);
  pthread_join(th2, NULL);
  printf("a vale %d\n",a);
  return 0;
```

## Attenzione ai deadlock!!! (2)

```
void *foo(void *ptr) {
  pthread_mutex_lock(&lock);
  printf("foo prende lock1\n");
  pthread_mutex_lock(&lock2);
  printf("foo prende lock2\n");
  a=10;
  pthread_mutex_unlock(&lock2);
  printf("foo rende lock2\n");
  pthread mutex unlock (&lock);
  printf("foo rende lock\n");
  return NULL;
void *goo(void *ptr) {
  pthread_mutex_lock(&lock2);
  printf("goo prende lock2\n");
  //while(a!=10){};
  pthread_mutex_lock(&lock);
  printf("goo prende lock\n");
  a = 20;
  pthread_mutex_unlock(&lock);
  printf("goo rende lock\n");
  pthread mutex unlock(&lock2);
  printf("goo rende lock2\n");
  return NULL;
```

#### Cosa abbiamo visto

- Manipolazione di thread:
  - pthread\_create
  - pthread\_join
  - pthread\_exit
- Manipolazione di lock:
  - pthread\_mutex\_t lock
  - pthread\_mutex\_lock(&lock)
  - pthread\_mutex\_unlock(&lock)
  - Per inizializzare un lock due opzioni:
    - lock=PTHREAD\_MUTEX\_INITIALIZER funziona solo alla dichiarazione
    - pthread\_mutex\_init(&lock, NULL)
  - pthread\_mutex\_destroy(&lock) per distruggere il lock

## Ancora qualche punti sui locks

- I locks permettono di proteggere l'accesso a dei dati condivisi e inducono una certa forma di sincronizzazione
  - Per accedere alla sezione critica, se un altro thread è dentro, devo aspettare che esce e sono bloccato attendo
- Più thread possono essere in attesa su un lock di un mutex... cosa succede quando c'è un lock:
  - uno dei thread in attesa, prenderà il lock
  - gli altri rimangono bloccati in attesa
  - in che ordine ? non è specificato dalla norma POSIX, quindi si deve assumere in qualsia ordine
- Importante: deve essere lo thread che possiede il lock a fare unlock!!

#### Limiti dei locks

- Avvolte è necessario avere una forma di sincronizzazione più forte
  - Uno thread deve aspettare che un altro thread abbia finito di fare qualcosa
  - Ad esempio thread 1 produce una value che deve essere consumata da thread 2

#### **Producer/Consumer problem**

- Una soluzione:
  - ogni volta che il producer produce una nuova value, mette un boolean condiviso a true
  - e il consumer aspetta che il boolean sia a true per consumare
  - Ma cosa vuol dire aspettare ?
  - Può fare un ciclo while finché il boolean è a true
    - ogni volta prende il lock, verifica il boolean, rilascia il lock
    - si chiama aspetta attiva (active waiting)
    - non è ottimale in termine di concorrenza, perché usa risorse per non fare nulla

## Esempio

Consideriamo la struttura seguente

```
typedef struct shared_buf{
  volatile int val;
  volatile bool full;
  pthread_mutex_t lock;
} shared_buf;
```

- Abbiamo un oggetto di questa struttura condivisa fra varie thread
  - gli producer, scrivono in val se full è false e mettono full a true

```
void *produce(void *ptr);
```

gli consumer leggono in val se full è true e mettono full a false

```
void *consume(void *ptr);
```

Ogni value scritta deve essere letta da un solo consumer

#### Main

```
int main(){
 B.val=0;
 B.full=false;
  pthread_mutex_init(&(B.lock), NULL);
  pthread_t th1, th2, th3;
  char *prod1="Prod1";
  char *cons1="Cons1";
  char *cons2="Cons2";
  pthread_create(&th1, NULL, consume, cons1);
  pthread_create(&th2, NULL, produce, prod1);
  pthread_create(&th3, NULL, consume, cons2);
  pthread_join(th1, NULL);
 pthread_join(th2, NULL);
 pthread join(th3, NULL);
 printf("END\n");
 pthread_mutex_destroy(&(B.lock));
  return 0;
```

return NULL;

#### Producer

```
void *produce(void *ptr) {
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1; i <= 10; ++i) {
    pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (B.full) {
      pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
                                                  Attesa attiva
      pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    B.val=i;
    printf("--> Production of %d by %s\n",i,id);
    B.full=true;
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```

#### Consumer

```
void *consume(void *ptr){
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1;i<=5;++i) {</pre>
   pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (!B.full) {
      pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
                                                 Attesa attiva
      pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    int x=B.val;
    printf("--> Consumption of %d by %s\n", x, id);
   B.full=false;
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```

#### Come evitare l'attesa attiva?

- Usare le variabile condizionali (monitor del C)
- Una variabile condizionale
  - è associata ad un mutex
  - permette a un thread di aspettare su questa variabile (in un modo passivo)
  - permette a un thread di svegliare dei thread che stanno aspettando su questa variabile
- Spesso le variabile condizionale vengono associate a delle condizione su variabile condivise da sorvegliare
- Uso: se una condizione necessaria allo thread non è verificata, il thread aspetta in un modo passivo finché la condizione viene verificata

#### Le variabile condizionali

Dichiarazione:

```
pthread_cond_t varcond;
Inizialisazion:
     pthread_cond_init(&varcond, NULL);
Per aspettare:
     pthread_cond_wait(&varcond, &lock);
              - lock è un lock preso al momento dello wait
              - questa funzione libera lock e 'addormenta' lo thread
Per svegliare:
     pthread_cond_signal(&varcond);
              - 'sveglia' al meno un thread addormentato sur varcond (se ce ne sono, altrimenti non fa nulla)
     pthread_cond_broadcast(&varcond);
              - 'sveglia' tutti gli thread addormentati sur varcond (se ce ne sono, altrimenti non fa nulla)
```

Quando uno thread è svegliato, è in lista d'attesa per essere scelto dallo scheduler e quando sarà il suo torno la prima cosa che farà è prendere il lock (ed aspettare se il lock

è preso)

#### Le variabile condizionali - uso

Struttura abituale del codice:

```
pthread_mutex_lock(&lock);
while(...){ //si aspetta su questa condizione
    pthread_cond_wait(&varcond,&lock);
}
...
pthread_mutex_lock(&unlock);
```

## Esempio

Modifichiamo la struttura del buffer

```
typedef struct shared_buf{
  volatile int val;
  volatile bool full;
  pthread_mutex_t lock;
  pthread_cond_t varcond;
} shared_buf;
```

#### Main

```
int main(){
  B.val=0;
 B.full=false;
  pthread_mutex_init(&(B.lock), NULL);
  pthread_cond_init(&(B.varcond), NULL);
  pthread_t th1, th2, th3;
  char *prod1="Prod1";
  char *cons1="Cons1";
  char *cons2="Cons2";
  pthread create (&th1, NULL, consume, cons1);
  pthread_create(&th2, NULL, produce, prod1);
  pthread_create(&th3, NULL, consume, cons2);
  pthread_join(th1, NULL);
 pthread_join(th2, NULL);
  pthread_join(th3, NULL);
 printf("END\n");
  pthread_mutex_destroy(&(B.lock));
  return 0;
```

#### Producer

```
void *produce(void *ptr) {
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1; i <=10; ++i) {
    pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (B.full) {
      pthread_cond_wait(&(B.varcond),&(B.lock));
    B.val=i;
    printf("--> Production of %d by %s\n",i,id);
    B.full=true;
    pthread_cond_signal(&(B.varcond));
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```

#### Consumer

```
void *consume(void *ptr){
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1; i <=5; ++i) {
    pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (!B.full) {
      pthread_cond_wait(&(B.varcond),&(B.lock));
    int x=B.val;
    printf("--> Consumption of %d by %s\n", x, id);
    B.full=false;
    pthread_cond_signal(&(B.varcond));
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```

#### Problema

- La soluzione precedente non è corretta
- C'è un scenario in cui tutti sono bloccati in attesa
  - Cons1 è bloccato
  - Cons2 è blocato
  - Prod1 sveglia Cons1
  - Prod1 è bloccato
  - Cons1 sveglia Cons2
  - Cons2 è bloccato
  - Cons1 è bloccato

Soluzione possibile: usare broadcast al posto di signal

## Esempio

- Altra possibilità: usare due variabile condizionali
- Modifichiamo la struttura del buffer

```
typedef struct shared_buf{
  volatile int val;
  volatile bool full;
  pthread_mutex_t lock;
  pthread_cond_t varcond_full;
  pthread_cond_t varcond_notfull;
} shared_buf;
```

#### Main

```
int main(){
  B.val=0;
 B.full=false;
 pthread_mutex_init(&(B.lock), NULL);
 pthread_cond_init(&(B.varcond_full), NULL);
  pthread_cond_init(&(B.varcond_notfull), NULL);
 pthread t th1, th2, th3;
  char *prod1="Prod1";
  char *cons1="Cons1";
  char *cons2="Cons2";
  pthread_create(&th1, NULL, consume, cons1);
  pthread_create(&th2, NULL, produce, prod1);
  pthread_create(&th3, NULL, consume, cons2);
 pthread join(th1, NULL);
  pthread_join(th2, NULL);
  pthread_join(th3, NULL);
  printf("END\n");
  pthread mutex destroy(&(B.lock));
  return 0;
```


#### Producer

```
void *produce(void *ptr) {
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1; i <=10; ++i) {
    pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (B.full) {
      pthread_cond_wait(&(B.varcond_notfull),&(B.lock));
    B.val=i;
    printf("--> Production of %d by %s\n",i,id);
    B.full=true;
    pthread_cond_signal(&(B.varcond_full));
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```


#### Consumer

```
void *consume(void *ptr){
  char *id=(char *)ptr;
  for (unsigned i=1;i<=5;++i) {</pre>
    pthread_mutex_lock(&(B.lock));
    while (!B.full) {
      pthread_cond_wait(&(B.varcond_full),&(B.lock));
    int x=B.val;
    printf("--> Consumption of %d by %s\n", x, id);
    B.full=false;
    pthread_cond_signal(&(B.varcond_notfull));
    pthread_mutex_unlock(&(B.lock));
  return NULL;
```

- Le barriere sono un meccanismo di sincronizzazione utilizzato ad esempio nel calcolo parallelo
- Idea: una barriera rappresenta un punto di sincronizzazione per N thread
  - I thread che arrivano alla barriera aspettano gli altri
  - Solo quando tutti gli N thread arrivano alla barriera allora possono proseguire







Dichiarazione:

```
pthread_barrier_t bar;
```

Inizialisazion :

```
pthread_barrier_init(&bar, NULL, 5); //per dire 5
threads devono arrivare
```

Per aspettare:

```
pthread_barrier_wait(&bar);
```

- se non ci sono 5 threads in attesa, blocca
- quando il quinto thread arriva, tutti vengono svegliati

Possono essere implementate facilmente con variabile condizionale