Как установить Windows и Office

Установочная флешка уже готова. Понадобятся компьютер, клавиатура и эта флешка. Начинаем с запуска установки.

> **Перед началом**
> Если на компьютере есть нужные фото, документы или другие файлы, сначала скопируй их на отдельный накопитель или в облако. Удаление разделов при установке сотрёт данные. Копия в соседней папке того же диска не защитит от удаления.

1 · Вставь флешку и открой меню загрузки


1. Выключи компьютер через **Пуск** → **Питание** → **Завершение работы**.
2. Вставь готовую флешку в USB-разъём **на системном блоке**, желательно сзади. Не в монитор. Другие внешние накопители отсоедини.
3. Включи компьютер и сразу несколько раз нажимай кнопку меню загрузки. На первом экране рядом со словами **Boot Menu** может быть написана нужная клавиша.
4. В появившемся меню стрелками выбери **UEFI: название флешки** и нажми **Enter**. Название может содержать USB, Kingston, DEXP или другую марку.
5. Если появится **Press any key to boot from USB**, сразу нажми пробел один раз.
6. Дождись окна установки Windows с выбором языка.

Частые варианты для стационарного ПК:

- **MSI — F11.**
- **Gigabyte — F12.**
- **ASUS — обычно F8;** также можно зайти в BIOS через Delete / F2 и найти Boot Menu.
- **Dell — F12.**
- **HP — Esc, затем F9.**

Если не знаешь производителя, посмотри логотип при включении. Эти кнопки зависят от материнской платы или модели ПК. Если Windows уже загрузилась, перезагрузи компьютер и попробуй снова. Нажимай одну выбранную клавишу, а не все подряд.

Пример настоящего Boot Menu на плате ASUS. Выбери строку, начинающуюся с **UEFI:** и содержащую название флешки, затем нажми Enter. На другом ПК оформление будет отличаться.



Источник: руководство ASUS по установке Windows 11.

Что такое Boot Menu
Это меню выбора, откуда включить компьютер: с внутреннего диска или с флешки. Для установки выбираем флешку. После установки компьютер будет запускаться с внутреннего диска.

Если открывается только BIOS

Вход в BIOS на многих ПК — **Delete**, иногда **F2**. Нажимай сразу после включения.

1. Найди **Boot Menu** или **Boot Override** — названия могут находиться во вкладке Boot или Exit.
2. Выбери **UEFI: название флешки**. Компьютер должен запустить установщик.
3. Если не можешь найти этот пункт, ничего не меняй наугад. Сфотографируй экран. Для выхода без изменений используй **Exit Without Saving / Discard Changes and Exit**.

Не переключай режимы диска RAID / VMD / SATA и не отключай защитные настройки ради эксперимента.

Если старая Windows работает — можно проще

1. Вставь флешку и открой **Пуск** → **Питание**.
2. Зажми **Shift**, нажми **«Перезагрузка»** и дождись синего экрана.
3. Выбери **«Использовать устройство»** → **EFI USB Device / UEFI: название флешки**.
4. Если этого пункта нет: **«Поиск и устранение неисправностей»** → **«Дополнительные параметры»** → **«Параметры встроенного ПО UEFI»** → **«Перезагрузить»**. Затем найди Boot Menu / Boot Override.

Флешка не появилась?
Попробуй другой USB-разъём сзади системного блока, затем выключи и снова включи ПК. Если не помогает, сфотографируй меню — не форматируй готовую флешку.

2 · Установи Windows с удалением всех данных на выбранном диске

Точка невозврата
Продолжай только после проверки резервной копии. Далее удаляются разделы **целевого физического диска**. Это может затронуть и C:, и D:, если они находятся на одном SSD, а также заводское восстановление. На другом диске ничего удалять не нужно.


Первые экраны установки

1. Выбери русский язык, регион и раскладку клавиатуры → «Далее».
2. Выбери **«Установить Windows 11» / «Установить»**. В новом установщике для чистой установки может потребоваться согласие с удалением файлов, приложений и настроек — это относится к этому сценарию.
3. Если есть запрос ключа: введи свой ключ либо выбери **«У меня нет ключа продукта»**. Прежняя цифровая лицензия может активировать ту же редакцию после подключения к интернету.
4. Если есть список редакций, выбери соответствующую лицензии, обычно **Windows 11 Домашняя** или **Pro**. Не выбирай Pro только потому, что название кажется лучше.
5. Прими условия, если согласен с ними.
6. Если спрашивают тип установки, выбери **«Выборочная: только установка Windows»**. В новых версиях установщика отдельного такого экрана может не быть.


Как выглядят первые экраны

На этих скриншотах интерфейс английский. В русской версии **Next = «Далее»**, **Install Windows 11 = «Установить Windows 11»**. Красные рамки и номера уже нанесены в руководстве ASUS.

Выбор языка. У себя выбери русский язык и нажми «Далее» внизу справа. Затем выбери раскладку клавиатуры.




Начало чистой установки. Выбери «Установить Windows 11». Поставь галочку согласия с удалением, если нужные файлы уже скопированы на отдельный носитель и ты готова стереть данные на выбранном диске. Затем нажми «Далее».



Выбор диска — самый внимательный этап

Так выглядит экран выбора диска в новом установщике Windows 11. На нём есть список разделов и кнопка **Delete Partition — «Удалить раздел»**. Сначала прочитай все пять шагов ниже. Номера дисков на картинке — только пример.




1. Найди внутренний диск, на который ставишь Windows, по **модели и полному объёму**. Например, SSD на 512 ГБ может отображаться примерно как 476 ГБ.
2. Не ориентируйся только на «Диск 0»: номера и буквы могут измениться. Если внутренних дисков несколько и определить нужный не получается — **остановись**.
3. По одному выделяй разделы **только выбранного диска** → **«Удалить раздел» / «Удалить»** → подтверждение. У него могут быть разделы «Система», MSR, «Основной», «Восстановление».
4. Когда на выбранном диске останется одна строка **«Незанятое пространство»**, выдели её и нажми **«Далее»**.
5. Windows сама создаст необходимые разделы и отформатирует их. Отдельно нажимать «Форматировать» после удаления не требуется.

Пример: если целевой SSD — «Диск 1», удаляются разделы диска 1. Разделы диска 0 трогать нельзя. Номера дисков на скриншоте нельзя переносить на свой компьютер.

Последнее подтверждение

В новом установщике после выбора диска может появиться экран **Ready to install — «Всё готово к установке»**. Проверь выбранную редакцию и предупреждение об удалении, затем нажми **Install — «Установить»**. В старом установщике отдельного подтверждения может не быть.



Скриншоты установки: официальное руководство ASUS. Вид окон зависит от версии Windows; названия действий важнее их положения на картинке.

Пока идёт установка

1. Дождись копирования файлов. Не отключай питание.
2. Во время первой автоматической перезагрузки больше не нажимай клавиши для запуска с USB. Компьютер должен продолжить с внутреннего диска.
3. Если снова открылся самый первый экран установки, ничего не удаляй повторно. Перезагрузи компьютер, убери установочную флешку и выбери **Windows Boot Manager** внутреннего SSD в Boot Menu.
4. Пройди первоначальную настройку: страна → раскладка → сеть → учётная запись → PIN → параметры конфиденциальности. Экраны зависят от редакции и версии; следуй подсказкам.

Windows установлена
Ты видишь рабочий стол, меню «Пуск» открывается, компьютер запускается без установочной флешки. Теперь переходи к разделу 3.

3 · Сразу после установки

1. Подключись к интернету. Если Wi-Fi отсутствует, установи подготовленный драйвер производителя; временно может помочь Ethernet или USB-модем телефона.
2. Открой **Параметры → Центр обновления Windows → Проверить наличие обновлений**. Установи обновления, перезагрузи компьютер и повторно проверь их.
3. Драйверы бери из Windows Update и с сайта производителя точной модели. Случайные «сборники драйверов» не нужны.

4. Проверь звук, Wi-Fi, тачпад и яркость.
5. Посмотри **Параметры** → **Система** → **Активация**. Если написано «Активно», дополнительных действий не требуется.

4 · Установка Office с указанного сайта

Страница: massgrave.dev/office_c2r_links.

На странице собраны ссылки на установщики Microsoft. Здесь используем один путь: **установить Word, Excel и PowerPoint, затем активировать Office через MAS**. MAS — сторонний инструмент; его использование не предоставляет лицензию Microsoft.

Выбирай комплект O365AppsBasicRetail в разделе **Russian [ru-RU]** → **Microsoft 365 / Sub**. В него входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive.

Установи Office

1. Открой страницу выше в браузере.
2. Найди заголовок **Russian [ru-RU]**. Можно нажать **Ctrl + F**, ввести Russian и нажать Esc после поиска.
3. Выбери нужную вкладку: например, **Microsoft 365 / Sub**.
4. Найди строку нужного продукта, затем в ней нажми **Link в столбце Online x64**. Для обычного компьютера с Windows 11 на Intel / AMD подходит x64. x32 — другой столбец, не номер версии Office.
5. Открой скачанный установщик Microsoft и подтверди запуск, проверив издателя **Microsoft Corporation**.
6. Не отключай интернет и дождись сообщения об окончании установки.
7. Открой «Пуск», напечатай **Word** и запусти его. Аналогично можно найти Excel и PowerPoint.
8. Закрой Word и переходи к разделу **5 · Активация Office через MAS**.

Если онлайн-установщик не скачивает файлы
На той же странице для некоторых комплектов есть **Offline x32-x64**. Скачай его, подключи образ двойным нажатием и запусти setup.exe внутри. Для O365AppsBasicRetail офлайн-ссылка может отсутствовать (NA). Офлайн-образ может быть старее — после установки проверь «Файл → Учётная запись → Параметры обновления → Обновить».

Если Office уже установлен
Не устанавливай одновременно разные разрядности Office. При конфликте удали ненужную старую версию через «Параметры → Приложения → Установленные приложения», перезагрузи компьютер и повтори установку. Перед удалением сохрани данные Outlook и нужные настройки. Для ошибок на сайте есть раздел Error in Office Installation — не запускай глубокую очистку Scrub ALL без понимания, какие продукты она удалит.

5 · Активация Office через MAS

Это сторонний способ изменения состояния активации, **не выдача лицензии Microsoft**. Он запускает скачанный из интернета код с возможным запросом прав администратора. Используй только если понимаешь и принимаешь этот способ; команды ниже здесь приведены как инструкция, на твоём ПК они не запускались.

1. Установи Office по разделу 4, закрой Word, Excel и остальные приложения Office. Подключись к интернету.
2. Открой именно https://massgrave.dev/ и найди **Activation Methods** → **Method 1: PowerShell**. Сверь команду с сайтом: она может измениться со временем.
3. Нажми «Пуск», напечатай **PowerShell** и открой **Windows PowerShell**.
4. На момент подготовки инструкции сайт предлагает следующую команду. Скопируй строку целиком, вставь в PowerShell через Ctrl + V и нажми Enter:

```
irm https://get.activated.win | iex
```

5. Если появится запрос администратора, продолжай только если он вызван этим запуском и ты согласен дать скрипту права.
6. В меню выбирай **по названию**, а не по номеру из чужой инструкции: номера могут меняться. Для Office выбери **Ohook**: нажми цифру рядом с этим названием. Если откроется дополнительное меню, выбери **Install Ohook Office Activation** и следуй подсказкам. Номера пунктов могут меняться — ориентируйся на названия.
7. Дождись сообщения о результате. Если есть ошибка, запиши её текст и открой раздел Troubleshoot на сайте. Не отключай защиту Windows и не добавляй исключения только ради прохождения ошибки.
8. Закрой окно. Запусти Word → **Файл** → **Учётная запись**. В сведениях о продукте проверь, что Office активирован.

> **Что делает команда**
> irm получает содержимое по адресу, iex сразу выполняет его. Не заменяй домен на похожий и не запускай команды из комментариев или рекламы. Если способ заблокирован, на главной есть Method 2 с файлом скрипта; скачивание само по себе не означает, что его нужно запускать, игнорируя предупреждения.

Если что-то пошло не так

Установщик не видит SSD

Остановись. Проверь наличие SSD в BIOS; для некоторых моделей нужен драйвер Intel RST / VMD с сайта производителя и кнопка «Загрузить драйвер» в установщике

«Компьютер не соответствует требованиям»

Проверь совместимость Windows 11 и настройки TPM / Secure Boot по инструкции модели. Не меняй их наугад

Windows просит драйвер сети

Установи заранее скачанный драйвер с USB; при необходимости подготовь его на другом ПК

Снова началась установка с флешки

Убери флешку при перезагрузке и выбери внутренний Windows Boot Manager; разделы повторно не удаляй

Диск просит ключ BitLocker

Найди сохранённый ключ. Не форматируй диск, если нужны файлы

Office просит лицензию

Установка прошла, но активация ещё не завершена. Смотри раздел 5

Если что-то не получается — напиши мне, помогу разобраться.