

ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

SEGURANÇA APLICADA A IOT

DISPOSITIVO IOT CONECTADO À PLATAFORMA THINGSBOARD COM HTTPS E MQTT SEGURO

Filipe Sousa RA 163610 Gelson Filho RA 160157

1. Objetivos

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os requisitos da avaliação final da disciplina de Segurança Aplicada à IoT, ministrada no curso de Pós-Graduação em Segurança Cibernética, da instituição de ensino Centro Universitário FACENS.

Tais requisitos consistem na implementação de um dispositivo IoT simulado em linguagem Python, conectado de forma segura à plataforma Thingsboard, utilizando-se de recursos de certificados digitais através dos protocolos de HTTPS e MQTT seguro, além disso, devem ser implementados eventos de alarme gerados pelo dispositivo que enviarão notificações via Telegram.

Portanto, baseando-se no que foi apresentado em aula, deve-se:

- Instalar a plataforma Thingsboard.
- Programar o dispositivo simulado para enviar dados de temperatura e umidadepara a plataforma.
- Implementar o protocolo HTTPS na interface web padrão do Thingsboard.
- Implementar comunicação segura no protocolo MQTT.
- Avaliar reconfigurações do container Docker para utilizar as portas de comunicação seguras.
- Programar o dispositivo para comunicação nas portas seguras.
- Criar regras de alarme no Thingsboard.
- Notificar via Telegram.

Tais configurações e desenvolvimentos serão apresentados no capítulo seguinte. Espera-se que ao final do desenvolvimento seja possível demonstrar os conhecimentos e habilidades adquiridas durante o curso.

2. Desenvolvimento

Este capítulo apresentará todos os passos e configurações que foram aplicados a fim de desenvolver um ambiente seguro através da plataforma Thingsboard, por meio da qual é possível realizar a comunicação segura com um dipositivo IoT simulado.

2.1 Instalação da plataforma Thingsboard

Para realizar a instalação da plataforma Thingsboard foi utilizada uma máquina virtual (VM), através do software VirtualBox, com o sistema operacional Ubuntu, VM na qual foi instalado também o software Docker, responsável por implantar aplicativos dentro de containers virtuais, muito semelhante à virtualização de nível de sistema operacional.

Na máquina host (Ubuntu), seleciona-se um diretório para organizar os arquivos do container que será utilizado para instalar a plataforma Thingsboard, no presente caso, optou-se por utilizar a pasta /root para tal função.

Seguindo-se as instruções de instalação do Thingsboard através do docker, disponíveis em: https://thingsboard.io/docs/user-guide/install/docker/, cria-se um arquivo denominado "docker-compose.yml", que é um arquivo de configuração utilizado com a ferramenta "Docker Compose", o qual descreve os serviços, redes e volumes que compõem um aplicativo Docker. Além disso, criou-se também outras três pastas que serão utilizadas posteriormente para armazenar os certificados criados (cert), montar o diretório de logs (logs) e realizar também a montagem do diretório de banco de dados (data).

```
root@ciberseciot:~# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 799 799 4096 set 8 09:12 cert
drwxr-xr-x 3 799 799 4096 set 8 09:41 data
-rw-r--r-- 1 root root 533 set 8 09:30 docker-compose.yml
drwxr-xr-x 2 799 799 4096 set 8 09:10 logs
drwx----- 5 root root 4096 jul 26 11:33 snap
root@ciberseciot:~# pwd
/root
root@ciberseciot:~#
```


Em seguida, utilizando um editor de texto, configura-se o arquivo "Docker-compose.yml" ainda seguindo as instruções de instalação do Thingsboard, e o arquivo é configurado da seguinte forma:

```
GNU nano 6.2
version: '3.0'
services:
 mytb:
    restart: always
    image: "thingsboard/tb-postgres"
    ports:
        "8080:9090"
      - "1883:1883"
       "7070:7070"
      "5683-5688:5683-5688/udp"
    environment:
      TB QUEUE TYPE: in-memory
    volumes:
      /root/data:/data

    /root/logs:/var/log/thingsboard
```

Após a configuração do arquivo "docker-compose.yml", é necessário alterar o ownership dos diretórios criados através do comando "chwon -R 799:799 <diretório>", e então se inicia o container através do comando "docker-compose up -d", sendo a opção "-d" utilizada para iniciar o container em segundo plano.

Após a inicialização do container, pode-se através do navegador web acessar o ambiente do ThingsBoard, que já se encontra em execução, através do endereço de IP referente à máquina host, e ao acessar esse endereço, observase a tela de login no ambiente da plataforma ThingsBoard.



Observa-se, no entanto, que a conexão está sendo realizada através do protocolo HTTP, que não configura uma conexão segura. Isso ocorre porque o HTTP não criptografa os dados transmitidos entre cliente e servidor, tornando as informações vulneráveis a interceptações maliciosas, além de não autenticar adequadamente os participantes da comunicação, possibilitando ataques de falsificação. Para aprimorar a segurança, no tópico 2.3 será implementado o uso do protocolo HTTPS (HTTP seguro) com criptografia SSL/TLS, proporcionando um ambiente de transmissão de dados mais protegido e confiável.

2.2 Programação do simulador de dispositivo IoT

Para realizar a demonstração do funcionamento da plataforma Thingsboard, um dispositivo IoT foi simulado através de um programa em python. Um programa simples foi desenvolvido, no qual valores de temperatura e umidade são gerados de forma aleatória a cada 5 segundos. Posteriormente este programa será adaptado para realizar a comunicação com a plataforma.

2.3 Implementação do protocolo HTTPS na plataforma Thingsboard

Para configurar corretamente o protocolo HTTPS a fim de utilizá-lo no ThingsBoard, faz-se necessário inicialmente adquirir um certificado SSL/TLS válido, que posteriormente será utilizado na configuração do ThingsBoard. Para fins de teste e demonstração, utilizar-se-á um certificado autoassinado, gerado através da ferramenta openssl.

Utilizou-se o comando "openssl ecparam -out server_key.pem -name secp256r1 -genkey", que gera um par de chaves EC, utilizadas na criptografia assimétrica para SSL/TLS. Após gerar a chave, utiliza-se o comando "openssl req -new -key server_key.pem -x509 -nodes -days 365 -out server.pem", que é responsável por realizar a criação de solicitação de certificados X.509, além disso, os parâmetros utilizados indicam que é um certificado autoassinado (-x509), não protegido por senha (-nodes), validade de 365 dias (-days 365) e salvo em um arquivo "server.pem" (-out server.pem).


Tendo em mãos a chave privada e o certificado, pode-se então realizar a configuração do container atualizando as variáveis de ambiente do Docker Compose, editando o arquivo "docker-compose.yml", que foi criado no tópico 2.1. Tanto a chave, quanto o certificado foram movidos para a pasta "cert", criada anteriormente, conforme a imagem abaixo.

```
root@ciberseciot:~# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 799 799 4096 set 8 09:12 cert
drwxr-xr-x 3 799 799 4096 set 8 09:41 data
-rw-r--r-- 1 root root 533 set 8 09:30 docker-compose.yml
drwxr-xr-x 2 799 799 4096 set 8 09:10 logs
drwx----- 5 root root 4096 jul 26 11:33 snap
root@ciberseciot:~# ls -l ./cert/
total 8
-rw-r--r-- 1 799 799 920 set 8 09:12 server_filipe_cert.pem
-rw------ 1 799 799 302 set 8 09:11 server_filipe_key.pem
root@ciberseciot:~#
```

O arquivo "docker-compose.yml" foi editado seguindo a documentação oficial do thingsboard para uso do HTTP over SSL, que configura o uso do HTTPS e que pode ser encontrada em: https://thingsboard.io/docs/user-guide/ssl/http-over-ssl/. Seguindo a documentação, as variáveis de ambiente "SSL_ENABLED", "SSL_CREDENTIALS_TYPE", "SSL_PEM_CERT", "SSL_PEM_KEY" E "SSL_PEM_KEY_PASSWORD" foram adicionadas ao arquivo de configuração, e nelas foram apontados os valores de "true", o tipo de credencial "PEM", e os locais onde o certificado e a chave foram salvos, respectivamente.


```
Q
                                  root@ciberseciot: ~
 GNU nano 6.2
                                  docker-compose.yml
version: '3.0
services:
 mytb:
    image: "thingsboard/tb-postgres"
   ports:
      - "8080:9090"
- "1883:1883"
   environment:
     TB_QUEUE_TYPE: in-memory
      SSL_ENABLED: "true
      SSL_CREDENTIALS_TYPE: PEM
          PEM_CERT: /config/server_filipe_cert.pem
      SSL_PEM_KEY: /config/server_filipe_key.pem
     SSL_PEM_KEY_PASSWORD:
   volumes:
      /root/data:/data
      /root/logs:/var/logs/thingsboard
      - /root/cert:/config
```

Após as alterações no arquivo, realizou-se o reinicio do container, e então foi acessado novamente a plataforma através do navegador web, podendo se observar a seguinte tela de aviso:




This combination of host and port requires TLS.


Esse erro ocorreu devido ao fato de o acesso ter sido realizado através do HTTP, sendo agora necessário o uso do TLS. Ao modificar a url para acessar via HTTPS, observa-se novamente uma tela de aviso:



Essa nova tela de aviso se dá pelo fato de estarmos utilizando um certificado autoassinado. Em um ambiente de produção, recomenda-se o uso de um certificado assinado por uma Autoridade de Certificação (CA), de modo a garantir a integridade do certificado utilizado, porém como o foco desta atividade é a demonstração do uso do HTTPS, utilizamos somente um certificado autoassinado, portanto mesmo diante do aviso aceitamos os riscos e adicionamos esse endereço como exceção, pois sabemos sua procedência, entretanto vale ressaltar que o mesmo não deve ser feito em websites comuns, pois isso pode facilitar com que cibercriminosos obtenham informações a partir de websites fraudulentos.




Observa-se então que ao aceitar e continuar, pode-se ter acesso ao portal da plataforma através do uso do HTTPS, conforme a imagem abaixo.



2.4 Criando um dispositivo no ThingsBoard

Agora que a conexão ao ThingsBoard está sendo realizada de forma mais segura, através do protocolo HTTPS ao invés do HTTP, dá-se prosseguimento ao trabalho realizando a criação do dispositivo na plataforma. Para que isso seja possível, realiza-se o login através do usuário padrão "Tenant Administrator".




No menu esquerdo, seleciona-se a opção "Devices", acessando então a tela na qual são gerenciados os dispositivos. Nesta tela, seleciona-se o sinal de soma e em seguida, deve-se selecionar a opção de "Add new device" e nomear este novo dispositivo, concluindo assim esta etapa.



2.5 Configurando o dispositivo e o simulador para utilizar o MQTT

Para realizar a comunicação entre os dispositivos e a plataforma Thingsboard, o protocolo de comunicação MQTT é utilizado. De acordo com a mqtt.org, este protocolo de comunicação para Internet das Coisas (IoT) foi projetado como um sistema de publicação e subscrição extremamente leve, sendo ideal para realizar a conexão de dispositivos remotos, com baixa sobrecarga de codificação e consumo de largura de banda. Atualmente o MQTT é amplamente utilizado em diversas indústrias, incluindo a automotiva, de telecomunicações, óleo e gás, manufatura, entre outras.

Para permitir que o dispositivo criado anteriormente se comunique com o simulador que criamos através do MQTT, é necessário realizar a configuração das credenciais de acesso através da tela de "Devices". Ao selecionar um dispositivo, uma nova aba de configurações será exibida. Nessa nova aba, devese selecionar a opção "Manage Credentials", que permite selecionar o método de autenticação que será utilizado entre o dispositivo e a plataforma, podendo selecionar as opções "Access Token", "X.509" ou "MQTT Basic".



As diferenças entre essas opções é esclarecida na documentação do ThingsBoard, e pode ser acessada em https://thingsboard.io/docs/user-guide/device-credentials/.

Dentre essas opções, destaca-se que:

- Basic MQTT Credentials: Esse tipo de autenticação é a menos segura entre as três opções, requerindo um usuário e senha para autenticação, e as credenciais são enviadas em texto simples, tornando-as vulneráveis a interceptação caso a comunicação não seja protegida por TLS/SSL. Além disso, essa autenticação é mais suscetível a ataques de força bruta.
- Access Token: É similar ao Basic MQTT, mas é baseado na troca de Tokens entre cliente e servidor, que é uma forma muito comum de autenticação em sistemas IoT, oferecendo um nível razoável de segurança quando utilizados adequadamente, em combinação com outras medidas de segurança como TLS/SSL.
- X.509 (Certificados Digitais): Este é o método mais seguro de autenticação, pois utiliza certificados digitais para autenticar tanto cliente, quanto servidor. É um padrão amplamente reconhecido em infraestrutura de chave pública (PKI) e são utilizados em modo SSL de duas vias. Essa abordagem é altamente resistente a ataques de falsificação e oferece uma camada de criptografia forte.

Inicialmente utilizaremos o método de Access Token para demonstrar a comunicação entre o simulador e a plataforma, ajustando posteriormente o código a fim de utilizar os certificados digitais da mesma forma que utilizamos anteriormente durante a implementação do HTTPS. Copiamos o Access Token gerado, para então modificar o código e realizar a comunicação.



Algumas modificações são então aplicadas no código do tópico 2.2 a fim de permitir que ocorra a comunicação entre o simulador e o dispositivo criado:

 É adicionada a biblioteca Paho MQTT, para habilitar a comunicação MQTT.

```
import random
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
```

 São definidas as configurações MQTT, que incluem a definição do endereço do servidor, o access token e o topic que especifica os dados a serem publicados.

```
# Configurando o MQTT
thingsboard_host = "ciberseciotfilipe.com"
access_token = "lquuSH0HLt0Xsb1DbugR"
topic = "v1/devices/me/telemetry"
```

 Cria-se um cliente MQTT, e configura-se uma função de call-back para indicar o status de conexão.

```
# Função para exibir sucesso ou falha de conexão
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    if rc == 0:
        print("Conexão estabelecida com sucesso")
    else:
        print(f"Erro na conexão (Código: {rc})")

# Função para exibir sucesso ou falha de conexão
def iot_temp_umid():
    # Cria um cliente MQTT
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
```

 Configura-se o cliente MQTT com as informações de Access Token, endereço do servidor e a porta "1883", que é a porta padrão do MQTT.

```
# Conecta-se ao ThingsBoard

client.username_pw_set(access_token)

client.connect(thingsboard_host, 1883)
```

 Por fim, no loop principal é adicionada a criação de um payload JSON com os valores de temperatura e umidade, sendo então publicados no tópico MQTT do ThingsBoard e imprime-se no console esses valores.

```
while True:
    # Simula valores aleatórios de temperatura e umidade
    temperature = round(random.uniform(2.0, 35.0), 2) # Temperatura entre 2,0°C e 35,0°C
humidity = round(random.uniform(20.0, 60.0), 2) # Umidade entre 20% e 60%

# Cria um payload JSON com temperatura e umidade
payload = f'{{"temperature": {temperature}, "humidity": {humidity}}}'


# Publica os dados no tópico MQTT do ThingsBoard
client.publish(topic, payload)
print(f"Dados publicados: {payload}")

# Aguarda 5s entre as medições
time.sleep(5)

if __name__ == "__main__":

iot_temp_umid()
```

Tendo configurado corretamente essas informações, pode-se observar ao executar o código que o dispositivo do ThingsBoard já está recebendo as informações geradas:



2.6 Implementação do MQTT Seguro

Foi realizado posteriormente uma modificação no código a fim de utilizar os certificados digitais como método de autenticação, tornando a comunicação entre cliente e servidor mais segura.

Para que essa alteração de access token para X.509 possa ser realizada, repete-se o processo de criação das chaves e certificados demonstrados no tópico 2.3, no qual os comandos "openssl ecparam -out server_key.pem -name secp256r1 -genkey", é utilizado para gerar um par de chaves EC, utilizadas na criptografia assimétrica para SSL/TLS, e o comando "openssl req -new -key server_key.pem -x509 -nodes -days 365 -out server.pem", é utilizado para realizar a criação de solicitação de certificados X.509.

```
Q
                                root@ciberseciot: ~/cert
root@ciberseciot:~/cert# openssl ecparam -out mqttserver key.pem -name secp256r1
using curve name prime256v1 instead of secp256r1
root@ciberseciot:~/cert# openssl req -new -key mqttserver_key.pem -x509 -nodes
days 365 -out mqttserver_cert.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:BR
State or Province Name (full name) [Some-State]:SP
Locality Name (eg, city) []:Sorocaba
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Facens
Organizational Unit Name (eg, section) []:Pos
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ciberseciotfilipe.com
Email Address []:filipess98@gmail.com
root@ciberseciot:~/cert# ls
mqttserver_cert.pem server_filipe_cert.pem
mqttserver_key.pem server_filipe_key.pem
root@ciberseciot:~/cert#
```

Adicionou-se também a esse novo código a biblioteca json, para realizar a manipulação de dados no formato JSON

```
home > usuario > \Phi iot.py > ...
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import random
import time
```

Em seguida, a variável outrora denominada "access_token" é removida e são declaradas as variáveis que serão utilizadas para realizar a configuração do MQTT, sendo estas e suas respectivas configurações:

- broker address = "localhost", definindo o endereço do broker
- port = 8883, definindo a porta comumente usada para comunicações MQTT seguras através do protoclo MQTT com TLS/SSL

- cafile = "/mnt/mqttserver_cert.pem", que indica o caminho do certificado SSL/TLS que foi criado para realizar a autenticação e é utilizado para verificar se o servidor MQTT é confiável e emite certificados válidos
- keyfile = "/mnt/mqttserver_key.pem", que é a chave criptográfica criada
- certfile = "/mnt/mqttserver_cert.pem", que contém o certificado do cliente
- topic = "v1/devices/me/telemetry", que indica o local/destino ao qual serão enviados os dados, ou recebidos

```
# Configuracoes MQTT
proker_address = "localhost"
port = 8883

cafile = "/mnt/mqttserver_cert.pem"
keyfile = "/mnt/mqttserver_key.pem"
certfile = "/mnt/mqttserver_cert.pem"
topic = "v1/devices/me/telemetry"
```

Vale ressaltar que em um ambiente de produção, o "cafile" deve ser um certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (CA), porém como estamos utilizando um certificado autoassinado, somente para fins de testes, utilizamos o mesmo certificado que fora criado anteriormente.

São criadas então duas funções, uma para imprimir um valor aleatório da temperatura entre um valor mínimo e máximo, definidos na chamada da função, enquanto a outra é responsável por imprimir um valor aleatório de umidade, bem semelhante à função de valor de temperatura. Além disso, manteve-se a função que verifica se a conexão foi estabelecida com sucesso.

```
# Dados a serem enviados

data = {"temperature": 18}

def temperature_value(min, max):
    random_temp = round(random.uniform(min, max), 2)
    return {"temperature": random_temp}

def humidity_value(min, max):
    random_humi = round(random.uniform(min, max), 2)
    return {"humidity": random_humi}

# Funca de callback para quando a conexao MOTT eh estabelecida
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    if rc == 0:
        print("Conexao estabelecida com sucesso")
    else:
        print("Erro na conexao (Codigo: " + str(rc) + ")")
```

É criada uma instância cliente do MQTT denominada "client", e em seguida é definida a função de call-back "on_connect", que é chamada quando a conexão MQTT é estabelecida.

A função "cliente.username_pw_set(access_token)" utilizada no tópico anterior é removida e agora é utilizada a função "clinet.tls_set(ca_cert=cafile, certfile=certfile, keyfile=keyfile", na qual são configuradas as opções de segurança do cliente MQTT, especificando os caminhos para os certificados e chaves que foram criados. Realiza-se então a conexão ao broker MQTT através da função "connect", especificando o endereço do broker e a porta a ser utilizada, que agora é a porta 8883, e não mais a 1883, como no tópico anterior, pois a porta 8883 é por padrão utilizada para o MQTT Seguro.

```
# Cria um cliente MQTT

client = mqtt.Client()

# Define as funcoes de callback
client.on_connect = on_connect

# Configura as opcoes de TLS/SSL
client.tls_set(ca_certs=cafile, certfile=certfile, keyfile=keyfile)

# Conecta-se ao broker MQTT
client.connect(broker_address, port)
```

Tem-se então o loop principal, que é um loop infinito que vai gerar e publicar os dados periodicamente. A cada iteração são gerados novos valores de temperatura e umidade, os valores são combinados em um único payload JSON, que é publicado no tópico MQTT especificado, com um valor de Quality of Service de 1, que garante a entrega da mensagem ao menos uma vez. Em seguida, o programa imprime os dados publicados e aguarda 5 segundos antes de iniciar a próxima iteração.

```
# Loop principal
try:
while True:

# Gera dados de temperatura e umidade
temp = temperature value(16, 30)
humi = humidity_value(10, 60)

# Cria um único payload JSON com temperatura e umidade
payload = json.dumps({"temperature": temp["temperature"], "humidity": humi["humidity"]})

# Publica os dados no tópico MQTT
client.publish(topic, payload, qos=1)
print("Dados publicados: " + payload)


time.sleep(5) # Aguarda 5 segundos antes de enviar novamente
```

Após preparar o código para realizar a comunicação através do X.509, devese então configurar o container para utilizar as portas de maneira correta, removendo a porta 1883 a fim de impedir que sejam realizadas conexões com MQTT de forma comum, e habilitando a porta 8883 para permitir que sejam realizadas as comunicações utilizando MQTT Seguro. Deve-se também configurar as seguintes variáveis de ambiente, de forma semelhante ao que foi feito na configuração do HTTPS:


- MQTT_SSL_ENABLED é definida como "true", para habilidar o MQTT over SSL
- MQTT_SSL_CREDENTIALS_TYPE configura o tipo de credencial utilizada, que nesse caso é o PEM
- MQTT_SSL_PEM_CERT aponta o endereço do certificado
- MQTT_SSL_PEM_KEY aponta o endereço da chave
- MQTT_SSL_PEM_KEY_PASSWORD deixamos em branco por não estar utilizando uma senha nessa configuração atual

```
GNU nano 6.2
version: '3.0'
services:
 mytb:
    image: "thingsboard/tb-postgres"
      - "8883:8883"
      - "8080:9090"
      - "7070:7070"
      "5683-5688:5683-5688/udp"
   environment:
      TB_QUEUE_TYPE: in-memory
      SSL ENABLED: "true"
     SSL CREDENTIALS TYPE: PEM
      SSL PEM CERT: /config/server filipe cert.pem
     SSL_PEM_KEY: /config/server_filipe_key.pem
     SSL PEM KEY PASSWORD:
     MQTT_SSL_ENABLED: "true"
     MQTT_SSL_CREDENTIALS_TYPE: PEM
     MQTT_SSL_PEM_CERT: /config/mqttserver_cert.pem
     MQTT_SSL_PEM_KEY: /config/mqttserver_key.pem
     MOTT SSL PEM KEY PASSWORD:
   volumes:
      - /root/data:/data
        /root/logs:/var/logs/thingsboard
        /root/cert:/config
```

Estando o código e o container devidamente configurados, reinicia-se o container e se altera na plataforma ThingsBoard o tipo de credenciais que o dispositivo está utilizando para autenticação de "Access Token" para "X.509", e faz-se necessário copiar o conteúdo do certificado gerado para a plataforma:



Ao executar o código python modificado para utilizar o X.509, nota-se que a plataforma ThingsBoard pôde obter os dados:



Diante destes resultados, considera-se que foi possível realizar a implementação do MQTT Seguro no simulador para que a comunicação do dispositivo simulado e plataforma ThingsBoard ocorresse de forma mais protegida, no entanto, ressalva-se que em um ambiente de produção é extremamente recomendado que se utilize um certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (CA), e não de forma autoassinada, conforme fizemos neste experimento para demonstrar o uso destes protocolos.


2.7 Configuração do Dashboard do Thingsboard

Após constatar que o dispositivo simulado está comunicando corretamente e de forma segura com a plataforma ThingsBoard, tem-se agora o desafio de melhorar a visualização destes dados e posteriormente gerar alarmes para serem disparados diante de condições específicas.


Para tornar melhor a visualização, optou-se por realizar a criação de dashboards na plataforma ThingsBoard. Tal tarefa pode ser realizada ao selecionar a opção Dashboards no menu esquerdo, e em seguida clicar no botão de adicionar, na direita da nova área, selecionando então a opção de adicionar um novo dashboard:




Seleciona-se o dashboard recentemente criado, "Alarmes_IoT", e têm-se então a seguinte tela:




Ao clicar no ícone de lápis laranja no canto inferior direito da tela, tem-se a tela de configuração, na qual se pode selecionar a opção de "Entity Aliases", e assim configurar o dispositivo que será conectado a este dashboard.




Tendo configurado o dispositivo, utiliza-se das opções de adicionar widgets para personalizar o dashboard da maneira que se preferir com as diversas opções disponíveis na plataforma. Quando um novo widget é selecionado, devese configurar o alias do dispositivo e os valores a serem exibidos.




Para melhor visualização dos dados de temperatura e umidade, utilizamos um widget de gráfico de linha do tempo, contendo as informações de leitura desses valores, bem como widgets de ponteiros analógicos que variam de acordo o valor da leitura, conforme se observa na imagem abaixo.




A fim de preparar o dashboard para também notificar eventos quando os valores estiverem acima, ou abaixo, da faixa esperada, adicionamos também um widget de alarmes para que estes alertas sejam exibidos no dashboard. Configurou-se a severidade e que os alertas serão de níveis "critical" e "major".



Configura-se também a "Entity Alias" para utilizar o dispositivo que criamos anteriormente e vinculá-lo a este widget.



A tela final do dashboard que criamos agora está preparada para receber os alertas que serão configurados no próximo tópico, e nela se observa a linha do tempo contendo os últimos valores obtidos, os ponteiros analógicos exibindo os diferentes valores de temperatura e umidade e por fim o widget de alertas, que ainda se apresenta vazio devido à falta das regras de alarme.




2.8 Criação das regras de alarme na plataforma Thingsboard

No dispositivo simulado estamos lidando com informações de temperatura e umidade, então poderíamos gerar um alarme que, por exemplo, fosse disparado quando a umidade estivesse abaixo do recomendado pela Defesa Civil, que é de 20%, alertando os usuários de uma aplicação para que estes devem ficar atentos às condições climáticas. Um outro exemplo de aplicação desse sistema pode ser dado em uma estufa, onde a umidade e a temperatura devem estar em uma faixa regulada para prevenir danos às plantas, ou cultivos.

Para realizar tais configurações na plataforma ThingsBoard, seleciona-se o botão de "Rule chains" no menu esquerdo, o qual é responsável por abrir a área na qual as regras de alertas serão configuradas. Clicando no botão de adicionar, cria-se um novo conjunto de regras a serem configuradas:




Ao selecionar a nova Rule Chain criada, "loT_Alerts", uma nova página é aberta, na qual diversos blocos de código são apresentados, e através dos quais as rule chains serão configuradas. Para demonstração, criou-se uma regra de alarme que cria o alerta quando a temperatura é menor que 10, e reseta o alerta quando essa condição é falsa.




O bloco de script apresenta uma verificação se a temperatura é menor que o valor estabelecido, que neste caso é 10:



Tendo sido finalizada a criação deste alerta simples, deve-se então modificar a Root Rule Chain, incorporando este novo alerta a ela através de um bloco de "rule chain", no qual é especificada a "loT_Alerts".



Após aplicar as novas definições, pode-se observar no dashboard que ao receber um valor de temperatura menor que 10, um novo alerta foi reportado, indicando uma severidade crítica, e logo que o valor se tornou maior que 10, o alarme foi resetado, aguardando novamente um valor maior que 10 para que um novo alerta surgisse.



Pensando em um cenário de alertas da defesa civil, a mesma lógica do alarme para indicar temperaturas baixas foi replicada nos seguintes cenários:

- Um alerta é gerado quando a temperatura é abaixo de 10°C
- Um alerta é gerado quando a temperatura é acima de 35°C
- Um alerta é gerado quando a umidade é abaixo dos 50%
- Um alerta crítico é gerado guando a umidade é abaixo dos 30%

Utilizando-se os diferentes blocos de programas e aprimorando-se nos conhecimentos específicos envolvendo a plataforma ThingsBoard, pode-se criar os mais diversos tipos de notificações e alertas.


2.9 Notificação via Telegram

Seguindo a documentação de integrações do ThingsBoard, nota-se a possiblidade de utilizar o Telegram como método de notificação, algo muito relevante diante do atual cenário em que muitos golpistas têm fraudado e-mails e chips SIM, tornando esses métodos de autenticação cada vez menos seguros. O seguinte link apresenta toda a documentação dos passos que serão dados nesta etapa: https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/integration-with-telegram-bot/

Inicia-se este processo através da criação de um Bot do Telegram utilizando o BotFather, responsável por auxiliar na criação de novos bots. Após finalizar o processo, um token de acesso é compartilhado e deve ser armazenado para ser utilizado posteriormente.

Em seguida, deve-se enviar as seguintes mensagens para o novo bot criado, sendo uma no privado, e outra em um grupo no qual o usuário e o bot estão participando:


- /start
- /<nome do bot> hello




Após essas etapas, deve-se acessar uma URL específica para obter o ID das conversas: "https://api.telegram.org/bot"YOUR_BOT_TOKEN"/getUpdates".

Nesta URL, o valor "YOUR_BOT_TOKEN" deve ser substituído pelo token obtido anteriormente, e ao acessar este endereço, deve-se procurar em meio às mensagens presentes o ID referente ao chat privado e o ID referente ao chat em grupo, para que estas informações sejam adicionadas no ThingsBoard.


Voltando ao editor de regras do ThingsBoard, optamos por modificar um dos alarmes já criados e adicionar um script de transformação ao código:




Esse script foi editado de modo a conter o ID da conversa privada com o bot, seguindo o recomendado pela documentação:




Por fim, foi adicionado ainda um Rest API Call, configurado com o token do bot recentemente criado:




No diagrama de blocos, o Rest API Call é adicionado após o script de envio de mensagem do Telegram:




Ao aplicar essas configurações, observa-se que no momento em que o alarme foi gerado:



O Bot entrou em funcionamento e enviou mensagens indicando que os alertas haviam sido criados:



Modificamos então a mensagem a ser exibida quando o alarme fosse acionado:



2.10 Dispositivo ESP32 com sensor de temperatura e pressão

Tendo realizado a simulação de um dispositivo loT através de um código em Python, optamos por efetuar então a configuração física e verificar se um dispositivo real apresentaria uma configuração muito distante do que foi simulado. Para tal procedimento, utilizamos um ESP32 e um sensor DHT11, que realiza a medição de dados de temperatura e umidade.

O maior desafio identificado durante o desenvolvimento dessa atividade se deu pelo fato de que a biblioteca que estava sendo utilizada pelo PlatformIO, Wi-Fi Client Secure, responsável por autorizar o uso de certificados para autenticação estava apresentando problemas na função "connect" em setembro de 2023, sendo necessário realizar a adição dessa biblioteca de forma manual no código. Tal desafio é mais detalhado na apresentação do vídeo disponível no tópico 2.11 deste documento.

Através da plataforma PlatformIO, foi desenvolvido o código para ser utilizado no ESP32. A seguir o código desenvolvido será analisado em partes:

Inicialmente se tem a inclusão das bibliotecas utilizadas no programa:

```
#include <Arduino.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "dependencies/WiFiClientSecure/WiFiClientSecure.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
```

São então declarados os certificados para autenticação do MQTT:

```
onst char* CA_cert =
       ---BEGIN CERTIFICATE----\n" \
   "MIIBfTCCASOgAwIBAgIUBFKsPeVgNGYpv+1T3mh6ZC6c1KowCgYIKoZIzj0EAwIw\n"
"FDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MB4XDTIzMDkwODIyMjcyMFoXDTI0MDkwNzIy\n"
   "MjcyMFowFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0D\n
   "AQcDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuEBfu/\n'
   "w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaKNTMFEwHQYDVR0OBBYEFAI+kF3rS3KjE4VU\n"
   "Xo2EugO5/mZgMB8GA1UdIwQYMBaAFAI+kF3rS3KjE4VUXo2EugO5/mZgMA8GA1Ud\n"
   "EwEB/wQFMAMBAf8wCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIgV9cUAib2a+fgbkf15VxUqCLE\n"
   "uRHSkxd4RKho5TVUjqICIQC45BMnDVja1SIvO6/IUzq6qj+a6Vh+xPweHRZITMaa\n" \
   "----END CERTIFICATE----\n";
const char* ESP_CA_cert = \
    "----BEGIN CERTIFICATE----\n" \
   \label{thm:miibftcasogawiBagiUBFKspeVgNGYpv+1T3mh6ZC6c1KowCgVIKoZizj0Eawiw\n" "FDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MB4XDTIzMDkwODIyMjcyMFoXDTI0MDkwNzIy\n"} \\
   "MjcyMFowFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0D\n"
   "AQcDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuEBfu/\n
   "w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaKNTMFEwHQYDVR0OBBYEFAI+kF3rS3KjE4VU\n"
   "EwEB/wQFMAMBAf8wCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIgV9cUAib2a+fgbkf15VxUqCLE\n"
   "uRHSkxd4RKho5TVUjqICIQC45BMnDVja1SIvO6/IUzq6qj+a6Vh+xPweHRZITMaa\n"
   "----END CERTIFICATE----\n";
const char* ESP_RSA_key= \
    "----BEGIN EC PARAMETERS----\n" \
       ---END EC PARAMETERS----\n" \
   "----BEGIN EC PRIVATE KEY----\n"
   "MHcCAQEEIEX/OW+QNsnTZGM1N2Y1V137BYQ23dQxLEVMp7svm5proAoGCCqGSM49\n"
   "AwEHoUQDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuE\n"
   "Bfu/w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaA==\n"
   "----END EC PRIVATE KEY----\n";
```

São configuradas as redes Wi-Fi e o MQTT:

```
const char* ssid = "JAO FILHO";
const char* password = "Mud@r$321";
const char* mqtt_server = "192.168.0.9";
int port = 8883;
const char* mqtt_user = "";
const char* mqtt_pass = "";
```

 Cria-se um objeto WiFiClientSecure denominado "cliente" que será utilizado para estabelecer a conexão Wi-Fi segura, bem como será criado um objeto "PubSubClient", que utilizará a conexão para comunicação segura do MQTT:

```
WiFiClientSecure client;
PubSubClient mqtt_client(client);
```

Configura-se o sensor DHT11:

```
#define DHT_SENSOR_PIN 10
#define DHT_SENSOR_TYPE DHT11
DHT dht(DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE);
```

São por fim criadas as três principais funções do código, que estarão disponíveis no código completo, que estará em anexo ao final deste documento. Estas funções são:

- "get_send_temp_humid_data()", responsável por realizar a leitura dos valores de temperatura e umidade do sensor DHT11 e publicá-los no tópico do MQTT no formato Json;
- "setup()", na qual a conexão Wi-Fi é estabelecida, e os certificados e chaves são configurados, junto às definições do servidor MQTT e aqui também é inicializado o sensor DHT11;
- "loop()", executado continuamente, é responsável por conectar-se ao servidor MQTT e então realizar a chamada da função "get_send_temp_humid_data()".

2.11 Vídeo do funcionamento da simulação e do dispositivo ESP32

O vídeo que contempla o correto funcionamento dos protocolos HTTPS, MQTT seguro, Dispositivo Simulado, Dispositivo IoT Real, Alarmes e Notificações via Telegram pode ser acessado através do seguinte link:

https://youtu.be/cTR7JH-ZSoo?si=W9EeECGy4gxmCb-1

ANEXO A – Código utilizado na comunicação do ESP32

```
#include <Arduino.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "dependencies/WiFiClientSecure/WiFiClientSecure.h"
#include <Adafruit Sensor.h>
#include <DHT.h>
const char* CA cert = \
    "----BEGIN CERTIFICATE----\n" \
    "MIIBfTCCASOgAwIBAgIUBFKsPeVgNGYpv+1T3mh6ZC6clKowCgYIKoZIzj0EAwIw\n"
    "FDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MB4XDTIzMDkwODIyMjcyMFoXDTI0MDkwNzIy\n"
    "MjcyMFowFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0D\n"
    "AQcDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuEBfu/\n"
    "w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaKNTMFEwHQYDVR0OBBYEFAI+kF3rS3KjE4VU\n"
    "Xo2EugO5/mZgMB8GA1UdIwQYMBaAFAI+kF3rS3KjE4VUXo2EugO5/mZgMA8GA1Ud\n"
    "EwEB/wQFMAMBAf8wCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIgV9cUAib2a+fgbkfl5VxUqCLE\n"
    "uRHSkxd4RKho5TVUjqICIQC45BMnDVja1SIvO6/IUzq6qj+a6Vh+xPweHRZITMaa\n"
    "Hg==\n" \
    "----END CERTIFICATE----\n";
const char* ESP_CA_cert = \
    "----BEGIN CERTIFICATE----\n" \
    "MIIBfTCCASOgAwIBAgIUBFKsPeVgNGYpv+1T3mh6ZC6clKowCgYIKoZIzj0EAwIw\n"
    "FDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MB4XDTIzMDkwODIyMjcyMFoXDTI0MDkwNzIy\n"
    "MjcyMFowFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0D\n"
    "AQcDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuEBfu/\n"
    "w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaKNTMFEwHQYDVR00BBYEFAI+kF3rS3KjE4VU\n"
    "Xo2EugO5/mZgMB8GA1UdIwQYMBaAFAI+kF3rS3KjE4VUXo2EugO5/mZgMA8GA1Ud\n"
    "EwEB/wQFMAMBAf8wCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIgV9cUAib2a+fgbkf15VxUqCLE\n"
    "uRHSkxd4RKho5TVUjqICIQC45BMnDVja1SIvO6/IUzq6qj+a6Vh+xPweHRZITMaa\n"
    "Hg==\n" \
    "----END CERTIFICATE----\n";
```

```
const char* ESP_RSA_key= \
    "----BEGIN EC PARAMETERS----\n" \
    "BggqhkjOPQMBBw==\n" \
    "----END EC PARAMETERS----\n" \
    "----BEGIN EC PRIVATE KEY----\n" \
    "MHcCAQEEIEX/OW+QNsnTZGM1N2Y1V137BYQ23dQxLEVMp7svm5proAoGCCqGSM49\n"
    "AwEHoUQDQgAEK2bFZc/6kBxazr+8gkkC83/AWy/8sIdAbJGnv6qAfd9A/G27nLuE\n"
    "Bfu/w3wLwYhrz1ZTnkWvPCXVjz2R3xryaA==\n" \
    "----END EC PRIVATE KEY----\n";
const char* ssid = "JAO FILHO";
const char* password = "Mud@r$321";
const char* mqtt_server = "192.168.0.9";
int port
                      = 8883;
const char* mqtt_user = "";
const char* mqtt_pass = "";
WiFiClientSecure client;
PubSubClient mqtt_client(client);
#define DHT_SENSOR_PIN 10
#define DHT_SENSOR_TYPE DHT11
DHT dht(DHT SENSOR PIN, DHT SENSOR TYPE);
void get_send_temp_humid_data()
  Serial.println("Adquirindo valores.");
  float humi = dht.readHumidity();
  float temp = dht.readTemperature();
  if(isnan(humi) || isnan(temp))
    Serial.println("Falha na leitura do sensor!");
    return;
  String temperature = String(temp);
  String humidity = String(humi);
  String payload = "{";
  payload += "\"temperature\":";
  payload += temperature;
  payload += ",";
  payload += "\"humidity\":";
```

```
payload += humidity;
  payload += "}";
  char attributes[100];
  payload.toCharArray(attributes, 100);
 mqtt_client.publish("v1/devices/me/telemetry", attributes);
  Serial.println(attributes);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);
  dht.begin();
  Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
  Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
   delay(1000);
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  client.setCACert(CA cert);
  client.setCertificate(ESP_CA_cert);
  client.setPrivateKey(ESP_RSA_key);
 mqtt_client.setServer(mqtt_server, port);
  Serial.println("Saiu do void setup");
void loop() {
  Serial.println("\nStarting connection to server...");
 if (mqtt client.connect("ESP32")) {
   Serial.print("Connected, mqtt client state: ");
   Serial.println(mqtt_client.state());
   get send temp humid data();
  else {
    Serial.println("Connected failed! mqtt_client state:");
    Serial.print(mqtt client.state());
```

```
Serial.println("WiFiClientSecure client state:");
  char lastError[100];
  Serial.print(lastError);
}
delay(10000);
}
```