


高三化学实验复习4

定量实验及误差分析




物质的量浓度溶液的配制



固体:电子天平称量液体:量筒量取

V一容量瓶



步骤1: 计算、称量/量取




(1) 天平称量

精确度0.001g



(2) 量筒量取 精确度0.1mL




- ①量取后冲洗量筒偏高
- ②仰视读数

偏高

步骤2:溶解、转移、洗涤、转移






- ①溶液没有冷却 偏高
- ②烧杯没有洗涤 偏低

步骤3:加水、定容、摇匀、装瓶



注: 最后定容用胶头滴管逐滴滴加至刻度线



①俯视定容

- 偏高
- ②摇匀后发现液面低于刻度,偏低 再加水至刻度线

二、酸碱中和滴定



例:已知浓度的NaOH滴定未知浓度的HCI

注:代入计算时C碱和V酸为定值

步骤1: 洗涤、润洗仪器



- > 滴定管检漏;
- > 蒸馏水洗涤2~3次;
- > 待放液润洗2~3次;
- ▶ 量取一定体积的待测液到锥形瓶中,加入酚酞指示剂2~3滴;
- ①未润洗碱滴定管 偏高
- ②润洗锥形瓶 偏高

检漏方法? 洗涤方法?

步骤2: 装液、初读数

估读至0.05 mL

- > 尖嘴口无气泡、无挂珠;
- > 调节液面至零刻度或以下;
- > 读数时应读取



- ①滴定前管内有气泡,滴定后消失 偏高
- ②仰视初读数



偏低

步骤3:滴定



- > 一手控制活塞,一手振荡锥形瓶;
- > 眼睛注视锥形瓶内溶液颜色变化;

- ①用水冲洗锥形瓶 无
- ②活塞漏液 偏高

步骤4:终点判断、末读数

- > 最后一滴标准碱液滴入,溶液由无色变 为浅红色,且30s不褪色;
- 》若用酸滴碱,使用甲基橙作指示剂,则 溶液由黄色变为橙色,且30s不变色;
 - ①30s内变色 偏低
 - ②仰视末读数 偏高

步骤5: 重复操作取平均值

> 舍去误差较大的数据


三、胆矾晶体结晶水含量测定



(一) 原理 $CuSO_4 \cdot n H_2O \xrightarrow{\triangle} CuSO_4 + n H_2O$

(二) 实验仪器

酒精灯、三脚架、泥三角、坩埚、坩埚、坩埚锅 角、坩埚、坩埚钳 电子天平,研钵、玻璃 棒、干燥器、







研钵

泥三角

坩埚



坩埚钳



三脚架



干燥器

(三) 步骤



步骤1: 称量空坩埚质量m₁

步骤2: 称量坩埚十胆矾(需研碎成粉末)质量m₂

步骤3:加热至晶体完全变成白色粉末,在干燥器中冷却后称量m3

步骤4: 重复步骤3, 再称量m₄, 使得两次质量差不超过0.001g

> 恒重操作用来确保硫酸铜晶体中结晶水全部失去

(四) 误差分析

步骤1: 称量空坩埚质量m₁

①坩埚中有水

偏高

②坩埚中有一块受热不分解的杂质 无

步骤2: 坩埚十胆矾质量m2

①晶体中有受热不分解的杂质

②晶体表面有水

偏高

偏低

③称量后再研磨

偏高



步骤3:加热晶体、冷却后称量m3

①加热时间过长,固体发黑 偏高

②没有在干燥器中冷却 偏低

③加热时有晶体飞溅 偏高

④未完全变白就停止加热 偏低



感谢观看

课程老师: 刘祎

