



Telegram_Restricted_Media_Downloader

A telegram downloader on windows and linux platform based on Python.

Python 3.13.2

pyrogram@kurigram 2.2.24

Platform Windows & Linux

 Ask DeepWiki

Note

由于本项目提供的Linux版本可能对较早版本的Linux系统兼容性较差。
若无法运行的Linux用户请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)或["6.0.通过Docker运行"](#)。
如果你遇到任何问题, 请先仔细阅读:["常见问题及解决方案汇总"](#)。
没有找到解决方案再进群或私聊提问。

免责声明:

本项目以 MIT 协议开源发布, 本项目及依赖本项目发布的软件均为免费非盈利性质。仅限于合法、合规的用途。严禁使用本软件从事任何违反法律法规、侵犯他人合法权益或干扰平台正常运营的行为。

所有使用本软件的行为及其后果均由使用者自行承担全部法律责任, 开发者不对任何使用行为及其后果负责。

本项目按“原样”提供, 不附带任何明示或暗示的保证。

作者	Gentlesprite
YouTube视频教程	点击观看
Telegram交流群	点击加入
支持作者	点击跳转

1.0.下载地址:

平台	下载地址	备注
蓝奏云	点击跳转	密码:ceze
Github	点击跳转	—
Gitcode	点击跳转	—
Gitee	点击跳转	仅发布源码
Telegram交流群	点击加入	群文件

1.1.(选看)推荐终端:



▼ 点击展开

1. 对于Windows11用户, Windows Terminal 默认**已经安装好**, 可**跳过**下载的步骤, 直接前往第3步。(将 Windows Terminal 设为**默认终端**)
2. 对于Windows10用户, 推荐使用 Windows Terminal 作为**默认终端**, 仅作为推荐安装, 无论安装与否**不会影响本软件的使用**, Windows Terminal 能提供更出色的显示、交互、体验效果, 以及避免出现**文字显示乱码**。

Windows Terminal 下载地址如下表:

平台	下载地址
微软商店	点击跳转
Github	点击跳转

3. 下载完成完成后 win+r 输入 wt 回车打开, 然后将 Windows Terminal 设为**默认终端**再启动软件, 教程如下:



2.0.快速开始:

2.1.申请电报API:

1. 前往网站:<https://my.telegram.org/auth>
2. 填写自己绑定 Telegram 电报的手机号注意手机号格式先要+地区再写入电话号码例如 +12223334455 , +1 为地区, 222333445 为你绑定 Telegram 的手机号, 填写后点击 Next 。



Delete Account or Manage Apps


Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).

Your Phone Number

Please enter your number in **international format**

Next

3. 打开你的 Telegram 客户端，此时会收到来自 Telegram 账号的消息，将上面的验证码填入 Confirmation code 框中，然后点击 Sign in。





Delete Account or Manage Apps

Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).

Your Phone Number

Confirmation code

☐ Remember Me

[Sign In](#)

4. 点击 API development tools 按照提示填入即可。



Your Telegram Core

- [API development tools](#)
- [Delete account](#)
- [Log out](#)

5. 申请成功会得到一个 api_hash 和 api_id 保存下载，切记不要泄露给任何人！

2.2.(选看)电报机器人(bot_token)申请及使用教程:

 **Note**

如果配置了机器人，只要**保持软件运行**，就能实现**多端发送下载命令并且随时进行下载**。

故可以将软件部署在服务器上，无论是Windows还是Linux平台。


Windows平台可直接使用[releases](#)里发布的二进制文件放在服务器运行。

Linux平台的部署教程请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。

▼ 点击展开


2.2.1.申请教程:

1. 前往网站:<https://t.me/BotFather>
2. 打开后会提示"要打开 Telegram Desktop 吗?"此时**点击**"打开Telegram Desktop"如下图所示:




如果没有这个弹窗，说明电脑没有安装Telegram客户端，安装后再重试即可。


3. **点击开始**，如下图所示：




4. 然后在当前聊天框中输入 `/newbot` 后回车，如下图所示：




它会回复你 "Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot." 意思是给机器人取一个名字，如下图所示：



5. 这个名字是显示名称 (display name), 并不是唯一识别码, 随便设置一下即可, 之后可以通过 `/setname` 命令进行修改。




6. 接着设置机器人的**唯一名称**。字符串必须以 `bot` 结尾, 比如 `HelloWorld_bot` 或 `HelloWorldbot` 都是合法的。如果设置的名字已经被占用需要重新设置。如设置成了 `trmd_bot` 但是这个名字已经有人使用了, 此时会提示 "Sorry, this username is already taken. Please try something different." 意思是已经被使用了, 需要拟定一个**不重复的**, 如下图所示:



如果结果如上图所示，则就代表名字重复了，需要重新拟定一个。

7. 直到提示你 "Done! Congratulations on your new bot. . ." 如下图所示：



如果结果如上图所示，则代表 bot_token 申请成功了，箭头指的红框处就是你所申请的 bot_token ，切记不要泄露给任何人！

2.2.2.使用教程:

1. 申请完成后，在软件配置时询问"是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - 「y|n」(默认n)"选择 y 代表需要使用，如下图所示：

```
bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo。
- video
- photo
is_shutdown: true # 下载完成后是否自动关机。支持的参数:true,false。
links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt # 链接地址写法如下:
# 新建txt文本,一个链接为一行,将路径填入即可请不要加引号,在软件运行前就准备好。
# D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt 一个链接一行。
# 不要存在中文或特殊字符。
max_download_task: 3 # 最大的下载任务数,非Telegram会员无效。支持的参数:所有>0的整数。
proxy: # 代理部分,如不使用请全部填null注意冒号后面有空格,否则不生效导致报错。
enable_proxy: true # 是否开启代理。支持的参数:true,false。
hostname: 127.0.0.1 # 代理的ip地址。
is_notice: false # 开关是否询问使用代理的提示。支持的参数:true,false。
scheme: socks5 # 代理的类型。支持的参数:http,socks4,socks5。
port: 10808 # 代理ip的端口。支持的参数:0~65535。
username: null # 代理的账号,没有就填null。
password: null # 代理的密码,没有就填null。
save_path: F:\directory\media\where\you\save # 下载的媒体保存的目录,不要存在中文或特殊字符。

检测到已配置完成的配置文件,是否需要重新配置?(之前的配置文件将为你备份到当前目录下) - 「y|n」(默认n):y
[10:46:49] 原来的配置文件已备份至"
是否需要切换账号? - 「y|n」(默认n):
用户不需要切换「账号」。
「注意」直接回车代表使用上次的记录。
是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - 「y|n」(默认n):y
请配置「bot_token」。
请输入当前账号的「bot_token」上一次的记录是:「
```

然后在上图箭头所指处填入"2.2.1.申请教程"第7步申请的 bot_token 后回车,即可配置完成。

2. 在一切配置完成,软件启动成功后等待提示"「机器人」启动成功。",就代表机器人可以使用了,如下图所示:

编号	链接
1	
2	


下载类型	
类型	是否下载
视频	True
图片	True

[12:01:38] 「机器人」启动成功。

[12:01:39]


[12:01:40]

3. 在 Telegram 客户端中找到与 BotFather 的对话框,找到"2.2.1.申请教程"第7步对话的位置(或者用你自己的方式找到你的机器人的对话框),如下图所示:



然后在上图箭头所指处即可跳转到机器人对话框。

4. 点击开始，如下图所示：



不出意外，会收到一条来自机器人发送的消息，如下图所示：



如果没收到尝试尝试给机器人发送任意命令。

5. 目前机器人支持的命令用法及解释如下表所示：


命令	用法	解释
/help	向机器人发送发送 /help 即可。	展示可用命令。
/download	/download 链接1 链接2 链接3 链接n 或 /download 频道链接 1 100	分配新的下载任务，两种方式可选(指定链接下载和范围下载，具体使用方法请见下方说明)。
/table	向机器人发送 /table 即可。	在终端输出当前下载情况的统计信息。
/forward	/forward https://t.me/A https://t.me/B 1 100	将频道A的消息转发至频道B，其中 1 代表 起始ID ， 100 代表截止 ID 。

命令	用法	解释
/exit	向机器人发送 /exit 即可。	退出软件。
/listen_download	<pre> /listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n </pre>	实时监听频道A、频道B和频道n的最新消息(视频和图片)进行下载。
/listen_forward	<pre> /listen_forward https://t.me/A https://t.me/B </pre>	实时监听频道A的最新消息(任意消息)转发至频道B。但当频道A为私密频道时候无法转发。
/listen_info	向机器人发送 /listen_info 即可。	查看当前已经创建的监听信息。
/upload	/upload 本地文件 目标频道	上传本地的文件到指定频道。
/upload_r	/upload_r 本地文件夹 目标频道	递归上传文件夹(包含子文件夹)到指定频道。
/download_chat	/download_chat 频道链接	下载指定频道并支持通过内联键盘自定义内容过滤。


其他功能:

- (≥v1.8.7) 转发 视频、图片、音频、语音、GIF、文档、视频笔记、实况图片类型的消息给机器人，即可创建下载任务。
 - 此项功能不受用户自定义下载类型限制，确保文件即时获取。
 - 转发的消息将按新消息处理，每次均生成独立文件命名。暂不支持重复文件识别，请妥善管理多次转发的相同内容。
 - 此功能仅用于便利用户日常使用，对于无法被转发、下载的消息，请根据实际需求使用对应的命令。

6. /help 命令使用教程，如下图所示：



7. 点击**菜单**可以显示机器人可用的命令，如下图所示：



8. /download 命令使用教程，如下图所示：

⚠ 注意：


自版本 $\geq v1.6.3$ 起：

已全面支持下载时的断点续传功能（支持所有上传场景），增强了在较差网络环境下的传输稳定性与可靠性。

○ 方式一：



- 只要发送了正确的下载命令，终端就会创建对应的下载任务，如下图所示：



○ 方式二：


- 该功能为版本 $\geq v1.5.1$ 的新增功能，用于对于**单一链接**的范围下载，并且该方式要求指定**频道链接**、**起始ID**与**结束ID**：

```
# 语法格式如下：
/download 频道链接 起始ID 结束ID
# 举例：
/download https://t.me/test 1 500
# 代表下载https://t.me/test从消息ID=1到结束ID=500的媒体。
```

9. /table 命令使用教程：

需要注意的是，这个表格是**实时**的状态，并不是**最终**下载完成的结果，每一次使用它都会随着**当前**的下载记录而更新。

链接统计表的使用，如下图所示:





编号	链接	文件名	完成率	错误信息
1	https://t.me/	14 - 2023-07-22 21-19-34.mp4	1/1[100.0%]	
2	https://t.me/	18 - tg - main.py Administrator 2023-08-04 14-02-52.mkv 17 - AgAdgQAAl1p4FY.ico	2/2[100.0%]	
3	https://t.me/	12 - LZY 2024-01-16 21-09-07.mp4 11 - tg - main.py Administrator 2023-08-04 14-02-52.mp4 13 - 2023-07-22 21-19-34.mp4	3/3[100.0%]	
4	https://t.me/	3 - AgADH4xG2x2yVY.jpg 2 - AgAdg74xG2x2yVY.jpg	2/2[100.0%]	
5	https://t.me/	5 - 27f572a49afc0d9bd47f55e670b9a...	1/1[100.0%]	
6	https://t.me/		0/0[0%]	Telegram says: [400 USERNAME_INVALID] - The username is invalid (caused by "contacts.ResolveUsername")

注意：由于早期代码设计缺陷，链接统计表为后续支持的功能：

- 链接统计表仅会统计所有支持的类型，并不会只统计用户当前所选择的类型。
- 链接统计表对于评论区媒体的统计，会出现总数统计错误的问题，体现在总数为 1，小于当前的下载数，完成率 >>100% 的问题(该问题已在 $\geq v1.5.9$ 修复)。

- 当用户**未选择**下载**所有支持**的类型时，在**用户所选择的类型**下载完成后(或使用机器人发送**链接统计表**)，尽管所有用户指定类型的文件已经下载完成，当**链接统计表**显示 完成率 不为 100% 时，代表该链接还存在其他用户未指定的文件类型，但实际用户所指定的类型已经下载完成了，是正常情况。
- 版本 $\geq v1.6.5$ 起已支持**导出表格**功能，通过该命令可在运行时控制**是否在退出后导出指定类型的表格**。

计数统计表的使用，如下图所示:



10. /forward 命令使用教程：

 注意：

消息能否转发，在于频道是否开启了 **限制保存内容** 功能。

如果**无法转发**，机器人会在聊天框提供一个**下载按钮与下载后上传按钮** ($\geq v1.6.7$)。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起：

`/forward` 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

自版本 $\geq v1.7.5$ 起：

为确保"受限转发"功能顺利完成，在**下载后上传**过程中，创建下载任务时将**忽略配置文件中设置的下载类型限制**，此时（指"受限转发"情况）`/forward` 命令**无法按照** [转发设置] 过滤类型。

自版本 $\geq v1.8.5$ 起：

为确保"受限转发"功能顺利完成，在**下载后上传**过程中，创建下载任务时将**忽略该链接是否被重复添加的判定**。

- 转发消息语法：

```
/forward 频道A 频道B 起始ID 结束ID
```

- 实例：

- 该实例代表转发 `https://t.me/test` **频道**中从 消息ID=1 到 结束ID=500 的消息到 `https://t.me/test2` **频道**。

```
/forward https://t.me/test https://t.me/test2 1 500
```

- 转发至个人收藏夹（任选一种命令即可）：

- 方式1，使用me或self指向个人收藏夹（任选一种命令即可）：

```
/forward https://t.me/test me 1 500
```

```
/forward https://t.me/test self 1 500
```

- 方式2，使用 `https://t.me/用户名` ：

- 用户名即指个人账户信息里@后面那一串，需用户提前手动自己设置，否则无法使用该方式。
- 例如通过查询个人信息，得知当前设置的用户名为 `@developer`，此时指向个人的链接即为 `https://t.me/developer`。

```
/forward https://t.me/test https://t.me/developer 1 500
```

- 无论使用方式1或方式2，都代表转发 `https://t.me/test` 频道 中从 消息ID=1 到结束 ID=500 的消息到个人收藏夹。
- 转发个人收藏夹的内容至任意频道：
 - 方式1：

```
/forward me https://t.me/test 1 500
```

- 方式2：

```
/forward https://t.me/developer me 1 500
```

- 无论使用方式1或方式2，都代表转发个人收藏夹中从 消息ID=1 到结束 ID=500 的消息到 `https://t.me/test` 频道。

11. `/exit` 命令使用教程，如下图所示：



12. `/listen_download` 命令使用教程：

- `/listen_download` 监听下载用于，实时监听该链接的最新消息进行下载。
 - 在用户发送了正确的监听命令后，会收到机器人的成功提示。

- 当被监听的频道有可下载的内容时，就会自动发送命令下载。

- **注册监听下载：**

```
/listen_download https://t.me/A
```

- **注销监听下载：**

再次向机器人发送创建监听时的命令，机器人将会提供给用户一个用于注销监听的内联键盘，点击确认即可。

```
/listen_download https://t.me/A
```

- **注册多个监听下载：**

```
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n
```

- **注销多个监听下载：**

```
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n
```

13. /listen_forward 命令使用教程：

⚠ 注意：

自版本 $\geq v1.6.7$ 起：

当检测到"受限转发"时，自动采用"下载后上传"的方式(默认**开启**)。

当**下载并完成上传**后，可选择**是否删除本地文件**(默认**关闭**)。

并且可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [上传设置] 进行修改。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起：

/listen_forward 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

自版本 $\geq v1.7.5$ 起：

为确保"受限转发"功能顺利完成，在**下载后上传**过程中，创建下载任务时将**忽略配置文件中设置的下载类型限制**。

自版本 $\geq v1.8.5$ 起：

为确保"受限转发"功能顺利完成，在**下载后上传**过程中，创建下载任务时将**忽略该链接是否被重复添加的判定**。

- `/listen_forward` 监听转发用于，实时监听该链接的最新消息。
 - 与 `/forward` 命令一样，消息能否转发，在于频道是否开启了 限制保存内容 功能。
 - 但在 $\geq v1.6.7$ 起可以通过下载再上传的方式进行"转发"。
 - 在用户发送了正确的监听命令后，会收到机器人的成功提示。
 - 当被监听的频道有**任何**新内容时，就会自动转发至用户所指定的频道。

• 监听行为说明：

- **频道独占原则：**
 - 每个频道**同一时间**只能激活一种监听模式（下载或转发）。
 - 对于 `/listen_forward` 命令，"同一频道"特指**被监听**的源频道。
 - 转发目标频道**不受此限制**，仍可通过 `/listen_download` 创建下载任务。
- **操作限制：**
 - 当 频道A 正在监听转发 频道B 时：
 - 可以**同时**在 频道B 设置监听下载。
 - 但 频道B 的监听下载，不会响应来自 频道A 的监听转发。
- **监听切换流程：**
 - 必须先通过**同一命令**(注册监听时的命令)来取消现有监听。
 - 然后才能创建**新的监听**事件。

• 注册监听转发：

```
/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B
```

• 注销监听转发：

再次向机器人发送创建监听时的命令，机器人将会提供给用户一个用于注销监听的内联键盘，点击确认即可。

```
/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B
```

14. `/listen_info` 命令使用教程：

- `/listen_info` 用于查看**当前**已经创建的**监听信息**，**直接发送即可**：

```
/listen_info
```

15. /upload 命令使用教程：

⚠ 注意：

自版本 $\geq v1.7.9$ 起：

已全面支持上传时的断点续传功能（支持所有上传场景），增强了在较差网络环境下的传输稳定性与可靠性。

自版本 $\geq v1.8.4$ 起：

/upload 命令支持 `me`、`self` 作为目标频道的参数（`me`、`self` 作为目标频道参时，代表指向个人收藏夹 Saved Messages）

- /upload 用于上传本地的文件到指定频道。
 - 支持上传文件夹（当指定路径为文件夹时并且版本需 $\geq v1.7.1$ ）。
 - 当指定的路径为**文件夹**时，将会上传指定文件夹下**所有**的文件。
- 上传文件语法：

/upload 本地文件(夹) 目标频道

注意：

Telegram 对上传的**单个文件**大小设有**明确限制**：

- **普通用户**：单个文件最大上传大小为 2000 MiB（约 2 GB）
- **会员用户**（Telegram Premium）：单个文件最大上传大小为 4000 MiB（约 4 GB）

对于Windows用户：

上传一个文件：

```
/upload C:\files\video.mp4 https://t.me/test
```

上传一个文件夹（ $\geq v1.7.1$ ）：

```
/upload C:\files https://t.me/test
```

对于Linux用户：

上传一个文件：

```
/upload /home/username/files/video.mp4 https://t.me/test
```

上传一个文件夹 (≥v1.7.1):

```
/upload /home/username/files https://t.me/test
```

16. /upload_r 命令使用教程:

⚠ 注意:

自版本 ≥v1.8.4 起:

/upload_r 命令支持 me、self 作为目标频道的参数 (me、self 作为目标频道参时, 代表指向个人收藏夹 Saved Messages)。

- /upload_r 命令是 /upload 命令的扩展版本, 专为**批量文件上传**场景设计, 支持递归处理目录结构, 与 /upload 不同的是:
 - /upload_r 命令接收**文件夹路径**作为其第二个参数, 自动**遍历该目录及其所有子目录**中的文件。

```
/uploadr C:\files https://t.me/test
```

- 当**第二个参数为文件路径**时, 自动切换为 /upload 的单文件上传模式。

```
/uploadr C:\files\video.mp4 https://t.me/test
```

```
/upload C:\files\video.mp4 https://t.me/test
```

以上两个命令在功能上完全等效, 系统会自动识别文件类型并采用相应的上传策略。

17. /download_chat 命令使用教程:

- /download_chat 下载指定频道。
 - 与 /download 不同的是: /download_chat 支持通过机器人发送的内联键盘进行自定义内容过滤。
 - 该命令支持下载无法复制具体请求链接的对话。

- 使用该命令后，**需要通过操作机器人回复中的内联键盘**，来设置过滤器、执行任务或取消任务。
- 需要注意的是，在上一个 `/download_chat` 命令任务未执行或取消前，无法发起新的 `/download_chat` 命令来创建下载任务。
- 自版本 $\geq v1.7.5$ 起，`/download_chat` 命令创建的下载任务过滤条件将完全遵循用户在内联键盘中的设置，意味着该命令不会遵循配置文件中的任何规则（例如配置文件中的下载文件类型设置）。
- 目前支持的过滤方式：

过滤方式	默认值
日期范围	第一条消息的发送日期 ~ 最后的一条消息的发生日期
文件类型	视频、图片、音频、语音、GIF、文档
匹配关键词	—
包含评论区	关

- 下载指定频道语法：

`/download_chat` 频道链接

- 发送命令后，可根据**个人需求**设置过滤器（可选）。
- 在设置完成后，必须**手动点击**"执行任务"或"取消任务"以继续或终止流程，否则该命令将**始终处于等待状态，并阻塞新的 `/download_chat` 命令**。
- 下载用户与机器人的对话媒体：

用户与机器人的对话无法复制具体的请求链接，因此该方法用于解决某些用户与机器人对话中禁止用户进行转发、下载的情况。

- 首先要获取机器人用户名称，在聊天对话框中点击机器人名称查看其用户名，此处假设机器人名称为 `@developer_bot`。
- 拼接机器人的请求链接为 `https://t.me/developer_bot`。

`/download_chat https://t.me/developer_bot`

- 下载个人收藏夹（任选一种命令即可）：

- 方式1（任选一种命令即可）：

```
/download_chat me
```

```
/download_chat self
```

- 方式2：

- 首先要获取用户名称，此处假设用户名已设定，个人信息中查看用户名为 @developer 。
- 拼接个人收藏夹的请求链接为 <https://t.me/developer> 。

```
/download_chat https://t.me/developer
```

- 自版本 $\geq v1.8.8$ 起， `/download_chat` 命令新增通过匹配关键词下载，匹配关键词说明：
 - 该命令会根据消息的 text（文本） 和 caption（标题） 信息，筛选并下载包含所设置关键词的相关对话内容。
 - 在使用该命令后点击[ 设置匹配关键词]此时，机器人将进入接收关键词模式。
 - 关键词可以为一个或多个，当关键词为多个时，以空格分隔，例如：

我的最爱

学习 资料 健康 营养

- 用户再次发送已添加的关键词时，机器人会提供一个[ 内联键盘]按钮用于[ 移除]或[ 忽略]该关键词。
- 同一时段内发送多个相同的已添加关键词，只会对第一个触发移除选项，后续重复内容不会重复触发。
- 在[ 设置匹配关键词]界面：
 - 点击[ 确认关键词]时，将会添加所有设置的关键词。
 - 点击[ 取消]时，将会清空所有设置的关键词。
 - 点击[ 返回]时，不做任何操作，仅返回至主页面。

- 包括评论区设置说明：

- 评论区开关：
 - 默认为关闭状态。

- 开启时，按钮状态为[ 包含评论区]，匹配到的消息，存在评论区模块时，进一步匹配评论区。
- 关闭时，按钮状态为[ 包含评论区]，匹配到的消息，存在评论区模块时，忽略评论区内容。
- 评论区功能适用性：
 - 平台部分频道在消息下方设有评论区模块，该功能为可选扩展项。用户需基于个人实际需求，自行判断是否需同步获取评论区内容。评论区匹配与过滤规则：
 - 仅匹配并处理已成功提取的对应消息下方的评论区内容。
 - **评论区的过滤条件仅遵循本次任务中用户指定的 媒体类型 作为过滤条件，其余过滤条件将被忽略（例如日期）。**
- 任务处理时效性：
 - 开启评论区获取功能后，需对所匹配到的消息的评论区进行读取，消息过多时，任务创建至完成的时间可能相应延长，需耐心等待。

2.3.配置文件说明:

用户配置文件:

Note

用户配置文件通常无需自行配置，此处旨在介绍全局配置文件中各参数的含义。用户配置文件会在软件启动时自动在软件目录下生成 `config.yaml` 文件，并详细地引导用户配置参数。

手动编辑 `config.yaml` 对配置进行修改时，请仔细阅读下面内容理解各参数含义。需注意配置文件使用的引号、冒号均为半角，冒号后需有一个空格。

```
api_hash: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # 申请的api_hash。
api_id: 'xxxxxxx' # 申请的api_id。
# bot_token（选填）如果不填，就不能使用机器人功能。可前往https://t.me/BotFather免费申请。
bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo,document,audio,voice,animation。
- video # 视频。
- photo # 图片。
- document # 文档。
- audio # 音频。
- voice # 语音。
- animation # GIF。
- video_note # 视频笔记。
- live_photo # 实况图片。
```

`is_shutdown: true` # 下载完成后是否自动关机。支持的参数: `true`,`false`。

`links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt` # 链接地址写法如下:
新建txt文本, 一个链接为一行, 将路径填入即可请不要加引号, 在软件运行前就准备好。
`D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt` 一个链接一行。

`max_retries:`
 `download: 5` # 最大的下载任务的重试次数。
 `upload: 3` # 最大的上传任务的重试次数。

`max_tasks:`
 `download: 3` # 最大同时下载的任务数。
 `upload: 3` # 最大同时上传的任务数。

`proxy:` # 代理部分, 如不使用请全部填null注意冒号后面有空格, 否则不生效导致报错。
 `enable_proxy: true` # 是否开启代理。支持的参数: `true`,`false`。
 `hostname: 127.0.0.1` # 代理的ip地址。
 `scheme: socks5` # 代理的类型。支持的参数: `http`,`socks4`,`socks5`。
 `port: 10808` # 代理ip的端口。支持的参数: `0~65535`。
 `username: null` # 代理的账号, 没有就填null。
 `password: null` # 代理的密码, 没有就填null。

`save_directory: F:\directory\media\where\you\save` # 下载的媒体保存的目录(支持通配符)。

`session_directory: F:\directory\session\where\you\save` # 会话的保存目录(支持通配符)。

`temp_directory: F:\directory\temp\where\you\save` # 缓存保存的目录(支持通配符)。

自版本 $\geq v1.7.4$ 起, `save_directory` 将支持通配符。

通配符允许用户动态生成存储路径。系统会在下载时自动将通配符替换为对应的实际值, 实现按规则自动分类存储。

- 目前 `save_directory` 支持的通配符如下表所示:

通配符	意义
<code>%CHAT_ID%</code>	以实际 频道ID 作为指定路径填充。
<code>%CHAT_NAME%</code>	以实际 频道名 作为指定路径填充 ($\geq v1.9.6$)。
<code>%MIME_TYPE%</code>	以实际 文件类型 作为指定路径填充。

- 用法示例1:

`F:\directory\media\%CHAT_ID%`

- 用法示例2 ($\geq v1.9.6$):

`F:\directory\media\%CHAT_NAME%`

- 用法示例3:

```
F:\directory\media\%MIME_TYPE%
```

- 用法示例4:

```
F:\directory\media\%CHAT_NAME%\%CHAT_ID%\%MIME_TYPE%
```

全局配置文件:

Note

全局配置文件通常无需自行配置，此处旨在介绍全局配置文件中各参数的含义。部分参数支持通过机器人设置进行修改。

```
console_log_level: WARNING # 在终端显示的最低日志类型。
export_table:
  count: false # 控制运行结束时是否导出下载计数统计表。
  link: false # 控制运行结束时是否导出下载链接统计表。
file_log_level: INFO # 在TRMD_LOG.log文件中记录的最低日志类型。
forward_type: # 控制/listen_forward与/forward命令可转发的文件类型。
  animation: true # GIF类型。
  audio: true # 音频类型。
  document: true # 文档类型。
  photo: true # 图片类型。
  text: true # 文本消息类型。
  video: true # 视频类型。
  voice: true # 语音类型。
  video_note: true # 视频笔记类型。
  live_photo: true # 实况图片类型。
notice: false # 控制机器人启动时候是否发送启动通知。
upload:
  delete: false # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,下载上传完成后是否删除已上传完成的本地文件。
  download_upload: true # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,是否下载后上传到指定的转发频道。
```

全局配置文件存放路径:

对于Windows用户:

%APPDATA%/TRMD/.CONFIG.yaml

对于Linux用户:

~/ .config/TRMD/.CONFIG.yaml

2.4.使用注意事项:

▼ 点击展开


1. 链接获取方法: 对想要保存的媒体文件点击**鼠标右键**然后选择**复制消息直链**如下图所示:



2. 目前支持**视频**和**图片**两种类型的下载。
3. 如果当前复制的**链接**为多张图片或视频, 那么程序会**自动下载当前消息所有的内容**!

4. 要下载评论区里的视频或图片，请直接打开评论区，找到任意一个视频或图片，复制它的消息直链(链接末尾会带 `?comment=123456` 这样的参数，不要删除它)。这个链接可以用来下载评论区里的所有视频和图片。注意最好不要手动在链接后面添加 `?comment=` 参数，推荐通过复制的方式获取正确链接，否则可能会错误地解析成正文内容。


5. links的文本**写法1**如下图所示：



A screenshot of a text editor window titled 'content.txt'. The editor contains four lines of text, each a Telegram link: `https://t.me/TEST/111`, `https://t.me/TEST/222?comment=666`, `https://t.me/TEST/333?single`, and `https://t.me/TEST/444?single&comment`. The status bar at the bottom indicates '行 4, 列 37 | 121 个字符', '140%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

6. 你所需要下载的视频前提是你当前的Telegram账号，在此视频链接的频道中，否则会报错无法下载！！

7. 常见的**错误**写法：



A screenshot of a text editor window titled 'content.txt'. The editor contains four lines of text, each a Telegram link: `https://t.me/TEST/111`, `https://t.me/TEST/111?comment=666`, `https://t.me/TEST/111?single`, and `https://t.me/TEST/111?single&comment`. A red rectangular box highlights the first line, `https://t.me/TEST/111`. The status bar at the bottom indicates '行 4, 列 22 | 121 个字符', '190%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

重复链接问题说明:

问题描述:

- 如上图所示，在提交的下载任务中，存在多个**前缀相同但参数不同**的链接（如 ?comment 、 ?single 或 ?single&comment ）。

问题原因:

- 当链接包含 ?comment 参数时，会自动下载**原始消息及其评论区内容**。
- 如果同时提交**相同前缀但无 ?comment 的链接**，会导致**同一资源被重复添加**至下载队列。
- 若前一次任务尚未完成，重复提交相同资源会触发**任务冲突**，进而引发下载异常。

解决方案:

- **仅需提交一个完整链接**（如带 ?comment 的版本），系统会自动处理**原始内容及评论区**，无需额外提交无参数版本。
- **避免重复提交相同资源**，确保每条链接的 t.me/c/<频道>/<消息ID> 部分唯一，防止任务冗余。
- 由于这些链接的**频道名和消息ID**完全一致，实际上指向的是**同一资源**的不同表现形式。
- 但请注意以下参数的功能差异：
 - ?comment 用于标识是否下载**评论区**内容。
 - ?single 用于在**媒体组**中指定仅下载该消息ID对应的单个资源。
 - ?single&comment 用于指定仅下载评论区中该消息ID所对应的内容。

Telegram 字段解释如下表所示：

字段	解释
?comment	评论区 的链接。
?single	单独 的链接。
?single&comment	评论区中单独 的链接。
/c	私密频道 的链接。
https://t.me/TEST/111/666	频道 TEST 话题 111 的链接。
https://t.me/c/1111111111/333/666	私密频道 1111111111 话题 333 的链接。

链接解释说明:

Telegram 链接组成如下表所示:

频道类型	链接组成
正常频道	https://t.me/频道名/消息ID
私密频道	https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/消息ID
话题频道	https://t.me/频道名/话题ID/消息ID
私密话题频道	https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/话题ID/消息ID

Telegram 链接所有链接格式如下表所示:

"所有"指的是如果有**合并发送为一组**的文件，则给定一个链接，所有**合并发送的文件**会被全部下载。

"媒体"指的是**视频和图片**。

链接	实际频道名	消息ID	解释
https://t.me/TEST/111	TEST	111	下载该链接的 所有媒体 。
https://t.me/TEST/111?single	TEST	111	下载该链接的 对应的一个媒体 。
https://t.me/TEST/111?comment=666	TEST	111	下载该链接的 视频图片 的同时，下载该链接下方的 评论区 的 对应的一个媒体 。
https://t.me/TEST/111?single&comment=666	TEST	111	下载该链接下方的 评论区 的 对应的一个媒体 。
https://t.me/c/1111111111/666	-1001111111111	666	下载该 私密频道 链接的 所有媒体 。

链接	实际频道名	消息 ID	解释
https://t.me/TEST/111/666	TEST	666	下载该话题链接的所有媒体。
https://t.me/c/1111111111/333/666	-1001111111111	666	下载该私密话题链接的所有媒体。

评论区链接的下载行为规则的说明:

- 标准链接（无 ?comment 参数）：
 - 仅下载消息正文内容（即频道/群组中直接发布的原始消息）。
 - 不包含评论区内内容，即使原消息存在评论，也不会被纳入下载任务。
- 带 ?comment 参数的链接:
 - 下载消息正文 + 关联的全部评论区内内容（完整会话结构）。
 - 若原消息无评论区（如频道消息或评论功能关闭），则仅下载消息正文内容，与无参数版本行为一致。
- 非下载评论区的推荐写法如下表所示:

频道类型	链接
正常频道	https://t.me/xxx/111
私密频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/111
话题频道	https://t.me/xxx/xxx/111
私密话题频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/xxx/111

关于 ?single 及 ?single&comment 参数的下载行为说明 (v1.5.8+) :

功能变更概述:

自 ≥v1.5.8 版本起，链接中包含 ?single 或 ?single&comment 参数时，系统将启用单文件下载模式。此模式专为以下场景设计与优化：

- 解决 $\geq 1.5.8$ 版本 /listen_download 当监听到合并发送的文件时，出现**重复下载问题**。
- 用户需求，仅需从合并发送的多媒体组中提取**特定单一文件**。
- 用户需求，仅需下载评论区中的**单个指定媒体**（避免评论区媒体过多时，迟迟下载不到想要的文件）。

参数行为详解:

参数格式	下载范围	应用场景
xx?single	仅下载消息正文中的xx 对应媒体文件	从合并图组/视频组提取单文件
? single&comment=xx	仅下载评论区中的xx 所对应的媒体文件	获取评论区单独分享的图片/视频

版本兼容性说明:

- 此特性**仅对 v1.5.8 及以上版本**生效。
- 历史版本中这些参数可能被忽略，导致完整内容下载。

最佳实践建议:

- **单一文件提取:** 当消息包含多个媒体文件时，使用标准链接附加 ?single 参数可精准获取首个文件：

```
https://t.me/c/123456789/123?single
```

- **评论区单文件获取:** 需从评论区单独下载文件时，应采用复合参数格式：

```
https://t.me/c/123456789/123?single&comment=xx
```

- **参数互斥原则:**
 - 避免同时提交同一消息的完整版和单文件版链接。
 - 单文件模式与评论区下载模式（ ?comment ）不可混用。

2.5.软件更新教程:



3.0.在生产环境中运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境(避免使用其他 `Python` 版本导致运行时出现报错)。

对于Windows用户:

需自行安装 `python` 与 `git` 并配置环境变量。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

对于Linux用户:

克隆本项目并进入项目目录。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
```

更新 `pip` 版本(推荐)。

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

创建并使用**虚拟环境**(可选)。

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

安装程序运行**所需依赖**并等待全部安装完成。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

运行程序(到这一步就安装完成并运行了，后面是注意事项)。

```
python3 main.py
```

注意事项：

如果选择创建虚拟环境运行,在下次运行时也需要先激活虚拟环境。

在项目目录下，**激活虚拟环境**后再运行程序。

```
source venv/bin/activate  
python3 main.py
```

如果提示**没有安装pip**使用如下命令进行安装：

```
sudo apt update  
sudo apt-get install python3-pip
```

关于更新:

在**项目目录**下打开终端使用如下命令拉取仓库当前的**最新版本**：

```
git pull
```

由于新版本可能使用了**新的依赖**，使用 `git pull` 拉取后，最好更新一下依赖(如果是**虚拟环境**请先激活再执行)。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

4.0.(高阶用法)运行前设置命令行参数:

 Note

自版本 $\geq v1.8.3$ 起：
用户可在**运行前**通过**命令行参数**对**软件运行配置**进行**更多自定义设置**。

▼ **点击展开**

设置命令行运行参数需先在**软件目录**打开**终端**，或**任意位置**打开**终端****进入软件目录**（经常使用**建议配置环境变量**）。

目前支持的命令行参数用法及解释如下表所示：

短参数	长参数	解释
-h	--help	展示帮助
-v	--version	展示版本信息
-q	--quiet	跳过重新配置文件的确认提示
-c	--config	设置用户配置文件的路径
-s	--session	设置会话文件的路径
-t	--temp	设置运行缓存的路径
-w	--web	通过浏览器运行
-m	--mode	设置运行模式

长参数与短参数最终结果一致。

1. -h 、 --help 参数用法：

该参数用于展示帮助。

- 对于生产环境用户（**需要先完成前置步骤**"[3.0.在生产环境中运行](#)"）：

```
python3 main.py -h
```

```
python3 main.py --help
```

- 对于Windows用户:

```
TRMD.exe -h
```

```
TRMD.exe --help
```

- 对于Linux用户:

```
./TRMD -h
```

```
./TRMD --help
```

2. -v 、 --version 参数用法:

该参数用于展示版本信息。

- 对于生产环境用户（**需要先完成前置步骤**["3.0.在生产环境中运行"](#)）:

```
TRMD.exe -v
```

```
TRMD.exe --version
```

- 对于Windows用户:

```
TRMD.exe -v
```

```
TRMD.exe --version
```

- 对于Linux用户:

```
./TRMD -v
```

`./TRMD --version`

3. `-q`、`--quiet` 参数用法：

使用须知
1. 该参数用于跳过重新配置文件的确认提示。
2. 用户配置文件缺少必要参数时，指定该参数无效。
3. 该参数为一次性设置，不记忆。

- 对于生产环境用户（需要先完成前置步骤[3.0.在生产环境中运行](#)）：

`python3 main.py -q`

`python3 main.py --quiet`

- 对于Windows用户：

`TRMD.exe -q`

`TRMD.exe --quiet`

- 对于Linux用户：

`./TRMD -q`

`./TRMD --quiet`

4. `-c`、`--config` 参数用法：

使用须知
1. 该参数用于设置用户配置文件的路径。
2. 该参数旨在解决多个实例（多开）场景下，避免重复部署软件本体而设计的配置分离方案。

使用须知
3. 该参数需指定一个符合 "2.3. 配置文件说明(用户配置文件)" 格式规范的文件，并且后缀名需为 <code>.yaml</code> 。
4. 当指定的文件路径无效时，将使用软件默认设置。
5. 该参数为一次性设置，不记忆。

- 对于生产环境用户（需要先完成前置步骤["3.0. 在生产环境中运行"](#)）：

以 Linux 系统为例（Winodws 系统同理），此处假设用户配置文件位于 `/home/username/files/example.yaml` 。

```
python3 main.py -c /home/username/files/example.yaml
```

```
python3 main.py --config /home/username/files/example.yaml
```

- 对于Windows用户：

此处假设用户配置文件位于 `C:\files\example.yaml` 。

```
TRMD.exe -c C:\files\example.yaml
```

```
TRMD.exe --config C:\files\example.yaml
```

- 对于Linux用户：

此处假设用户配置文件位于 `/home/username/files/example.yaml` 。

```
./TRMD -c /home/username/files/example.yaml
```

```
./TRMD --config /home/username/files/example.yaml
```

5. `-s`、`--session` 参数用法：

 注意：

自版本 $\geq v1.8.5$ 起：

`-s`、`--session` 参数在设置后将被保存到用户配置文件的 `session_directory` 参数中，下次使用时无需重复指定，除非需要修改该设置。

使用须知

1. 该参数用于设置会话文件的路径。
2. 软件会在用户登录成功时后，默认在运行目录下生成 `session` 文件夹，用于保存当前账号信息，以便后续快速登录。
3. 该参数旨在解决多账号登录场景下需**手动重命名**会话文件的问题，使用该参数用户可通过**直接**指定不同路径，选择对应账号进行登录。
4. 该参数需指定一个**文件夹**，可包含已有的 `.session` 文件，指定为空文件夹或不存在时，登录后将在**该路径自动生成**会话文件。
5. 该参数设置后会被记忆，下次无需重复设置（ $\geq v1.8.5$ ）。

- 对于生产环境用户（需要先完成前置步骤[3.0. 在生产环境中运行](#)）：

以 Linux 系统为例（Winodws 系统同理），此处假设会话文件位于 `/home/username/files/session`。

```
python3 main.py -s /home/username/files/session
```

```
python3 main.py --session /home/username/session
```

- 对于Windows用户：

此处假设会话文件位于 `C:\files\session`。

```
TRMD.exe -s C:\files\session
```

```
TRMD.exe --session C:\files\session
```

- 对于Linux用户：

此处假设会话文件位于 `/home/username/files/session`。

```
./TRMD -s /home/username/files/session
```

```
./TRMD --session /home/username/files/session
```

6. -t 、 --temp 参数用法：

 注意：
自版本 $\geq v1.8.5$ 起：
-t 、 --temp 参数在设置后将被保存到用户配置文件的 temp_directory 参数中，下次使用时无需重复指定，除非需要修改该设置。

使用须知
1.该参数用于设置运行缓存的路径。
2.缓存即软件运行过程中，记录 下载和上传 信息的 存储中转站 。
3. 断点续传 的实现同样离不开缓存机制的设计，用户可 根据实际需求自定义缓存存放的路径 。
4.该参数需指定一个 文件夹 ，指定为空文件夹或不存在时，运行时将在 该路径自动生成 缓存文件。
5.该参数设置后会被记忆，下次无需重复设置（ $\geq v1.8.5$ ）。

- 对于生产环境用户（**需要先完成前置步骤**["3.0.在生产环境中运行"](#)）：

以 Linux 系统为例（Winodws 系统同理），此处假设缓存文件位于 /home/username/files/temp 。

```
python3 main.py -t /home/username/files/temp
```

```
python3 main.py --temp /home/username/temp
```

- 对于Windows用户：

此处假设缓存文件位于 C:\files\temp 。

```
TRMD.exe -t C:\files\temp
```

```
TRMD.exe --temp C:\files\temp
```

- 对于Linux用户:

此处假设缓存文件位于 /home/username/files/temp 。

```
./TRMD -t /home/username/files/temp
```

```
./TRMD --temp /home/username/files/temp
```

7. -w 、 --web 参数用法:

使用须知
1. 该参数用于控制是否通过浏览器运行。
2. 该参数设置后将自动使用 默认浏览器 作为软件的终端界面， 并自动打开 （运行环境不支持时，需手动打开）。
3. <i>Web配置</i> 信息会在运行的终端提供，以便启动时输入账号密码。
4. 关闭浏览器窗口即代表退出程序，且不会保留任何会话状态。
5. 可在此参数后指定一个 0 ~ 65535 范围内的 端口号 ，若不指定，将 随机分配端口 。
6. 该参数为一次性设置，不记忆。

- 对于生产环境用户（**需要先完成前置步骤"**[3.0. 在生产环境中运行](#)**"**）:

此处假设使用随机端口。

```
python3 -w
```

```
python3 --web
```

- 对于Windows用户:

此处假设使用 1024 端口。

```
TRMD.exe -w 1024
```

TRMD.exe --web 1024

- 对于Linux用户:

此处假设使用随机端口。

./TRMD -w

./TRMD --web

8. -m 、 --mode 参数用法：

使用须知
1.该参数用于设置运行模式。
2.该参数为 -w 、 --web 命令设置启动模式，控制是否存储 web 模式的会话状态。
3.该参数为一次性设置，不记忆。

- 运行模式分为 ONCE 、 SESSION 模式，默认为 ONCE 模式，区别如下表所示：

模式	效果
ONCE	不保存会话，在关闭、刷新网页后软件随之退出。
SESSION	保存会话，在关闭、刷新网页后软件保持运行，在下次访问时自动恢复。

- 对于生产环境用户（需要先完成前置步骤"[3.0.在生产环境中运行](#)"）：

设置 SESSION 模式时，保存会话，在关闭、刷新网页后软件保持运行，在下次访问时自动恢复。

TRMD.exe -w -m SESSION

TRMD.exe --web --mode SESSION

- 对于Windows用户:

设置 *ONCE* 模式时，不保存会话，在关闭、刷新网页后软件随之退出。

```
TRMD.exe -w -m ONCE
```

```
TRMD.exe --web --mode ONCE
```

- 对于Linux用户:

不设置时，*-m*、*--mode* 默认为 *ONCE* 模式，不保存会话，在关闭、刷新网页后软件随之退出。

```
./TRMD -w
```

```
./TRMD --web
```

5.0.通过编译后运行:

推荐使用 *Python==3.13.2* 作为该项目环境(避免使用其他 *Python* 版本导致编译过程中或编译完成后出现报错)。

- 同"[3.0.在生产环境中运行](#)"前置步骤一致。
- 然后执行编译代码(建议使用**虚拟环境**，**避免**添加不必要的库，从而**减小**输出的文件大小)。

```
python build.py
```

6.0.通过Docker运行:

Docker环境运行配置文件模板参考 (前提: 需完全按照后续教程提供的命令启动Docker) :

```
api_hash: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
api_id: 'xxxxxxxx'
```

```
bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11 # Docker运行推荐使用机器人，通过"电报机器人(bot_token)申请及使用教程"自行申请。
```

```
download_type:
```

```
- video
```

```

- photo
- document
- audio
- voice
- animation
- video_note
- live_photo
is_shutdown: false
links: /app/TRMD/links.txt # 主机的路径为: "config/links.txt"。
max_retries:
  download: 5
  upload: 3
max_tasks:
  download: 3
  upload: 3
proxy:
  enable_proxy: true # 如果网络能直接访问Telegram服务器, 设置为false。
  hostname: 192.168.1.10 # 此处为示例, 每个人地址不同, 填写提供代理服务器主机的ip地址, 通常使用ifconfig查看。
  scheme: socks5 # 代理的类型。支持的参数: http,socks4,socks5。
  port: 10808 # 此处为示例, 实际使用的代理软件不同端口也不同, 填写主机的代理ip的端口。支持的参数: 0~65535。
  username: null # 代理的账号, 没有就填null。
  password: null # 代理的密码, 没有就填null。
save_directory: /app/downloads/%CHAT_NAME%/%MIME_TYPE% # 主机的路径为: "downloads/%CHAT_NAME%/%MIME_TYPE%"。
session_directory: /app/sessions # 主机的路径为: "sessions/"。
temp_directory: /app/temp # 主机的路径为: "temp/"。

```

方式1:

- 确保 `git`、`docker`、`docker-compose` 已安装并配置环境变量。
- 使用 `git` 克隆仓库:

```

git clone
https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git

```

- 进入项目文件夹:

```

cd Telegram_Restricted_Media_Downloader

```

- 首次使用时需要配置文件:

```

docker-compose run --rm trmd

```

- 已配置完成的情况下：

```
docker-compose up -d
```

方式2：

- 确保 *docker* 已安装并配置环境变量。
- 使用 *docker* 从远程仓库拉取镜像：

```
docker pull gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest
```

- 需要使用时，创建并启动容器：

```
docker run -it \  
  --name trmd \  
  -v ./config:/app/TRMD \  
  -v ./sessions:/app/sessions \  
  -v ./downloads:/app/downloads \  
  -v ./temp:/app/temp \  
  -v ./form:/app/form \  
  -e TZ=Asia/Shanghai \  
  --restart unless-stopped \  
  gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest
```

- 如果是通过 Windows 使用 wsl2 运行 *docker*：

```
docker run -it --name trmd -v ./config:/app/TRMD -v ./sessions:/app/sessions -  
v ./downloads:/app/downloads -v ./temp:/app/temp -v ./form:/app/form -e  
TZ=Asia/Shanghai --restart unless-stopped  
gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest
```

- 不再使用时，停止并删除容器：

```
docker stop trmd && docker rm trmd
```

方式3，使用 web模式 运行（≥1.9.3）：

- 确保 *docker* 已安装并配置环境变量。

- 使用 docker 从远程仓库拉取镜像，注意软件版本需要 $\geq 1.9.3$ ：

```
docker pull gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest
```

- 创建并启动容器，web模式 使用 2921 端口：

```
docker run -d \  
  --name trmd \  
  -v ./config:/app/TRMD \  
  -v ./sessions:/app/sessions \  
  -v ./downloads:/app/downloads \  
  -v ./temp:/app/temp \  
  -v ./form:/app/form \  
  -p 2921:2921 \  
  -w /app \  
  -e TZ=Asia/Shanghai \  
  --restart unless-stopped \  
  gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest \  
  python main.py --config /app/TRMD/config.yaml --web 2921 --mode SESSION
```

- 如果是通过 Windows 使用 wsl2 运行 docker：

```
docker run -d --name trmd -v ./config:/app/TRMD -v ./sessions:/app/sessions -v  
./downloads:/app/downloads -v ./temp:/app/temp -v ./form:/app/form -p  
2921:2921 -w /app -e TZ=Asia/Shanghai --restart unless-stopped  
gentlesprite/telegram_restricted_media_downloader:latest python main.py --  
config /app/TRMD/config.yaml --web 2921 --mode SESSION
```

- 查看运行日志：

```
docker logs trmd
```

- 正常运行时会在运行日志中输出一个 Web配置 表格，类似下表：

属性	内容
IP地址	127.0.0.1
端口	2921
账号	cLJqKG3b
密码	AiJaKSObcRCZ

属性	内容
访问链接	http://127.0.0.1:2921

账号密码由系统随机生成，使用浏览器打开<http://127.0.0.1:2921>网页输入账号密码即可进入。

- 不再使用时，停止并删除容器：

```
docker stop trmd && docker rm trmd
```

7.0.联系作者:

Telegram:[@Gentlesprite](https://t.me/Gentlesprite)

邮箱:Gentlesprites@outlook.com

8.0.支持作者:



推荐使用支付宝



本伟 (**字)

打开支付宝[扫一扫]

申请官方收钱码：拨打 95188-6

推荐使用微信支付



饿不死盘神 (**字)



微信支付