MOOC Intro. POO C++ Corrigés semaine 4

Les corrigés proposés correspondent à l'ordre des apprentissages : chaque corrigé correspond à la solution à laquelle vous pourriez aboutir au moyen des connaissances acquises jusqu'à la semaine correspondante.

Exercice 12: véhicules

Cet exercice correspond à l'exercice n°55 (pages 139 et 315) de l'ouvrage C++ par la pratique (3^{e} édition, PPUR).

Pour la classe Vehicule:

```
class Vehicule {
protected:
   string    marque  ;
   unsigned int date_achat ;
   double     prix_achat ;
   double     prix_courant ;
};
```

Ces attributs sont «protected» car on ne souhaite pas pouvoir y accéder en dehors de la classe, mais on imagine tout de même pouvoir y accéder depuis «les héritiers».

Pour le constructeur, voici une solution possible :

```
class Vehicule {
public:
 Vehicule (string marque, unsigned int date, double prix)
  : marque(marque), date achat(date), prix achat(prix),
   prix courant(prix)
  //...suite comme avant
Pour la méthode affiche :
class Vehicule {
public:
 // ...
 void affiche(ostream& affichage) const;
};
void Vehicule::affiche(ostream& affichage) const {
  << ", date d'achat : " << date achat
           << ", prix d'achat : " << prix achat
           << ", prix actuel : " << prix courant
           << endl;
}
```

Cette méthode est const car elle ne modifie pas l'état de l'objet.

NOTE: Il serait préférable ici de surcharger l'opérateur externe ostream @ operator << (ostream @, const Vehicule @) mais ce n'est pas le sujet de cet exercice.

Dans la dirrection opposée, on pourrait aussi déclarer affiche sans lui passer de paramètre et la faire directement opérer sur cout.

Pour la classe Voiture, elle doit hériter de la classe Vehicule; on ajoute ensuite ses champs spécifiques:

```
class Voiture : public Vehicule {
protected:
 double
              cylindree ;
 unsigned int nb_portes ;
 double puissance
 unsigned int kilometrage ;
};
On procéde de même pour la classe Avion :
enum Type Avion { HELICES, REACTION };
class Avion : public Vehicule {
protected:
 Type Avion
             moteur
 unsigned int heures vol;
}
Pour les constructeurs et méthodes d'affichage :
class Voiture : public Vehicule {
public:
 Voiture(string marque, unsigned int date, double prix,
          double cylindree, unsigned int portes, double cv, unsigned int km);
 void affiche(ostream&) const;
protected:
 double
             cylindree ;
 unsigned int nb portes ;
 double puissance
 unsigned int kilometrage ;
};
```

Ces deux méthodes doivent bien entendu être publiques puisqu'elles sont précisément faites pour être utilisées hors de la classe. Voici un exemple possible pour leur définition :

}

Notons que pour le constructeur de Voiture, on fait appel au constructeur de Vehicule, et que affiche appelle la méthode de même nom de la classe Vehicule en la « démasquant » à l'aide de l'opérateur « :: ».

Les méthodes de la classe Avion s'implémentent de même :

```
class Avion : public Vehicule {
public:
  Avion(string marque, unsigned int date, double prix,
        Type Avion moteur, unsigned int heures);
  void affiche(ostream&) const;
protected:
  Type Avion moteur
  unsigned int heures vol;
Avion::Avion(string marque, unsigned int date, double prix,
              Type Avion moteur, unsigned int heures)
  : Vehicule (marque, date, prix), moteur (moteur), heures vol (heures)
{ }
void Avion::affiche(ostream& affichage) const {
  affichage << " ---- Avion à ";
  if (moteur == HELICES) affichage << "hélices";</pre>
  else
                          affichage << "réaction";</pre>
  affichage << " ----" << endl;
  Vehicule::affiche(affichage);
  affichage << heures vol << " heures de vol." << endl;
}
et pour calculePrix() (exemple pour l'année 2015):
class Vehicule {
public:
  Vehicule (string marque, unsigned int date, double prix);
  void affiche(ostream&) const;
  void calculePrix();
. . .
};
void Vehicule::calculePrix() {
  double decote((2015 - date achat) * .01);
 prix courant = max(0.0, (1.0 - decote) * prix_achat);
}
Le prototype est le même pour Voiture et Avion que pour Vehicule, par contre les définitions diffèrent :
void Voiture::calculePrix() {
  double decote((2015 - date achat) * .02);
  decote += 0.05 * (kilometrage / 10000);
  if (marque == "Fiat" or marque == "Renault")
    decote += 0.1;
  else if (marque == "Ferrari" or marque == "Porsche")
    decote -= 0.2;
```

```
prix_courant = max(0.0, (1.0 - decote) * prix_achat);
}
...

void Avion::calculePrix() {
  double decote;
  if (moteur == HELICES)
     decote = 0.1 * heures_vol / 100.0;
  else
     decote = 0.1 * heures_vol / 1000.0;

prix_courant = max(0.0, (1.0 - decote) * prix_achat);
}
```

Cet exercice correspond à l'exercice n°56 (pages 141 et 318) de l'ouvrage C++ par la pratique ($3^{\underline{e}}$ édition, PPUR).

Nous commençons donc par reprendre la classe Point3D de l'exercice 3 et à la revoir à la lumière des nouvelles connaissances (constructeurs et surcharge d'opérateurs).

Ceci conduit à :

- mettre les attributs x, y et z « protected », vu l'utilisation que l'on souhaite en faire ici (héritage par Vecteur);
- introduire le(s) constructeur(s) correspondant(s);
- remplacer la méthode affiche par l'opérateur externe << ;
- remplacer la méthode compare par l'opérateur ==.

On aboutit alors au code suivant:

```
#include <iostream>
using namespace std;
// -----
class Point3D
public:
 // constructeur par défaut
 Point3D(): x(0.0), y(0.0), z(0.0) {}
 // constructeur par 3 coordonnees
 Point3D(double x, double y, double z) : x(x), y(y), z(z) {}
 // ex compare()
 bool operator==(const Point3D& autre) const;
 // methode d'acces en lecture
 double get x() const { return x; }
 double get y() const { return y; }
 double get z() const { return z; }
protected:
 double x, y, z;
};
// -----
bool Point3D::operator==(const Point3D& autre) const
 return (autre.x == x) and (autre.y == y) and (autre.z == z);
// -----
ostream& operator<<(ostream& flot, const Point3D& p)</pre>
 flot << '(' << p.get x() << ", " << p.get y() << ", " << p.get z() << ')';
 return flot; // à ne pas oublier !
int main()
```

```
{
   return 0;
}
```

Deux constructeurs sont définis : un constructeur par défaut qui construit le point de coordonnées (0,0,0), et un constructeur à partir des trois coordonnées.

Pour faire le constructeur par défaut, pourquoi ne pas avoir utilisé des arguments avec valeur par défaut, comme par exemple avec :

```
Point3D(double x = 0.0, double y = 0.0, double z = 0.0)
```

La réponse est claire : parce que cette façon de faire ne définit pas deux, mais *quatre* constructeurs ! Il serait en effet possible avec une telle approche de ne passer qu'une ou deux coordonnées :

```
Point3D p1(3.2, 5.5);
Point3D p2(2.5);
```

Cela ne nous semble pas satisfaisant et nous avons préféré restreindre la construction aux deux seuls cas : soit on donne les trois coordonnées, soit on n'en donne aucune (point origine).

Passons maintenant à la classe Vecteur. Elle hérite de la classe Point3D. Prenons égalemen le bon réflexe de définir tout de suite les constructeurs ; ce qui nous donne :

```
class Vecteur : public Point3D
{
public:
    Vecteur() : Point3D() {}
    Vecteur(double x, double y, double z) : Point3D(x, y, z) {}
};
```

Ceux-ci appellent ici simplement les constructeurs correspondant de la super-classe.

La suite relève plus du chapitre précédent, et ne devrait donc plus poser problème :

```
class Vecteur : public Point3D
{
public:
    Vecteur() : Point3D() {}
    Vecteur(double x, double y, double z) : Point3D(x, y, z) {}

    // opérateurs
    Vecteur& operator+=(const Vecteur& autre)
    {
        x += autre.x; y += autre.y; z += autre.z;
        return *this;
    }

    Vecteur& operator-=(const Vecteur& autre)
    {
        x -= autre.x; y -= autre.y; z -= autre.z;
        return *this;
    }

    // l'opposé
    const Vecteur operator-() const
    { return Vecteur(-x, -y, -z); }
```

```
Vecteur& operator*=(double scal)
   x *= scal; y *= scal; z *= scal;
   return *this;
 double norme() const;
// -----
const Vecteur operator+(Vecteur un, const Vecteur& autre)
 un += autre;
 return un;
const Vecteur operator-(Vecteur un, const Vecteur& autre)
 un -= autre;
 return un;
double operator*(const Vecteur& un, const Vecteur& autre)
/* Vu l'utilisation des accesseurs, une surcharge interne serait *
   justifiée ici...
 return un.get_x() * autre.get_x()
        + un.get y() * autre.get y()
        + un.get z() * autre.get z();
const Vecteur operator*(Vecteur un, double x)
 un *= x;
 return un;
const Vecteur operator*(double x, Vecteur const& v)
{ return v * x; }
double Vecteur::norme() const
{ return sqrt(*this * *this); }
double angle(const Vecteur& un, const Vecteur& autre)
{ return acos((un * autre) / (un.norme() * autre.norme())); }
```

Notons la façon de systématiquement définir l'opérateur arithmétique (e.g. « + ») à partir de l'opérateur d'affectation correspondant (e.g. « += »). De même l'opérateur operator* (double x, const Vecteur& v) est défini à partir de l'opérateur symétrique. Cette façon de faire évite de dupliquer du code, i.e. de redéfinir la même chose à plusieurs endroits différents, et garantit la cohérence.

Voici le programme complet :

```
// constructeur par défaut
 Point3D(): x(0.0), y(0.0), z(0.0) {}
 // constructeur par 3 coordonnees
 Point3D(double x, double y, double z) : x(x), y(y), z(z) {}
 // methode d'acces en lecture
 double get x() const { return x; }
 double get y() const { return y; }
 double get z() const { return z; }
protected:
 double x, y, z;
// ex compare()
bool operator==(const Point3D& un, const Point3D& autre)
 return (autre.get x() == un.get x())
       and (autre.get y() == un.get y())
        and (autre.get z() == un.get_z());
}
// -----
ostream& operator<<(ostream& flot, const Point3D& p)
 flot << '(' << p.get x() << ", " << p.get y() << ", " << p.get z() << ')';
 return flot; // à ne pas oublier !
// -----
class Vecteur : public Point3D
public:
 Vecteur() : Point3D() {}
 Vecteur(double x, double y, double z) : Point3D(x, y, z) {}
 // opérateurs
 Vecteur& operator+=(const Vecteur& autre)
   x += autre.x; y += autre.y; z += autre.z;
   return *this;
 Vecteur& operator = (const Vecteur& autre)
   x -= autre.x; y -= autre.y; z -= autre.z;
   return *this;
 }
 // l'opposé
 const Vecteur operator-() const
 { return Vecteur(-x, -y, -z); }
 Vecteur& operator*=(double scal)
   x *= scal; y *= scal; z *= scal;
   return *this;
 }
```

```
double norme() const;
};
// -----
const Vecteur operator+(Vecteur un, const Vecteur& autre)
 un += autre;
 return un;
const Vecteur operator-(Vecteur un, const Vecteur& autre)
 un -= autre;
 return un;
double operator*(const Vecteur& un, const Vecteur& autre)
/* Vu l'utilisation des accesseurs, une surcharge interne serait *
* justifiée ici...
 return un.get x() * autre.get_x()
        + un.get_y() * autre.get_y()
        + un.get z() * autre.get z();
const Vecteur operator*(Vecteur un, double x)
 un *= x;
 return un;
const Vecteur operator*(double x, Vecteur const& v)
{ return v * x; }
double Vecteur::norme() const
{ return sqrt(*this * *this); }
double angle (const Vecteur& un, const Vecteur& autre)
{ return acos((un * autre) / (un.norme() * autre.norme())); }
int main()
 Vecteur v1(1.0, 2.0, -0.1);
 Vecteur v2(2.6, 3.5, 4.1);
 cout << "Vecteur V1 : " << v1 << endl;</pre>
 cout << "Vecteur V2 : " << v2 << endl;</pre>
 cout << "V1 + V2 : " << v1 + v2 << endl;
 cout << "V1 - V2 : " << v1 - v2 << endl;
 cout << " -V1
               : " << -v1
                              << endl;
 cout << "3.2 * V1 : " << 3.2 * v1 << endl;
 cout << "V1 * V2 : " << v1 * v2 << endl;
 cout << "norme de V1 : " << v1.norme() << endl;</pre>
 cout << "norme de V2 : " << v2.norme() << endl;</pre>
 cout << "norme de V1+V2 : " << (v1 + v2).norme() << endl;</pre>
 cout << "angle de V1 et V2 : " << angle(v1, v2) << endl;</pre>
 cout << "angle de V2 et V1 : " << angle(v2, v1) << endl;</pre>
```

```
return 0;
```

Cet exercice correspond à l'exercice n°57 (pages 141 et 324) de l'ouvrage C++ par la pratique ($3^{\underline{e}}$ édition, PPUR).

L'héritage se fait sans difficulté :

```
class VecteurUnitaire : public Vecteur {};
```

Par contre, comme le souligne l'énoncé, il faut prêter une attention particulière au fait que tous les VecteurUnitaire existants soient toujours bien *unitaires*.

Il faut pour cela commencer par les constructeurs :

- Pour le constructeur par défaut, il faut choisir une valeur par défaut différente du vecteur nul (lequel n'est pas unitaire!), ou alors interdir la construction par défaut de cette classe (ce qui se fait simplement en précisant un autre constructeur, sans donner de constructeur par défaut).
- Tout constructeur de vecteur unitaire doit effectivement normaliser le vecteur construit. C'est ce que nous faisons au moyen de la méthode normalise. Cette méthode est mise en private, car *a priori* seule la classe VecteurUnitaire en a besoin.

Il faut de plus faire attention de ne pas faire de division par zéro, dans le cas où cette méthode serait appelée avec le vecteur nul. Dans ce cas, nous pouvons choisir de plutôt renvoyer la valeur par défaut choisie précédement. Dans un cadre plus général, il serait toutefois préférable de « lancer une exception » (non abordées dans ce cours).

On aboutit alors au code suivant :

```
class VecteurUnitaire : public Vecteur
public:
  /* constructeur par défaut : choix d'une valeur arbitraire,
                                                                     * /
  * ici : le premier vecteur de base.
 VecteurUnitaire() : Vecteur(1.0, 0.0, 0.0) {}
  // constructeur général : effectue la normalisation si nécessaire.
 VecteurUnitaire(double x, double y, double z) : Vecteur(x, y, z)
  { normalise(); }
  /* Copie d'un vecteur en un vecteur unitaire.
   * Construit le vecteur unitaire colinaire et de même sens
  * que le vecteur à copier.
  VecteurUnitaire(const Vecteur& a copier) : Vecteur(a copier)
  { normalise(); }
private:
  /* Nouvelle méthode normalisant le vecteur.
   * Cette méthode est privée car c'est de la
   * «cuisine interne» qui ne regarde personne d'autre */
  void normalise() {
    const double n(Vecteur::norme());
    /* Ce test devrai être rendu plus robuste :
          abs(n) < precision
    * avec une precision à definir, voire passée en paramètre. */
    if (n == 0.0) {
      /* Si l'on cherche à normaliser le vecteur nul en tant que
       * vecteur unitaire (!!), nous choisissons de mettre à la place
```

Il faut maintenant garantir que les vecteurs unitaires construits *restent* unitaires... et c'est ici que l'exercice devient de niveau 2!

En effet, un Vecteur Unitaire étant par héritage un Vecteur, on peut très bien écrire

```
v1 += w;
```

avec « v1 » un vecteur unitaire et w un autre vecteur (unitaire ou non, peu importe). Cette opération, valide du point de vue du C++, a pour effet de rendre v1 non unitaire (mathématiquement), alors que c'est toujours un VecteurUnitaire (informatiquement). Vous me suivez ?...

Il est donc *nécessaire* de redéfinir proprement tous les opérateurs qui risquent de transformer un vecteur unitaire en un vecteur non unitaire.

À ce stade plusieurs options sont possibles lorsque le vecteur cesse d'être unitaire. On peut choisir :

- d'afficher un message d'erreur ;
- de transformer le vecteur non unitaire en un vecteur unitaire colinéaire et de même sens, en divisant simplement celui-ci par sa norme (méthode normalise précédemment introduite);
- de rendre « privées » les méthodes « fautives » afin d'interdire leur utilisation (extérieure) ;
- de lancer une exception (non abordé dans de ce cours).

En pratique, il faut évaluer ce qui convient le mieux en fonction du contexte d'utilisation. Ici, sans autre indication, nous choisissons de présenter la seconde option. On redéfinit donc tous les opérateurs d'affectation :

```
// redéfinition des opérateurs d'affectation
VecteurUnitaire& operator+=(const Vecteur& autre) {
    Vecteur::operator+=(autre);
    normalise();
    return *this;
}
VecteurUnitaire& operator-=(const Vecteur& autre) {
    Vecteur::operator-=(autre);
    normalise();
    return *this;
}
VecteurUnitaire& operator*=(double x) {
    Vecteur::operator*=(x);
    normalise();
    return *this;
}
```

Soulignons une fois de plus la réutilisation de l'existant (ici les opérateurs correspondants de la classe Vecteur) afin de ne pas avoir à redéfinir plusieurs fois les mêmes choses.

Ayant fait le choix précédent (forcer la normalisation colinéaire en cas de non-respect de la norme), il semble naturel de prévoir un constructeur de vecteur unitaire à partir d'un vecteur quelconque. Cela offre la possibilité de facilement construire le vecteur unitaire colinéaire et de même sens à un vecteur donné :

```
// copie d'un vecteur en un vecteur unitaire.
// construit le vecteur unitaire colinaire et de meme sens
// que le vecteur à copier
VecteurUnitaire(const Vecteur& a_copier) : Vecteur(a_copier)
{ normalise(); }
```

Revenons maintenant à l'énoncé et masquons la méthode norme et surchargeons la fonction angle ; mais attention, il faut alors, dans normalise, démasquer l'appel de la méthode norme héritée :

```
const double n(Vecteur::norme());
Voici donc le code complet :
#include <iostream>
#include <string> // pour message d'erreur
#include <cmath> // pour sqrt et acos
using namespace std;
// -----
class Point3D
 // etc... comme dans le corrigé précédent
};
// -----
class Vecteur : public Point3D
 // etc... comme dans le corrigé précédent
} ;
// ## NOUVELLE PARTIE
// -----
class VecteurUnitaire : public Vecteur
{
public:
 /* constructeur par défaut : choix d'une valeur arbitraire,
  * ici : le premier vecteur de base.
 VecteurUnitaire() : Vecteur(1.0, 0.0, 0.0) {}
 // constructeur général : effectue la normalisation si nécessaire.
 VecteurUnitaire(double x, double y, double z) : Vecteur(x, y, z)
 { normalise(); }
 /* Copie d'un vecteur en un vecteur unitaire.
  * Construit le vecteur unitaire colinaire et de même sens
  * que le vecteur à copier.
 VecteurUnitaire(const Vecteur& a copier) : Vecteur(a copier)
 { normalise(); }
 // Redéfinition des opérateurs d'affectation
 VecteurUnitaire& operator+=(const Vecteur& autre) {
   Vecteur::operator+=(autre);
   normalise();
   return *this;
 VecteurUnitaire& operator-=(const Vecteur& autre) {
   Vecteur::operator==(autre);
```

normalise();

```
return *this;
 VecteurUnitaire& operator*=(double x) {
   Vecteur::operator*=(x);
   normalise();
   return *this;
  }
  // Méthode masquante, plus efficace
  double norme() const { return 1.0; }
private:
  /* Nouvelle méthode normalisant le vecteur.
   * Cette méthode est privée car c'est de la
   * «cuisine interne» qui ne regarde personne d'autre */
 void normalise() {
    const double n(Vecteur::norme());
    /* Ce test devrai être rendu plus robuste :
    * abs(n) < precision
    * avec une precision à definir, voire passée en paramètre. */
    if (n == 0.0) {
     /* Si l'on cherche à normaliser le vecteur nul en tant que
      * vecteur unitaire (!!), nous choisissons de mettre à la place *
      * la valeur par defaut choisie pour les vecteurs unitaires (en *
      * utilisant ici le constructeur par défaut).
      *this = VecteurUnitaire();
    } else {
     x /= n; y /= n; z /= n;
  }
};
// Surcharge, plus efficace que la verions générale pour les Vecteurs
double angle (const VecteurUnitaire& un, const VecteurUnitaire& autre) const
{ return acos(un * autre); }
int main()
 VecteurUnitaire v1(1.0, 2.0, -0.1);
 VecteurUnitaire v2(2.6, 3.5, 4.1);
  cout << "Vecteur V1 : " << v1 << endl;</pre>
  cout << "Vecteur V2 : " << v2 << endl;</pre>
  cout << "norme de V1 : " << v1.Vecteur::norme() << endl;</pre>
 cout << "norme de V2 : " << v2.Vecteur::norme() << endl;</pre>
  // Note : nous appelons ici la méthode norme de Vecteur
  // a des fins de *VERIFICATION* (pour lesquelles appeler la méthode
  // norme optimisée ne nous apprendrait rien ici !)
                        : " << v1 + v2 << endl;
  cout << "V1 + V2
 VecteurUnitaire v3(v1 + v2);
  cout << "V3 = V1 + V2 : " << v3 << endl;
 cout << "norme de V1+V2 : " << (v1 + v2).norme() << endl;</pre>
 cout << "norme de V3 : " << v3.Vecteur::norme() << endl;</pre>
 v3 = Vecteur(1,2,3);
```

```
cout << "V3 = (1,2,3) : " << v3 << endl;
cout << "norme de V3 : " << v3.Vecteur::norme() << endl;

v3 += v1;
cout << "V3 += V1 : " << v3 << endl;
cout << "norme de V3 : " << v3.Vecteur::norme() << endl;
cout << "angle de V1 et V2 : " << v1.angle(v2) << endl;
return 0;
}</pre>
```

```
Cet exercice correspond à l'exercice n°58 (pages 142 et 324) de l'ouvrage 

<u>C++ par la pratique (3º édition, PPUR)</u>.
```

Cet exercice est de niveau 2, non pas en raison de sa difficulté informatique mais pour le niveau d'abstraction mis en œuvre. Il est en fait assez facile si l'on suit rigoureusement les directives d'implémentation.

```
Définir la classe EnsembleFini ...:
class EnsembleFini {
protected:
  unsigned int p;
};
p est « protected » car il est propre à la classe (i.e. pas d'accès public), mais on souhaite tout de même pouvoir
y avoir accès dans les sous-classes (héritage).
Ajouter le constructeur correspondant :
Error: "src-book/codeCorr48-1.cc" is not a file!
Définir ensuite la classe Groupe ...:
class Groupe : public EnsembleFini {
public:
  unsigned int add(unsigned int x, unsigned int y) const {
     return (x+y) % p;
};
Mais il ne faut pas oublier le constructeur :
class Groupe : public EnsembleFini {
public:
  Groupe(unsigned int p) : EnsembleFini(p) {}
};
En C++11, on pourrait aussi ici demander l'héritage du constructeur (puisqu'il n'y a pas d'attribut additionnel à
initialiser):
class Groupe : public EnsembleFini {
public:
  using EnsembleFini::EnsembleFini;
};
Définir ensuite la classe Anneau ...:
Cela se fait de la même façon :
class Anneau : public Groupe {
public:
  Anneau(unsigned int p) : Groupe(p) {}
```

```
unsigned int mult(unsigned int x, unsigned int y) const {
    return (x*y) % p;
}

};

Terminer par la classe Corps [...]:

class Corps : public Anneau {
public:
    Corps(unsigned int p) : Anneau(p) {}
    unsigned int inv(unsigned int x) const;
    unsigned int div(unsigned int x, unsigned int y) const {
      return mult(x, inv(y));
    }
};
```

Pour l'implémentation de inv, il suffit de réutiliser la division euclidienne généralisée comme indiqué par l'énoncé. En voici une version un tout petit peu adaptée (sans le calcul du coefficient de Bezout v, inutile ici) :

```
unsigned int Corps::inv(unsigned int x) const {
  // algorithme d'Euclide
  if (x != 0) {
    int prev u(1), y(p), u(0), new u, q, r;
    while (y != 1) {
     q = x/y;
     r = x % y;
     x = y;
     y = r;
     new u = prev u - q * u;
     prev u = u;
     u = new u;
    return (u + p) % p; /* u%p seul n'est pas correct car ne
                         * fonctionne pas pour des questions de signe */
  } else
    return 0; // mieux: lever une exception ici
}
```

Tester le programme : Le résultat est le suivant :

Error: "src-book/codeCorr48-7.cc" is not a file!