《计算机网络》实验报告

信息	学院	计算机科学与技术	专业	2020	_级
实验时间_	2022	年 <u>9</u> 月 <u>26</u> 日			

姓名 胡诚皓 学号 20201060330

实验名称_____交换机基本配置____

实验成绩

一、实验目的

- (1) 了解交换机的作用。
- (2) 掌握交换机的基本配置方法。
- (3) 熟悉 Packet Tracer 8.0 交换机模拟软件的使用(见附录 C)

二、实验仪器设备及软件

- (1) Cisco Packet Tracer 8.1.1 模拟器
- (2) 4台PC
- (3) 1台 2960 交换机

三、实验方案

将 2960 交换机与 PC 机正确连接,并配置好各台 PC 机的 IP 地址。另外,尝试使用串口线与 telnet 对目标交换机进行配置。

1923

四、实验步骤

1. 网络的连接与交换机的基本配置

- (1)使用鼠标从下方的设备区拖出 4 台 PC 与 1 台 2960 交换机,并使用直通线(Straight-Through)将交换机的 f0/1、f0/2、f0/3、f0/4 网口与各台 PC 的网口连接起来。
- (2) 另外,再使用一条串口线(Console) 将交换机的 Console 端口与 PC 的 RS232 串口连接。

- (3) 分别配置 PC0~PC3 的 IP 地址为 192.168.0.1~192.168.0.4, 子网掩码均为 255.255.255.0。
- (4) 使用 enable、configure terminal、hostname、interface 等命令对交换机 进行基本配置并在各配置模式之间切换。
 - (5) 打开 PC 的控制台,使用 ping 命令测试各台 PC 间的连接是否通畅。

2. 配置交换机能通过 telnet 访问配置

(1) 交换机的所有端口默认都在 vlan 1 中,可以给 vlan 配置 IP 地址作为其虚接口的地址。如此,就可以从主机访问到交换机从而对其进行配置。

使用 interface vlan 1 进入端口配置模式,再使用 ip address 192.168.0.254 配置 vlan 1 的虚接口地址,再使用 no shutdown 开启这个虚接口。


- (2) 使用 line vty 0 进入 vty 0 的 line 配置模式(此处可以使用 line vty start end 来同时批量配置 start~end 号 vty),再使用 password cisco 设置通过 vty 访问交换机需要输入的密码为 "cisco",最后使用 login 开启登录验证(可以使用 no login 关闭登录密码验证保护)。
- (3)为了安全性,若不设置进入特权模式的密码,通过 telnet 配置交换机将不允许进入特权模式,只能在用户模式下进行操作。因此,在全局配置模式下,设置进入特权模式的密码(此处设为"abc"), enable password abc 或 enable secret abc,这两个命令的区别将会在后面说明。
- (4) 使用任意一台连接到交换机的 PC, 此处以使用 PC1 为例, 打开命令行, 使用 telnet 命令连接到交换机。

3. 使用串口线连接配置交换机

- (1) 用一根 Console 串口线将交换机的 Console 端口与 PC0 的 RS232 串口连接。
 - (2)进入 PC0 的 terminal 应用,使用默认设置与交换机通过串口进行连接。

五、实验结果及分析

网络拓扑结构图如下。



下图为从 PC0(192.168.0.1)ping 测试与 PC3(192.168.0.4)通信的结果。

```
C:\>ping 192.168.0.4

Pinging 192.168.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:


Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

下图为使用 PC1 的 telnet 访问并进入交换机的配置页面,在 telnet 连接打开之后,需要输入 vty 登录密码 "cisco",使用 enable 命令进入交换机的特权模式需要输入密码 "abc"。



下图为使用 PC0 的 terminal 应用通过串口访问配置交换机的页面,使用 enable 命令进入交换机的特权模式需要输入密码 "abc"。可以注意到的是,通 过串口进行通信,看到的内容和直接在交换机上配置是同步的。也就是说,此时在 PC0 terminal 中的输入和显示的内容,在交换机的命令行中也会同步输入与显示,在交换机中输入也会同步到 terminal 中。



六、实验总结及体会

在配置环境的过程中,遇到了从 Cisco Packet Tracer 跳转进入 SkillsForAll 登录页面无法加载的问题,暂时先使用断网进入应用的方法绕开登录窗口,后面发现是计算机本地代理的问题,目前已经可以稳定正常地进入 Packet Tracer。

(1) 交换机的配置模式

思科交换机的配置,总共有6种命令配置模式,分别说明如下:

① 用户模式: 当进入交换机的配置界面时进入的默认模式,在该模式下, 只能执行很有限的命令,主要是一些最基本的测试命令,如 ping、 traceroute 等。在该模式下的命令状态行为"Hostname>"。

- ② 特权模式: 在用户模式下, 执行 enable 命令, 可以进入特权模式, 能够 执行 IOS 提供的所有命令若设有特权模式的保护密码, 则需要输入密码 后才能进入。在该模式下的命令状态行为"Hostname#"。
- ③ 全局配置模式: 在特权模式下,执行 configure terminal 命令,可以进入 全局配置模式。在该模式下,只要输入一条有效的配置命令并回车,内 存中正在运行的配置就会立即改变生效。该模式下的配置是全局性的, 对整个交换机起作用。在该模式下的命令状态行为"Hostname(config)#"。
- ④ 接口配置模式: 在全局配置模式下, 执行 interface name 命令, 进入对 name 接口的配置,可以执行配置交换机端口的命令。在该模式下的命令 状态行为 "Hostname(config-if)#"。
- ⑤ Line 配置模式: 在全局配置模式下, 执行 line vty 或 line console, 可以进入 Line 配置模式, 该模式主要用于对虚拟终端和控制台端口进行配置, 主要是设置登录密码。需要注意的是, vty 的终端编号为 1~15、控制台的终端编号为 0。在该模式下的命令状态行为"Hostname(config-line)#"。
- ⑥ Vlan 配置模式: 在特权模式下执行"vlan database"命令,可以进入 vlan 配置模式。在该模式下,可实现对 VLAN 的创建、修改或删除等配置操作。需要注意的是,在高版本的 IOS 系统中,该命令已被弃用,在全局配置模式下,使用 vlan num 进入 num 号 vlan 的配置、使用 vtp ... 直接对交换机的 vtp 进行全局配置。在该模式下的命令状态行为"Hostname(config-vlan)#"。

(2) 两种密码设置的差别

在实验指导书以及实验过程中,发现有两种方法可以用来设置进入特权模式的密码,分别为 enable password pass、enable secret pass, 其中的 pass 为要设置的密码。使用 secret 设置密码的优先级高于 password,也就是使用 secret 设置的密码会覆盖 password 设置的,且再次使用 password 是无法设置的。

这两种方式在存储密码的方式上有所差别, password 是用明文存储设置的密码的, 而 secret 会使用 md5 将密码加密后进行存储。

七、教师评语

