
第5章内容概要

- ■软件设计过程
- ■软件设计原理
- ★ 启发规则
 - ■描绘软件结构的图形工具
 - ■面向数据流的设计方法
 - ■软件体系结构

1. 改进软件结构提高模块独立性:


- 设计出软件的初步结构以后,应该审查分析这个结构,通过模块分解或合并,力求降低耦合提高内聚。
- 模块功能的完善化(一个完整的功能模块,不仅能够完成 指定的功能,还应能告诉使用者完成任务的状态):
 - 执行规定的功能的部分:
 - 出错处理部分;
 - 如需要返回一系列数据给调用者,在完成数据加工或结束时应告诉调用者完成任务的状态(即返回一个该模块是否正确结束的标志)。
- 消除重复功能,改善软件结构:




2. 模块规模应该适中:


- 过大的模块可理解性差。W.M.Weinberg的研究表明: 当模块长度超过30条语句时,其可理解性将迅速下降。F.T.Baker建议: 模块长度可选在50句左右,使之能打印在一张打印纸上,免得读程序时要来回翻页
- 过大的模块往往是由于<u>分解不充分</u>,可以对功能进一步分解,生成一些下级模块或同层模块; 分解模块不应该降低模块的独立性。
- 过小的模块开销大于有效操作,而且模块数目 过多使系统接口复杂。

- 3. 深度、宽度、扇出和扇入都应适当:
 - 深度(depth):表示软件结构中控制的层数,它往往能 粗略地标志一个系统的大小和复杂程度。
 - 宽度(width): 是软件结构内同一个层次上的模块总数的最大值。一般说来, 宽度越大系统越复杂。
 - 扇出(fan-out): 是一个模块直接控制(调用)的模块数目,扇出过大意味着模块过分复杂,需要控制和协调过多的下级模块;扇出过小(例如总是1)也不好。经验表明,一个设计得好的典型系统的平均扇出通常是3或4(扇出的上限通常是5~9)。
 - 扇入(fan-in): 表明有多少个上级模块直接调用它。




程序的层次结构图示例







■应避免"扁平"的结构:




■应追求"椭圆"的结构:




- 4. 模块的作用域应该在控制域之内:
 - 模块的作用域: 定义为受该模块内一个判定影响的所有模块的集合。
 - 模块的控制域: 是这个模块本身以及所有直接 或间接从属于它的模块的集合。
 - 在一个设计得很好的系统中,所有受判定影响的模块应该都从属于做出判定的那个模块,最好局限于做出判定的那个模块本身及它的直属下级模块。



模块的作用域和控制域







◆: 表示判定所在位置



: 表示判定影响的模块





◆: 表示判定所在位置



: 表示判定影响的模块

- 将作用范围移动到控制范围的方法:
 - 将判定所在模块合并到父模块中,使判定处于 较高层次;
 - 将受判定影响的模块下移到控制范围内;
 - ■将判定上移到层次中较高的位置。

- 5. 力争降低模块接口的复杂程度:
 - 模块接口复杂是软件发生错误的一个主要原因。 应该仔细设计模块接口,使得信息传递简单并 且和模块的功能一致。

 - QUAD_ROOT(TBL,X)
 - QUAD_ROOT(A,B,C,ROOT1,ROOT2)

- 6. 设计单入口单出口的模块:
 - ■避免出现内容耦合。

- 7. 模块功能应该可以预测,避免对模块施加过多限制:
 - 如果一个模块可以当做一个黑盒子,也就是说, 只要输入的数据相同就产生同样的输出,这个 模块的功能就是可以预测的。

