第三章 数据存储

计算机中5种不同的数据类型

不同的数据是如何存储的

整数的存储方式

无符号数

有符号数:原码、反码、补码

浮点数的存储格式:

IEEE-754

单精度数

• 文本的存储方式

• 音频数据

采样、量化、编

码


• 图像数据

位图

矢量图


双精度数

3.1 数据类型




- 数据分类
- 每类数据的特点所决定,编码、存储和处理方式不同
- 多媒体
- 包含上述两种类型及以上的数据

冯.诺依曼模型的数据处理



计算机内部的数据

- · 位, Bit(比特),计算机中的最小单位,0或1
- 位模式: 0和1的组合
- 所有计算机外部的数据类型的数据都采用统一的数据表示法,转换后存入计算机中。



位模式宽度与符号集

位模式宽度决定符号集的个数

2 bits:00, 01,10,11

3 bits: 000, 001,010,011

, 100, 101,110,111

计算机的字长 (word): 取决于计算机的类型, 8位, 16位, 32位, 64位

记住两个公式


N: 符号集数量

n: 二进制位数

N=2n

n= log2N(向上取整)

3.2 存储数字



存储整数 (无符号数)

位模式宽度	符号个数	数的范围	
1	2	0~1	
2	4	0	
3	8	0~3	5
4	16	0~15	
7	128	0~127	
8	256	0~255	
16	65536	0~65536	
n	N=2n	0 ~ 2n - 1	

只有:

0和正整数

字长为 n

无符号数

存储无符号整数:

- 1. 将十进制数转换为二进制数
- 2. 如果二进制位数

不足字长n位,在左边补0,达到n位

大于n位,**溢出**,无法表示

存储无符号数

個1. 将7以无符号数的形式存储在8位存储单元中



1: 7 = 111B

2: $7 = 0000 \ 01111B$

若存储在16位存储单元呢?

存储无符号数

例2:将 258存储在8位、16位存储单元中



- 1: 258 = 1 0000 0010 B
- 2:存储在8位存储单元:只能存储<mark>右</mark>8位 结果:溢出 (overflow)
- 3: 存储在16位存储单元:
 - 258 = 0000 0001 0000 0010B

无符号数的范围

十进制数

7

234

258

24,760

1,245,678

8位存储器

00000111

11101010

overflow

overflow

overflow

16位存储器

000000000000111

0000000011101010

0000000100000010

0110000010111000

overflow

0 ~ 2n

无符号数的真值

机器数 **00101011** 以无符号数的形式存储 在计算机中,求其真值.




方法: 直接将其转化为10进制即可

 $0010 \ 1011B = 43$

- 无符号数的用途2
- 计数器 地址 其它数

3.

数



College of Computer Science and Technology, Jilin

存储有符号数

需要一位做为符号位,**符号位在最高位**

0表示正数,1表示负数

注意:表示数的个数未变,但其范围发生了变化

$$-(2 N-1-1) \sim +(2N-1-1)$$

# of Bits	Range				
	***************************************		*****		
8	-127	-0	+0	+127	
16	-32767	-0	+0	+32767	
32	-2,147,483,64	17	+0	+2,147,483,647	

表示方法:

- 1. 不考虑符号,将数转换为二进制
- 2. 数的位数小于 N-1时, 在左边衫, 至 N-1位
- 3. 如果原数为 \overline{L} ,则最高为补 $\underline{0}$

如果原数为负,则最高为补 1



+0 🗆 0000 0000

-0 □ *1000 0000*

例1:将7以原码形式存储在8位存储单元中



2:
$$7 = 000 0111 B$$

河: 将7, -7以原码形式存储在16位存储 单元中



2:
$$7 = 000 0000 0000 0111 B$$

3:

$$-7=1 000 0000 0000 0111$$
原

例1: 将 258和 - 258以原码形式存储在16 位存储单元中



- 1: 258 = 100000010 B
- 2: 258 = 000 0001 0000 0010 B
- 3: 258 = **000 000** 1 0000 0010原
 - -258 = 1000 0001 0000 0010原

无符号数(原码)的真值

万法:

- 1. 忽略最高位的符号位
- 2. 将剩余的N-1位转化为十进制数
- 3. 若最高位为:
 - 0, 该数为正
 - 1、该数为负

无符号数(原码)的真值

机器数 10111011 以原码的形式存储在计算机中,求其真值.



方法: 011 1011B=59

最高位为1,该数为负

10111011原 = -59

机器数 10111011 以无符号数的形式存储 在计算机中, 求其真值?

原码的问题及用途

问题:

存在两个0,在计算时容易混乱

用途:

- 1. 存储部分实数
- 2. 对模拟信号采样

实练

1. 将下列数(+265、-132、63、 -31)以原码的形式 存储在16位的存储器中

- 2. 以下原码形式存储的机器数, 求其真值
 - (1) 1010 1011
 - (2) 1000 0100 1101 0010
 - (3) 1111 1111 0111 1101

表示方法:

- 1. 不考虑符号,将数转换为二进制
- 2. 数的位数小于 N时, 在左边补分, 至 N位
- 3. 如果原数为正,则保持不变

如果原数为负,则按位取反



-0 | 1111 1111

例1: 将7, -7以反码形式存储在8位存储单元中



2:
$$7 = 0000 0111 B$$

$$-7 = 1111 1000$$
反

例1: 将7, -7以反码形式存储在16位存储 单元中



2:
$$7 = \underline{000\ 0000\ 0000\ 0}111\ B$$

3:

例1:将258和-258以反码形式存储在16 位存储单元中



- 1: 258 = 100000010 B
- 2: 258 = 0000 0001 0000 0010 B
- 3: 258 = **0 000 000**1 0000 0010反

无符号数(反码)的真值

方法:

- 1. 若最高位为0,直接将其十进制数
- 2.若最高位为1

将该数按位取反后转化为十进制数

该数为负

反码的真值

例1: 机器数 **10111011** 以原码的形式存储在计算机中,求其真值.



方法: 最高位为1, 该数为负

10111011反=-68

例2: 机器数 1111 1111 1111 0110 以反码的形式存储在,求其真值?

College of Computer Science and Technology, Jilin

反码的问题及用途

问题:

存在两个0,在计算时容易混乱

用途:

数据通信中用于校验和检测错误

特点:

反码的反码即为原数

存储有符号数: 补码

表示方法:

- 1. 不考虑符号,将数转换为二进制
- 2. 数的位数小于 N 时, 在左边剂 , 至 N位
- 3. 如果原数为正,则保持不变

如果原数为负,

方法一: 按位取反 +1 (反码+1)

方法二: 从左到右,按位取反 最近 了 及后面的零都模

补码

例1:将7,一7以补码形式存储在8位存储

单元中 解:

1:
$$7 = 111 B$$

2:
$$7 = 0000 0111 B$$

$$7 = 0000 \ 0111$$

方法一: 0000 0111

方法二: 0000 0111

按位取反: 1111 1000

1111 1001

+1 1111 1001

 $-7 = 1111 \ 1001$

补码

例2: 将7, -7以补码形式存储在16位存储 单元中



2:
$$7 = \underline{000\ 0000\ 0000\ 0}111\ B$$

3:

$$7 = \underline{0000} \ \underline{0000} \ \underline{0000} \ \underline{0111}$$

$$-7 = \underline{1111} \ \underline{1111} \ \underline{1111} \ \underline{1001}$$

例1:将258和-258以反码形式存储在16 位存储单元中



- 1: 258 = 100000010 B
- 2: 258 = 0000 0001 0000 0010 B
- 3: 258 = 0000 0001 0000 00 10补
 - $-258 = 1111 \ 1110 \ 1111 \ 11 \ 10$

补码的真值

方法:

- 1. 若最高位为0,直接将其十进制数
- 2.若最高位为1

求该数的补码,忽略符号位,将其转换 为十进制数 *即*罗姆等够求补码

该数为负

补码的真值

例1: 机器数 **10111011** 以补码的形式存储在计算机中,求其真值.

解:

方法: 最高位为1, 该数为负

101110117 = -69

例2: 机器数 1111 1111 1111 0110 以反码

的形式存储在, 求其真值?

补码的用途

杯码中只有一个0

0000 0000

用途: 用于存储整数和算术运算

补码的补码,即为原数

特殊:

最高位为1,其余位为0时,表示负的最小值

例: 1000 0000 表示-128

1000 表示 -- 8-

College of Computer Science and Technology, Jilin

整数的表示方式比较

正女人Hりたくハンノンとした								
机器数 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0111 1000 1011 1010 1111 1100 1111	. 无符号 0	原件 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7	+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0	补码				
0000	0	+0	+0	+0				
0001	Ĭ	+1	+1	+1				
0010	2	+2	+2	+2				
0011	3	+3	+3	+3				
0100	Ă	4 4	44	+4				
0101	2 3 4 5 6	45	4 5	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7				
0101	9	+6	+6	+6				
0110	9	17		<u> </u>				
1000		T	7					
1000	<u>8</u>	<u>=u</u>	-1					
1001	9	-1	-0					
1010	10	-2	-5	= 0				
1011	11	-3	-4	=5				
1100	12	-4	-3	-4				
1101	9 10 11 12 13 14 15	-5	-2	-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1				
1110	14	-6	-1	-2				
1111	15	-7	-0	-1				
	10							

College of Computer Science and Technology, Jilin

总结1: 真值的机器数表示

、正数:

- · 将正数转化为二进制,在左边补0至N位即可。
- · 正数的原码、反码、补码相同。
 - 2、负数:(注意:其最高位必须为1)
 - 将其绝对值转化为二进制,在左边补0至N位。
 - •原码:将最高位置1即可。
 - 反码:将各位按位取反(0变1,1变0,注意符号位)
 - 补码:
 - 从右边起,第一个1左边的各位按位取反。
- · c或。·将其反码的值+1eman金弃溢出部分

结之2: 机器数的真值

符号位0

- ➤ 该数为正
- ➤ 则不管该数为原码、反码、补码,直码、反码、补码,直接将二进制数转化为10进制数即可。

符号位1

- 该数为负数
- 该数为原码表示:

将除符号位以外的二进制数转化 为10进制数即可。

• 该数为反码表示:

各位按位取反后把二进制数转化 为10进制数即可。

• 该数为补码表示:


从右边起,第1个1左边的各位取反后把二进制数转化为10进制数即可(或求其补码)。

练习

计算机的字长为8位, 按样式填写下表

十进制数	原码	反码	补码
-125			
			xFF
		xC7	
	x8F		

3.2 存储数字



College of Computer Science and Technology, Jilin

存储浮点数

浮点数的表示

整数、小数、小数点

用科学记数法

• 浮点数组成

• Sign: 数的符号

Exponent: 指数

Mantissa: 尾数

存储浮点数格式:

IEEE 754标准,消 除表达的不一致性

IEEE

Institute of Electrical and Electrionics

Engineers

电气电子工程师协会

单精度: 32 bits

双精度: 64bits

IEEE 754 浮点数标准格式


X=(-1) S X (1+尾数) X 2 (真实的指数 +

<u>(中段)</u>		
M 13)	阶码	尾数

- S: 符号位 (**0** | 非负数, **1** | 负数)
- 有效位的规格化: 1.0 ≤ 有效位 < 2.0
 - 数前有一个隐含前导位1,有效位是"1. 尾数"
- 阶码(指数):移码表示
 - 阶码以无符号数的形式存储
- 单精度: 偏移= 127

浮点数表示

规格化科学计数法: ± 1.xxxx*2yyyy



双精度 Exponen 2 1 Mantissa 52 bits

有效数: IEEE 754隐藏了规格化的前导位 度) 53 (双精

College of Computer Science and Technology, Jilin

浮点数的存储

- 1. 把十进制浮点数转换为二进制数:
- 2. 规范化
- · 3. <u>符号位S</u>: 正数为0,负数为1
- · 4. <u>指数E</u>: 用移码表示
- 单精度: 真实指数 + 127
- 双精度: 真实指数 + 1023
- · 5. <u>尾数M</u>: 小数点后面的数,
- 单精度: 补0至23位
- · 双精度: 补0至52位

实例1

把 13.375 表示为IEEE单精度数形式

- 1、转换 13.375 D = 1101.011B
- 2、规范化: 1101.011B= 23×1.101011
- 3, S: 0
- **4.** E: $127+3=130 = 1000 \ 0010B$
- 5、M; 101 011 0 0000 0000 0000 0000
- 结果: 拉姆斯和丘丘

 $0100\ 0001\ 0101\ 0110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 41560000H$

实例2

把 -161.875 表示为IEEEE单精度数形式

- 1、转换 -161.875 D = -1010 0001.111B
- 2、规范化: 1010 0001.111B
- $3. S: 1 = 2.7 \times 1.010\ 0001\ 111B$
- **4. E**: $127+7=134=1000\ 0110\ B$
- 5, M: <u>010 0001 111</u>0 0000 0000 0000
- - = C 3 2 1 E 0 0 H

双精度

 $101.011B = 2.3 \times 1.101.011$

S: 0

E: $1023+3=1026=100\ 0000\ 0010\ B$

M: 1010 1100 0000 00000000 0000

结果

0100 0000 0010 1010 1100 0000 0000.... 0000

=402AC000000000000H

浮点数的真值

- 1. 把浮点数分解为S、E、M
- · 2. 根据符号位S的值确定数的正负
- 3. 指数转换为十进制,并减去移码
- 4. 尾数,小数点前面加1
- 5. 将规范化的数转化为非规范化
- · 6. 把二进制浮点数的整数和小数分别转换 为十进制数

实例

求下面 32-bit 浮点数的真值

1011 1110 0110 0110 0000 0000 0000 0000

$$-1.110011 \times 2 - 3 =$$


浮点数编码

3	es e	1616161616161616161616161616161	<u>VENENENENENENENENENENENENENENENENENE</u>	.65656565656565656565656565			
	单	单精度		詩 度	表示的数		
	指数 尾数		指数 尾数				
	0	000	0	000	0		
	0	非零	0	非零	±非规格化数		
	1~254	任意	1~2046	任意	±浮点数		
	255	0	2047	0	±∞		
	255	非零	2047	非零	NaN (非数)		

NaN 用于处理计算中出现的错误情况,比如 0.0 除以 0.0 或者求负数的平方根。

3.3 存储文本

用位模式来表示任何一个符号



N: 符号集数量

n: 二进制位数

N=2n n= log2N (向上取整)

ASCII 7 bits

高3位								
2.10	000	001	010	011	100	101	110	111
低 4 位								
0000	NUL	DC0	SP		@_	P	_	p
0001	SOH	DC1	!	1	Δ	Q	_	q
0010	STX	DC2	***	2	B	R	ь	r
0011	ETX	DC3	#	3	С	s	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	v	f	v
0111	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN)	8	Н	X	h	x
1001	HT	EM	(9	I	Y	I	у
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	J	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	١	1	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	so	RS		>	N	f	n	~
1111	SI	US	/	?	0	←	o	DEL


College of Computer Science and Technology, Jilin

其它符号系统


- 扩展ASCII
- 在最高位加0,变成8位
- EBCDIC
- Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
- IBM, 8-bit
- Unicode 16-bit
- JAVA
- ISO: 32-bit.
- International Organization for Standardization

3.4 存储音频

模拟的音频信号,离散的数字信号.



音频



College of Computer Science and Technology, Jilin

文件人小决定于采样频率和量化位深.

见的采样频率

8,000 Hz \ 11,025 Hz-AM\ 22,050\ \

44,100 Hz (音频 CD) 48,000 Hz

96,000 或者 192,000 Hz - DVD-Audio、BD-ROM

量化位深:8,16,24,32 位深,四条纤维有多少级不同

声道数

1: 单声道

2: 立体声

其它: 2.1, 5.1, 7.1

音频文件

算方法.

例,CD音频,每分钟数据.

College of Computer Science and Technology, Jilin

3.5 存储图像

图像

位 图

存储图像的像素信息

放大易失真

文件大小决定于:

分辨率

颜色位深

存储生成图像的公式


放大不失真


适用于比较规则的图像

适用于比较复杂的图像


College of Computer Science and Technology, Jilin

位图与矢量图效果







位图 (黑白或单色)



黑白位图的存储




RGB三基色




College of Computer Science and Technology, Jilin

256色 位图的存储



位图文件的大小



640×480=307200 pixel 640×480 × 8=307200 ×8 bits 640×480 × 8/8=307200 bytes

1024×768=786432 pixel

 $1024 \times 768 \times 8 = 786432 \times 8$ bits

1024×768×8/8=6291456 bytes

屏幕分辨率的表示, 你知道哪些? 它们之间有什么关系?

计算方法

长×肠×颜的用论数 8.

颜色所用信数,若为260色额20个位来表示 级来8

新的5530多项领人1613表示的36

结果除8是因为计算结果为bibs是伦和结果都多种多种表际(byte)

1 byte 18 bits to 1968

3.6 存储视频

- 视频是图像(帧)在时间轴上的表示。
- 其存储方式与图像类似
- · 试计算一下,一部标清、高清、超清电视剧的 文件大小(假定时长为60分钟)。
- 标清: 720X576
- 高清: 1280×720
- 超清: 1920×1080

计算形流

一张图片大小-(计算方法如此) * 时间(5) * 帧率(一利) 防战图) * 广像素多少多节

W WAR BY TO