06 Corrimientos, multiplicación y división



Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1
M.Sc. Luis Fernando Espino Barrios

Instrucciones de corrimiento

Instrucción	Descripción
asr Rd, Rn, Rm	Shift aritmético por la derecha. Rd = sign(Rn>>Rm)
Isr Rd, Rn, Rm	Shift lógico por la derecha. Rd = Rn>>Rm
Isl Rd, Rn, Rm	Shift lógico por la izquierda. Rd = Rn< <rm< td=""></rm<>
ror Rd, Rn, Rm	Rotación por la derecha

Shift lógico por la izquierda

Isl w0, w0, 7

w0: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000

Shift lógico por la derecha


Isr w0, w0, 2


w0: 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000

w0: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000

Shift aritmético por la derecha

- Se comporta similar que la instrucción de shift lógico, la diferencia radica en el uso con valor sin signo o con signo, es decir, positivos o negativos.
- La idea es preservar la cualidad de positivo o negativo.





Rotación por la derecha

ror x0, x0, 2

x0: 0000 .. (56 bits 0's) .. 0111

x0: 1100 .. (56 bits 0's) .. 0001

```
.global start
.data
out: .ascii " - - - \n"
.text
start:
   ldr x1, =out // load output
   mov w0, 0b1001 // 9 = 1001
   asr w0, w0, 2 // w0 >> 2
   add w0, w0, 48 // adjust ascii
   strb w0, [x1] // store 2 = 0010
   mov w0, 0b10000 // 16 = 10000
   lsr w0, w0, 1 // w0 >> 1
   add w0, w0, 48 // adjust ascii
   strb w0, [x1, 2] // store 8 = 01000
```

```
mov w0, 0b10000 // 16 = 10000
lsr w0, w0, 1 // w0 >> 1
add w0, w0, 48 // adjust ascii
strb w0, [x1, 2] // store 8 = 01000
mov w0, 0b010 // 2 = 010
lsl w0, w0, 1 // w0 << 1
add w0, w0, 48 // adjust ascii
strb w0, [x1, 4] // store 4 = 100
mov \times 0, 0b0001 // 1
ror x0, x0, 61 // ror 61
add w0, w0, 48 // adjust ascii
strb w0, [x1, 6] // store 8 = 1000
mov \times 0, 1 // stdout
mov x2, 8 // size
mov x8, 64 // write
svc 0
                // syscall
mov x0, x1 // return value
mov x8, 93 // exit
svc 0
                // syscall
```

Pregunta

ARM no implementa la instrucción de rotación por izquierda (ROL). ¿Por qué no hay instrucción ROL y cómo se escribe con una operación equivalente?

Rotación por la derecha

ror x0, x0, 2

x0: 0000 .. (56 bits 0's) .. 0111

x0: 1100 .. (56 bits 0's) .. 0001

RO se rotó a la derecha 2 bits.

RO se rotó a la izquierda (64-2) bits

Instrucciones de multiplicación con overflow de 32 a 32 y 64 a 64 bits

Instrucción	Efecto	Descripción
mult Rd, Rn, Rm	Rd=Rn*Rm	Multiplicación
madd Rd, Rn, Rm, Ra	Rd=Ra+Rn*Rm	Multiplicación y suma
msub Rd, Rn, Rm, Ra	Rd=Ra-Rn*Rm	Multiplicación y resta
mneg Rd, Rn, Rm	Rd=-(Rn*Rm)	Multiplicación y negación

Instrucciones de multiplicación de 32 a 64 bits

Name	Effect	Description
smull	$Xd \leftarrow signExtend(Wn) \times$	Signed multiply long.
	signExtend(Wm)	
smaddl	$Xd \leftarrow Xa + signExtend(Wn) \times$	Signed multiply add long.
	signExtend(Wm)	
smsubl	$Xd \leftarrow Xa - signExtend(Wn) \times$	Signed multiply subtract long.
	signExtend(Wm)	\$1000 1000° Macci. \$4000
smnegl	$Xd \leftarrow -(signExtend(Wn) \times $	Signed multiply negate long.
	signExtend(Wm))	528 H W
umull	$Xd \leftarrow Wn \times Wm$	Unsigned multiply long.
umaddl	$Xd \leftarrow Ra + Wn \times Wm$	Unsigned multiply add long.
umsubl	$Xd \leftarrow Ra - Wn \times Wm$	Unsigned multiply subtract long.
umnegl	$Xd \leftarrow -(Wn \times Wm)$	Unsigned multiply negate long.
	·	-

Instrucciones de multiplicación de 64 a 128 bits

Name	Effect	Description	
smulh	$Xd \leftarrow (signExtend(Xn) \times signExtend(Xm))[127:64]$	Signed multiply high.	
umulh	$Xd \leftarrow (Xn \times Xm)[127:64]$	Unsigned multiply high.	

Instrucciones de división entera

Instrucción	Efecto	Descripción
sdiv Rd, Rn, Rm	Rd=Rn/Rm	División con signo
udiv Rd, Rn, Rm	Rd=Rn/Rm	División sin signo

Ejercicio

 Devuelva en el valor de retorno la pendiente de la recta de 2 puntos, por ejemplo, (1,2) y (3,4)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

```
.global start
start:
   mov \times 0, 1
            // x1
   mov x1, 2
                     // y1
   mov x3, 3
               // x2
                     // y2
   mov \times 4, 4
   sub x5, x4, x1 // y2 - y1
   sub x6, x3, x0 // x2 - x1
   sdiv x0, x5, x6 // slope
   mov x8, 93
                     // exit
   svc 0
                     // syscall
```

Instrucciones de comparación

Name	Effect	Description
cmp	Rn — Operand2	Compare and set PSTATE flags.
cmn	Rn + Operand2	Compare negative and set PSTATE flags.
tst	Rn∧Operand2	Test bits and set PSTATE flags.
teq	Rn ⊕ Operand2	Test equivalence and set PSTATE flags.

Instrucciones varias

Name	Effect	Description
clz	$Rd \leftarrow CountLeadingZeros(Rn)$	Count leading zeros in Rn.
cls	$Rd \leftarrow CountLeadingSignBits(Rn)$	Count leading ones or zeros in Rn.
Name	Effect	Description
mrs	$Xt \leftarrow PSTATE$	Move from Process State.
msr	PSTATE ← Xt	Move to Process State.
Name	Effect	Description
nop	No effects	No Operation.
Name	Effect	Description
svc	Request Operating System Service	Perform software interrupt.

Bibliografía

- Elahi, A. (2022). Fundamentals of Computer Architecture and ARM Assembly Language. Springer.
- Harris, S. & Harris, D. (2016). Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition. Elsiever Inc.
- Mazidi, M. & Otros. (2013). ARM Assembly Language: Programming & Architecture.
- Smith, S. (2019). Raspberry Pi Assembly Language Programming: ARM Processor Coding. Apress.