Subrutinas - MIPS

Arquitectura de Computadoras
Curso 2014
Prof. Jorge M. Runco

Llamados a subrutinas en MIPS

- jal = jump and link
 - Ej. jal fun
 - Hace 2 cosas:
 - Salta a fun, que es una etiqueta (dirección) de la primera instrucción de la subrutina.
 - Salva en \$ra (R31), la dirección de retorno (dir de jal + 4)
- jr \$ra
 - Carga en el PC la dirección salvada en \$ra (como el ret)
- Con estas dos instrucciones podemos llamar y retornar de subrutinas.

Llamado y retorno

• Ej. main:

.....

jal fun

.....

fun: daddi \$v0, \$a0, \$a1 ir \$ra

Uso de registros en llamadas a subrutinas

- Assembly en MIPS utiliza la siguiente convención para el uso de los registros:
 - \$a0 \$a3 : cuatro registros para pasar parámetros (entrada) al procedimiento.
 - \$v0 Sv1 : dos registros para devolver parámetros (salida).
 - \$ra : registro donde se salva la dirección de retorno.

Uso de registros en llamadas a subrutinas

- En general una función necesita usar varios registros para realizar cálculos. Se van a modificar registros dentro de la función.
- Se pueden usar \$t0-\$t9 libremente dentro de la función. El programa que llama a la función "no espera" que esos registros conserven sus valores.
- Pero el programa que llama a la función "espera" que los registros \$s0-\$s7 conserven sus valores antes y después de la llamada.
- Hay que evitar (si es posible) el uso de los registros \$s0-\$s7. Si no es posible hay que salvarlos

PUSH en MIPS

- Nosotros debemos ajustar al puntero de pila
- \$sp := \$sp 8
- daddi \$sp, \$sp, -8
- Ahora enviamos el dato a la pila
- sd \$t1, 0(\$sp)

POP en MIPS

- Sacamos el dato de la pila
- Id \$t1, 0(\$sp)
- Ahora ajuatamos el puntero de pila
- \$sp := \$sp + 8
- daddi \$sp, \$sp, 8

 Nombre 	Número	Uso
\$zero	0	constante 0
• \$v0–\$v1	2–3	resultados, evaluación de expresiones
\$a0-\$a3	4–7	argumentos
• \$t0-\$t7	8-15	temporales
\$s0-\$s7	16-23	preservados en llamadas
• \$t8–\$t9	24-25	temporales
 \$gp 	28	puntero global
 \$sp 	29	puntero de pila
 \$fp 	30	puntero de cuadro
 \$ra 	31	dirección de retorno

- Es muy probable que una subrutina necesite más registros que los \$a0-\$a3 y \$v0-\$v1.
- Antes de poder usar otros registros, éstos se deben salvar.
- Para ello, se dedica un trozo de memoria, suficientemente grande, como lugar de almacenamiento temporal.
- Esta memoria se llama pila (en inglés, stack).
- Se usa un registro, \$sp, para saber en donde comienza el espacio libre. Cada vez que se almacena o se extrae algo, se ajusta (nosotros lo hacemos).
- En general la pila progresa hacia las direcciones bajas de memoria.
- Las operaciones de almacenamiento y extracción las debemos hacer nosotros

- Para escribir una subrutina en ensamblador de MIPS en principio bastaría con conocer lo visto anteriormente:
 - Las instrucciones de llamada a subrutina.
 - La instrucción de retorno de la subrutina.
 - El convenio de uso de los registros.
- Casos que pueden complicar la situación:
 - Llamadas a subrutinas anidadas.
 - Más de 4 parámetros.
 - Muchas variables locales.

- El convenio de los compiladores para MIPS indica que en las llamadas a subrutina se almacena en la pila un bloque de activación (BA) que contiene:
 - Argumentos.
 - Dirección de retorno.
 - Puntero de marco de pila.
 - Registros salvados **s0 ... s7.**
 - Datos locales.
 - Otros: valores temporales para calcular expresiones, etc.
- Marco de pila (stack frame): fragmento del BA creado por la subrutina.
 - Puntero de marco (frame pointer): puntero que apunta al marco de pila.
 - Marco de pila: variables locales + registros salvaguardados por la subrutina.
 - El marco de pila es creado por la propia subrutina nada más comenzar, y es destruido por la propia subrutina justo antes de retornar.
- El tamaño del marco de pila en octetos debe ser múltiplo de 8.

