

mage compression

د. مدحت الصوص

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

MultiMedia rmatics;

∠ عناوين المحاضرة:

PEC Graph

- Images Lossless Compression
 - Images Lossy Compression
 - Transform Coding & DCT
 - JPEG Compression
 - JPEG Modes



عند ضغط الصور يمكن استخدام خوارزميات ضغط lossless او lossy، وعند استخدامنا لخوارزميات الـ lossy نحاول أن نضغط الصورة بحيث يكون تغيرها بسيط بالنسبة للعين، أي أن العين لا تلاحظ التغيير بعد الضغط بشكل كبير، بدايةً لنتحدث عن خوارزميات ضغط lossless

Images Lossless compression

1. خوارزمیة RLE:

يمكن ان تستخدم هذه الخوارزمية لضغط الصور بشكل lossless أو lossy

لضغط صور binary (ابیض واسود) بهذه الخوارزمیة:

الصورة تكون 2d ولكن في هذه الخوارزمية يجب أن يكون لدينا مصفوفة أحادية لذلك نقوم بمسح الصورة سطر سطر لنحصل على سلسلة (ويمكن ان نقوم بأخذ أعمدة بدلاً من الأسطر المهم أن نحصل على تتالي أحادي) ثم نقوم بتطبيق الخوارزمية على هذه السلسلة.

■ لضغط صور grayscale بهذه الخوارزمية (باستخدام bit ∩):


على فرض أن كل pixel في الصورة يمثّل ب ∩ bit نقوم بفصل الصورة الاصلية إلى ∩ صورة بحيث نأخذ لكل صورة بت واحد من كل pixel أي نأخذ من pixel الأول أعلى بت ومن الثاني أعلى بت ومن ثم للصورة الثانية نأخذ من كل pixel ثاني أعلى بت وهكذا...

ثم نقوم بضغط كل صورة منهم على حدى.





مثال: لتكن لدينا الصورة grayscale والتي يمثل فيها كل pixel والتي يمثل فيها كل Binary مثال: لتكن لدينا الصورة grayscale ثم نقوم نضغط كل منها على حديً:




الفالث من كلbit الثاني من كلbit الثاني من كلbit الأول من كلbit الأول من كلbit الأول من كلbit الأول من كل

∠ ما الهدف من عملية تقسيم صورة grayscale إلى عدة صورybinary •

بما أن خوارزمية RLE فعّالة أكثر عند تتالي سلاسل طويلة من نفس الرمز ("0","1") فإن هدف عمليّة تقسيم الصورة هو محاولة تجميع أكبر عدد من هذه سلاسل إلا أنه عندما يكون لدينا بكسلين متجاورين لا يكون الفرق اللوني كبير بينهم (إلّا إذا كان البكسلين على طرفى حافة).

- مثلاً: لدينا بكسلين متجاورين ترميز الأول 110 وترميز الثاني 111 نلاحظ أن أول MSB) bit لا يتغير لأن اللونين قريبين من بعضهما على عكس آخرLSB) bit)والذي يمكن أن يتغير بسهولة لأن تغيره لا يغيّر لون اللونين قريبين من بعضهما على عكس آخرLSB) bit)والذي يمكن أن يتغير بسهولة لأن تغيره لا يغيّر لون الله pixel الله pixel بشكل جذري وهكذا أصبح بإمكاننا الاستفادة من هذه الخاصية عند فصل الصورة الاصلية إلى مورة فتكون غالباً كل صورة تحوى سلاسل متتالية من نفس الرمز.
 - لكن على الرغم من صحة الكلام السابق نظرياً، إلا أن هنالك مشكلة عملية في تطبيقها، وهي أنه يمكن أن تختلف البتات كلها لرقمين متجاورين ممثلين في النظام الثنائي مثل 0111,1000 وهذا سوف يسبب مشكلة عند تقسيم الصورة الأصلية، لحل هذه المشكلة نلجأ إلى تمثيل البكسلات ب Gray code حيث في هذا النظام يكون الفرق بين أي رقمين متجاورين هو bit واحد فقط، أي لن نقع في المشكلة السابقة.







:Statistical Methods .2

نفس الخوارزميات التي طبقناها على النصوص يمكن أن نقوم بتطبيقها أيضاً على الصور: القيم المتكررة يتم تخزينها باستخدام أقل عدد من pixels.

تعمل هذه الخوارزمية عندما يكون للقيم احتمالات مختلفة: القيم المختلفة لها نفس الاحتمالات تقريبًا. الألوان المتشابهة لها قيم مختلفة.


وهذه الخوارزميات في المجمل ليست خيار جيد لضغط الصور.....

Images Lossy compression

عند تطبيقنا لهذه الخوارزميات يجب أن نركز على أن تكون الصورة بعد الضغط لا تختلف كثيراً على عين الانسان، فكما أن الاذن حساسة أكثر للترددات العالية من الترددات المنخفضة، كذلك العين تتحسس لتغيرات الاضاءة أكثر من تغيرات الألوان، وبهذا نحاول عند ضغط الصورة أن تكون حساسية العين للتغيرات بعد الضغط أقل ما يمكن حيث ضغط الصور يعتمد على حقيقة ان البكسلات المتجاورة تكون مترابطة بشكل كبير.

:Pulse Code Modulation (PCM) .1

الفكرة منه هو تقطيع الإشارة على محور الx ومحور ال y حيث يتم أخذ عينات من سعة الإشارة التناظرية على فترات منتظمة ثم يتم تكميم كل عينة إلى أقرب قيمة من ضمن مجال digital steps.



Linear Pulse Code Modulation (LPCM) .2

هو حالة خاصة من PCM حيث يقوم بالتكميم على مستوى y وتفصل بين المستويات التكميمية مسافات ثابتة.

ملاحظة: على الرغم من أن ال PCM هو أعم من ال LPCM إلا أنه عادة يستخدم لوصف ال encoding كما هو في ال LPCM.

:Differential Pulse Code Modulation (DPCM) .3

الفكرة من هذه الخوارزمية أنه بدلاً من أن نرسل الاشارة كاملة نقوم أولاً بإرسال أول قيمة بالإشارة ثم نرسل الفرق بين القيمة التالية والقيمة الحالية بدلاً من إرسال القيمة التالية كاملة, تفيد هذه العملية بتقليل حجم data لأن الفروقات أصغر من الأرقام الاصلية, وبالتالي تتمثل ببتات أقل وكما أن التكرار في الفروقات كبير.






لحينا الاشارة التالية 140,130,120,110 عند تطبيق DPCM عليصا

110, (120-110), (130-120), (140-130) 110,10,10,10

نلاحظ أن الارقام قد صغرت وأصبحت مكررة.


يوجد طريقة أخرى لتطبيق DPCM وهي أن نقوم بتوقع كل قيمة من قيم data بخوارزمية معينة ثم نقوم بإرسال الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المتوقعة وهذه الطريقة أفضل لان الفرق بين القيمتين الحقيقية والمتوقعة غالباً يكون صغير جداً مما يجعل العدد صغير أيضاً.



- ا يوجد نوعين للضغط باستخدام DPCM:
- cossless: تشفيرencode ونقل الفروقات كما هي .
- Lossy: بهذا النوع نقوم بتكميم الفروقات التي أوجدناها إلى مستويات محددة قبل تشفيرها ونقلها, مثلاً نحدد 5 مستويات (50,40,30,20,10) ونقوم بتقريب أي فرق ينتج لدينا إلى أحد هذه المستويات،أي إذا نتج فرق يساوي 38 نقربه إلى المستوى 40 وهكذا ..نكون قد خسرنا القليل من data ولكن حصلنا على ضغط أعلى بسبب التكرار الكبير للقيم.

Transform Coding

تقوم هذه العملية بنقل الإشارة من فضاء X إلى فضاء Y (مثل الفضاء الترددي أو..) ثم نطبق عملية الضغط في تقوم هذه العملية بنقل الإشارة من في أنه يمكن أن تكون المعلومات في الفضاء Y قابلة للضغط أكثر من الفضاء X (محاولة تشفير Y بدل X إذا كانت مكونات Y أقل ارتباطًا بكثير من مكونات X ، فيمكن ترميز Y بشكل أكثر كفاءة من X):








وعندما نريد فك الضغط نقوم أولاً بفك الضغط عن الإشارة ثم نرجعها إلى الفضاء X بالمعادلة العكسية للتحويل.

ا إن الفضاءات التي لا ننقل لما الاشارة هي الفضاءات التي تعتمد على التكرار Frequency حيث أن في الصور يكون frequency منخفض عندما لا يكون هنالك تغيير كبير في البكسلات (أجزاء مهمة من الصورة و تكميمها خفيف : أي ضغطها أقل) ، أما frequency العالي يكون عندما تتغير البكسلات بشكل كبير(تمثل تفاصيل الصورة وهي أقل أهمية , تكميمها أكبر : ضغطها أعلى).

Low Frequencies



High Frequencies

من هذه التحويلات التي نطبقها على الاشارة لنقلها لفضاء آخر هو تحويل DCT.

DCT (Discrete Cosine Transformation)

هو تحويل بسيط يشبه تحويل فورييه لكنه أبسط حسابياً ولكن كلاهما يمتلك الفكرة الرياضيّة نفسها وهي تحويل الاشارة إلى مجموعة من إشارات si∩، الفرق بين DCT و DFT أنه في DCT الناتج هو أعداد حقيقيّة أما في DFT فالناتج أعداد عقديّة.

■ معادلة DCT:

$$F(j) = \sqrt{\frac{2}{N}} C(j) \sum_{i=0}^{N-1} f(i) \cos\left(\frac{\pi j (2 i + 1)}{2N}\right)$$
$$C(j) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & j = 0\\ 1 & j > 0 \end{cases}$$

- . AC coefficient وباقي القيم DC coefficient وباقي القيم F(1), F(2)....
 - العلاقة العكسية للDCT :

$$f(j) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{i=0}^{N-1} C(j) F(i) \cos\left(\frac{\pi j (2 i + 1)}{2N}\right)$$





معادلات DCT لإشارة 2D (صورة):

$$F(u,v) = \frac{2c(u)c(v)}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) \cos\left(\frac{2m+1}{2N}u\pi\right) \cos\left(\frac{2n+1}{2N}v\pi\right)$$
$$u = 0,1,\dots,N-1 \qquad v = 0,1,\dots,N-1$$

حیث:


$$C(k) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & for \ k = 0\\ 1 & otherwise \end{cases}$$

ا التحويل المعاكس ل DCT لإشارة 2D (صورة):

$$f(m,n) = \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} c(u)c(v)F(u,v) \cos\left(\frac{2m+1}{2N}u\pi\right) \cos\left(\frac{2n+1}{2N}v\pi\right)$$
$$m = 0,1, \dots, N-1 \qquad n = 0,1, \dots, N-1$$

∠ مثال:





نلاحظ أن:

تحويل DCT تكون الإشارة مجمّعة في الزاوية (القيم الخضراء في الزاوية العليا اليسارية) وبقية الصورة هي عبارة عن قيم صغيرة (القيم الزرقاء)وهذا يفيد أن Data المهمة والتي تعبر عن الإشارة كاملة محصورة في الزاوية اليسارية العليا والقيم البقية هي قيم صغيرة قريبة من الصفر نعتبرهم صفر.


أما تحويل DFT نلاحظ أن الاشارة ليست مركزة في الزاوية تماماً بل موزعة على قسم كبير من الصورة.






· وعند تمثيل DCT بشكل ثلاثي الابعاد ينتج لدينا الشكل الاتي

حيث تمثل القيمة الكبيرة التي في الزاوية DC F(0) وباقي القيم تسمى AC .



وعادة عندما نستخدم DCT على الصور نقوم بتقطيع الصورة إلى عدد من Blocks بحيث يكون أبعاد كل Blocks بحيث يكون أبعاد كل Blocksهـو 8*8 .

∠ مثال:



نرى في الصورة السابقة أننا أولاً أخذنا block من الصورة الاصلية اليسارية ثم طبقنا عليها تحويل DCT فنتج المخطط bocr "a" ثم قمنا بتصفير القيم الصغيرة في DCT فنتج المخطط "a" وهنا نكون قد خسرنا معلومات, ثم طبقنا تابع DCT العكسي DCT فعدنا للصورة الاصلية مع خسارة بعض التفاصيل فيها خصوصاً عند الحواف.

وهنا يمكن أن نسأل كيف نحدد ما هي القيم التي يجب تصفيرها؟؟

هناك جدول التكميم وهو جدول إحصائي ثابت بحيث سوف أقوم بعملية التكميم على هذا الجدول.

مثلاً في صور JPEG نحولها الى DCT ثم نقوم بتقسيم كل قيمة على قيمة من الجدول وهكذا نستطيع معرفة ماهي القيم التي يجب تصفيرها وسوف يتم شرحها اكثر للحقاً....

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99






JPEG Compression

خوارزمية معتمدة من 1992,وتستخدم عدة parameters تسمح للمستخدم بتحديد كمية الداتا التي ستضيع أثناء الضغط، عادةً العين لا يمكنها ملاحظة الضغط حتى إلى النسب الأتية: 10:1 و 20:1.

JPEG مى طريقة للضغط (lossy or lossless) للصور الثابتة الملونة أو ذات التدرج الرمادى.

تتألف من مجموعة من الخطوات وكل خطوة عبارة عن خوارزمية:

Steps Involved:



- Discrete Cosine Transform of each 8x8 pixel array f(x,y) →_T F(u,v)
- Quantization using a table or using a constant
- Zig-Zag scan to exploit redundancy
- Differential Pulse Code Modulation(DPCM) on the DC component and Run length Coding of the AC components
- Entropy coding (Huffman) of the final output

والآن سنشرح كل خطوة على حديً.....

1- تحويل للفضاء اللوني (Converting to luminance/chrominance color space):

التحويل إلى فضاء ألوان يتعامل مع الإضاءة Luminance بشكل منفصل عن الألوان chrominance

لأننا سوف نقوم بضغط الإضاءة بنسبة مختلفة عن نسبة ضغط الألوان حيث أن عين الإنسان حساسة لتغييرات الإضاءة أكثر من تغييرات اللون لذلك نريد ضغط الألوان أكثر, ونظام RGB لا يؤمن هذه الخاصية، لذلك نحول الصورة من فضاء RGB إلى فضاء يتعامل مع الإضاءة بشكل منفصل وهذه الخطوة هي خطوة إختيارية ولا تستعمل مع صور grayscale.


Subsampling -2

Chrominance components are subsampled (create low resolution images)

نقوم بعملية subsampling أي تخفيض ابعاد الصورة التي لدينا (أي نخفض دقتها) ونقوم بتطبيق هذه العملية على الألوان chrominance ولا نطبقها على الإضاءة Luminance.

فمثلاً إذا حولنا الصورة الى نظام YUV , يكون لدينا SUV صور وهي ال SUV وال U وال U ولهم نفس الأبعاد, فنقوم بعملية ال SUVSAMPLing على ال U وال U لانهم الوان ولا نطبقها على ال V لأنها اضاءة , فتصبح صور ال U وال V أبعادها أصغر من ابعاد الصورة الاصلية وتبقى ابعاد الV مساوية لأبعاد الصورة الاصلية.





Blocks (Create data units (8x8 pixels)) -3

نقوم بتقسيم الصورة الى عدَّة block , بحيث يكون ابعاد كل block هي 8*8, حيث ستقوم الخوارزمية بمعالجة كل block لوحده.

وهنا اذا كانت الصورة الاصلية غير قابلة للتقسيم على 8 نقوم بإضافة أعمدة واسطر حتى تصبح قابلة للتقسيم على 8 , وعند فك الضغط يجب أن نحذف هذه الاعمدة والاسطر الزائدة.



لدينا هنا طريقتين للمعالجة:

Non-interleaved mode .1

ونقوم هنا بمعالجة كل ال blocks للمركبّة الأولى γ ثم نقوم بمعالجة كل ال blocks للمركبّة الثانية ∪ ثم نعالج كل ال blocks للمركبّة الثالثة ٧ .

Interleaved mode .2

نقوم هنا بمعالجة ال block الأول للمركبّات الثلاث معاً ثم ال block الثاني للمركبّات الثلاث معاً وهكذا .

DCT (Apply DCT for data units) -4

نقوم بتطبيق الـDCT على كل ال blocks, وهنا تصبح طاقة الإشارة لكل block مجمّعة في الزاوية العلوية اليسارية.

وهنا يوجد خسارة لبعض ال data لأننا عندما نستخدم دالة ال Cos في الحساب تكون لدينا الدقة الحاسوبية محدودة.





نقوم بعمل تكميم لخرج مرحلة ال DCT حيث نقرّب الأرقام الصادرة عن مرحلة ال DCT الى مستويات تكميميّة محدودة.

حيث لإيجاد القيم المكممّة نقوم بتقسيم كل رقم من خرج ال DCT (أي كل من ال 8*8=64 مركبة ترددية)على .Integer رقم معيّن يسمى ب Quantization Coefficient) QC ثم معيّن يسمى ب ولدينا نوعين من التكميم :

:Uniform Quantization .1

حيث يكون ال QC ثابت لكل الاعداد.

: Non-Uniform Quantization .2

يكون ال QC مختلف لكل قيمة، بحيث يكون صغير للقيم التي في الزاوية العلويّة اليسارية لأنها أكثر أهمية. ونقوم بإنشاء جدولين لقيم ال QC , جدول خاص بالإضاءة ، جدول خاص بالألوان , ونحسب قيمة كل رقم بالمعادلة $F'(u,v) = Round \; \left(rac{F(u,v)}{Q(u,v)}
ight)$ التالية :

ـ DCT coefficient **مو القيمة الأصلية لل** F(u,v)

. بعد التكميم DCT coefficient مو القيمة F'(u,v)

.قيمة التكميم Q(u,v)

The Chrominance Quantization Table

17	18	24	47	99	99	99	99
18	21	26	66	99	99	99	99
24	26	56	99	99	99	99	99
47	66	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99

The Luminance Quantization Table


<u>.</u>	16	11	10	16	24	40	51	61
	12	12	14	19	26 40	58	60	55
	14	13	16	24	40	57	69	56
	14	17	22	29	21	01	80	62
	18	22	37	56	68	109	103	77
	24	35	55	64	81	104	113	92
	49	64	78	87	103	121	120	101
	72	92	95	98	112	100	103	99



نلاحظ في الصورة السابقة في جدول QC للألوان Chrominance وجود الرقم 99 للقيم البعيدة عن الزاوية العلويّة اليسارية , وذلك لأننا لا نهتم لتلك القيم , فخسارتها لن تؤثر على الصورة بشكل كبير لذلك نكبر قيم ال QC لها ونلاحظ أن ال QC للعناصر في الزاوية اليسارية العليا صغيرة نسبيا وذلك لانها تحوي على data مهمة وخسارتها سوف يؤثر كثيرا على الصورة .


ومصفوفات ال QC هذه هي مصفوفات Standard , أي معروفة ومعمّمة , ويمكننا تخزينها في ال Header الخاص بالصورة.

لنأخذ مثال عن التكميم : نلاحظ هنا أن المصفوفة بعد التكميم اصبح معظمها اصفار , والقيم غير الصفرية هي قيم صغيرة نسبيا .



: Zigzag (Zig Zag Quantized DCT to get 64 vector) -6

عندما نريد ارسال المصفوفة التي نتجت لدينا بعد التكميم , لا نقوم بإرسالها سطر سطر, لأننا نريد اكبر عدد من الاصفار المتتالية ليكون الضغط فعّال , وبما أن القيم غير الصفرية كلها متجمعّة في الزاوية اليسارية العليا , نقوم بإرسال ال data على شكل zigzag بدءاً من الزاوية اليسارية العليا.







: Coding -7

بعد مرحلة ال zigzag يكون قد نتج لدينا vector مؤلف من 64 عنصر، فنقوم في هذه المرحلة بتطبيق ال DPCM

45	1x64		45	1x64
54	1x64		9	1x64
48	1x64	→	-6	1x64
	1204			1404
	1,04			1404
	1704			1404
	1x64			1x64

على اول قيمة من كل vector والتي هي ال DC , حيث نقوم بطرح قيمة ال DC في ال vector الحالي من قيمة ال DC في ال vector الحالي , فينتج لدينا DC في ال vector التالي , فينتج لدينا ارقام صغيرة نسبيا , وسبب ذلك هو أن الألوان بين كل vector و vector (أي بين كل block و block) قريبة من بعضها ولذلك تكون قيم ال DC لها قريبة ايضاً.

: Entropy Coding -8

: حيث , (Size, Valve) : نقوم بتمثيله بقيمتين ، DPCM بعد أن طبقنا عليه ال

Size : يمثل عدد البتات اللازمة لتمثيل قيمة ال CC : قيمة ال DC بالبتات : Size

حيث نقوم بإنشاء جدول لتمثيل هذه القيم مثل الجدول الأتي :

	SIZE	Value	Code
	0	0	
	1	-1,1	0,1
	2	-3, -2, 2,3	00,01,10,11
	3	-7,, -4, 4,, 7	000,, 011, 100,111
\longrightarrow	4	-15,, -8, 8,, 15	0000,, 0111, 1000,, 1111
			X
	٠		
	11	-2047,, -1024, 1024, 2047	(m

Size and Value Table

-8 is encoded as: 1010111


101: 4 (the size)

0111: -8 (The value)





RLE on AC components (after Zig-Zag Scan) -9




نقوم بتطبيق خوارزمية ال RLE على ال 63 عنصر التي بقيت في ال vector والتي تسمى بال RC على المنقوم بترميزهم بالشكل الأتي : (Skip,Value)

حیث :

عدد الاصفار المتتالية : Skip

Value : هو الرقم غير الصفرى الذي يتبع سلسلة الأصفار.



وعند نهاية ال vector نرسل الثنائية (0,0) لتدل على أن ال vector قد انتهى .

Entropy Coding on RLE on AC Components -10

نقوم هنا بتحديد عدد البتات اللازمة لتمثيل العنصر غير الصفرى فيصبح التمثيل بالشكل : (S1,S2)

- S1:
 - RunLength: length of zeros (مؤلفة من عدد الأصفار المتتالية)
 - Size: number of bits needed for the next non-zero component (وعدد البتات اللازمة)
- S2: The value of the AC component (refer to size and value table)
 - هكذا تكون انتهت مجموعة خطوات خوارزمية ضغط الصور JPEG






JPEG Model

هنا نهتم بطريقة تحميل وعرض الصور عندما نفتح صفحة Web مثلاً ولها عدّة طرق :

Sequential Mode .1

وهنا يتم إجراء عملية ال & encoding للصورة مرة واحدة، ويتم إجراء ال decoding للصورة مرة واحدة، ويتم إجراء ال encoding بمسحة واحدة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل.



Progressive Mode .2

تعتمد هذه الطريقة على إظهار الصورة كاملة بدقة قليلة حيث تظهر الصورة بشكل مشوّش وblurry أولاً ثم تقوم بتحميل المزيد من ال data فتتوضّح الصورة أكثر.

عند ضغط الصورة بهذه الطريقة يقوم ال encoder بضغط المعلومات الأكثر أهميّة من الصورة اولاً، ثم يضع بعدها المعلومات الأقل أهمية كي يستطيع العارض إظهار الصورة كلها بدقة منخفضة اثناء الفك أولاً وعند انتهاء الفك تصبح الصورة واضحة ،تستخدم عند إرسال الصور المضغوطة عبر الشبكة ليتم فك ضغطها بال real time ,مدعومة بشكل خاص في المتصفحات browsers.



ولهذه الطريقة نوعين:

:Spectral selection


وهنا يتم عمل encode للصورة بوضع الـ DC لكل الـ blocks المؤلفة للصورة أولاً.

ثم نضع قسم من الـ AC لكل الـ blocks ،ثم قسم ثاني وهكذا إلى أن نصل إلى نهاية كل الـ blocks ,لذلك تتم العملية على عدة مسحات scans .

وعندما نفك الضغط عن الصورة نقوم أولاً بأخذ قيم الـ DC ونملاً باقي الصورة أصفار ونعرضها، فتكون الصورة للصورة ، ثم نأخذ ثاني مجموعة من أرقام الـ AC ونضيفها للصورة فتتوضح أكثر وهكذا...








Successive Approximation

هنا نقوم بإرسال عدة بتات من ال DCT في المرة الواحدة فمثلاً نقوم بإرسال أول 4 بتات بدءاً من الـ bit الأكثر أهمية MSB من كل الـ bytes في كل block، ثم نضيف ثاني 4 bits وهكذا..




الرجاء اللطلاع على السلايد 45

Hierarchical Mode .3

وهي طريقة بديلة عن ال progressive, هنا نخزن بالصورة نفسها عدّة نسخ من نفس الصورة، لكنها أصغر وعند فك الضغط نفك الضغط عن الصورة الصغيرة أولاً ونعرضها بحجم الصورة الأصليّة فتظهر بدقة منخفضة ثم نظهر





-انتهت المحاضرة-