Лабораторная работа 13

Задание для самостоятельного выполнения

Туем Гислен

Содержание

1	Пос	тановка задачи	5	
2	Выполнение лабораторной работы			
	2.1	Схема модели	6	
	2.2	Описание модели	6	
	2.3	Анализ сети Петри	8	
	2.4	Реализация модели в CPN Tools	9	
	2.5	Пространство состояний	11	
3	Выв	воды	14	
Сг	Список литературы			

Список иллюстраций

2.1	Сеть для выполнения домашнего задания
2.2	дерева достижимости
2.3	модель в CPN Tools
2.4	декларации
2.5	модель после запуски
2.6	модель после запуски
2.7	отчёт о пространстве состояний

Список таблиц

1 Постановка задачи

- 1. Используя теоретические методы анализа сетей Петри, проведите анализ сети, изображённой на рис. 13.2 (с помощью построения дерева достижимости). Определите, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
- 2. Промоделируйте сеть Петри (см. рис. 13.2) с помощью CPNTools.
- 3. Вычислите пространство состояний. Сформируйте отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Постройте граф пространства состояний.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Схема модели

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах: 1) В1 — занят, В2 — свободен; 2) В2 — свободен, В1 — занят; 3) В1 — занят, В2 — занят.

2.2 Описание модели

Сеть Петри моделируемой системы представлена на (рис. 2.1). Множество позиций: P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята); P2 — состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято); P3 — состояние внешнего запоминающего устройства B2 (свободно / занято); P4 — работа на ОП и В1 закончена; P5 — работа на ОП и В2 закончена; P6 — работа на ОП, В1 и В2 закончена; Множество переходов:




Рис. 2.1: Сеть для выполнения домашнего задания

T1 — ЦП работает только с RAM и B1; T2 — обрабатываются данные из RAM и с В1 переходят на устройство вывода; Т3 — СРИ работает только с RAM и В2; Т4 — обрабатываются данные из RAM и с B2 переходят на устройство вывода; Т5 — CPU работает только с RAM и с B1, B2; T6 — обрабатываются данные из RAM, В1, В2 и переходят на устройство вывода. Функционирование сети Петри можно расматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям: – работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода Т1 (удаление маркеров из Р1, Р2 и появление в Р1, Р4), что влечет за собой срабатывание перехода Т2, т.е. передачу данных с RAM и В1 на устройство вывода; – работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода Т3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода Т4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода; – работа СРИ с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода Т5 (удаление маркеров из P4 и P5 и появление в P6), далее срабатывание перехода T6, и данные из RAM, B1 и В2 передаются на устройство вывода; – состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM — переходов T1 или T2; B1 — переходов T2 или T6; B2 —

2.3 Анализ сети Петри




Рис. 2.2: дерева достижимости

Можем увидеть, что представленная сеть:

- безопасна, поскольку в каждой позиции количество фишек не превышает 1;
- ограничена, так как существует такое целое k, что число фишек в каждой позиции не может превысить k (в данном случае k=1);
- сеть не имеет тупиков;
- сеть не является сохраняющей, так как при переходах t5 и t6 количество фишек меняется.

2.4 Реализация модели в CPN Tools

Реализуем описанную ранее модель в CPN Tools. С помощью контекстного меню создаем новую сеть, далее нам понадобятся 6 позиций и 6 блоков переходов, затем их нужно соединить, а также задать параметры и начальные значения. Получаем готовую модель (рис. 2.3)




Рис. 2.3: модель в CPN Tools

Также зададим нужные декларации (рис. 2.4).

```
▶ Options
▼lab13.cpn
   Step: 0
   Time: 0
  ▶ Options
  ► History
  Declarations
    Standard declarations
    colset RAM = unit with memory;
    ▼colset B1 = unit with storage1;
    ▼colset B2 = unit with storage2;
    ▼colset B1xB2 = product B1*B2;
    ▼ var ram:RAM;
    ▼var b1:B1;
    ▼var b2:B2;
  ▶ Monitors
   petri
```

Рис. 2.4: декларации

Запустив модель, можно посмотреть, как она работает (рис. 2.5).




Рис. 2.5: модель после запуски

2.5 Пространство состояний

Изучим пространство состояний. Сформируем граф пространства состояний, их всего 5 (2.6).




Рис. 2.6: модель после запуски

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из отчета можно увидеть:

есть 5 состояний и 10 переходов между ними, strongly connected components (SCC) graph содержит 1 вершину и 0 переходов. Затем указаны границы значений для каждого элемента: состояние P1 всегда заполнено 1 элементом, а остальные содержат максимум 1 элемент, минимум – 0. Также указаны границы в виде мультимножеств. Маркировка home для всех состояний, так как в любую позицию мы можем попасть из любой другой маркировки. Маркировка dead равная None, так как нет состояний, из которых переходов быть не может. В конце указано, что бесконечно часто могут происходить переходы T1, T2, T3, T4, но не обязательно, также состояние T5 необходимо для того, чтобы система не попадала в тупик, а состояние T6 происходит всегда, если доступно.

```
CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/Desktop/mip/lab13/lab13.cpn
Report generated: Sat May 3 14:47:13 2025

Statistics

State Space
Nodes: 5
Arcs: 10
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph
Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0
Secs: 0
```

Рис. 2.7: отчёт о пространстве состояний

3 Выводы

В результате этой лабораторной работы я выполнил задачу самостоятельного выполнения, а именно проанализировал сеть Петри, построил сеть в CPN Tools, построил график состояний и проанализировал его.

Более подробно в [1]

Список литературы

1. Anna V. Korolkova D.S.K. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. Издательство РУДН, January 2008.