https://app2XT2STya5276.h5.xiaoeknow.com/v2/course/alive/l 62c42381e4b00a4f37226f8c?app i d=app2XT2STya5276&alive mode=0&pro id=p 62c42020e4b050af23982ec6&type=2

红帽官网的文档链接: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red hat enterprise linux/8

课程内容(30天,上午9点半11点半,下午1点半到4点半):

- Linux基础
- shell脚本
- ansible自动化运维

#### 任务安排

- linux的安装
  - o 利用vmware创建一台空白的虚拟机
  - 在空白虚拟机上安装操作系统
- 终端介绍,介绍常见的快捷键,命令的格式,命令的帮助 (man,help)
- ls, cd,mkdir,touch,rm,mv, cp,tar

# 1. 操作系统安装

具体流程参考文件 - - 详细版操作系统安装.docx (另附)

如果在启动时,弹出该界面

```
Network boot from UMware UMXNET3
Copyright (C) 2083-2018 UMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 28 B0 2E GUID: 564DD78E-0548-E511-AB4C-FC788028B02E
DHCP...
```

代表没有安装系统,注意红色部分CD/DVD的修改



- 登录界面使用root登录
  - 。 在登录界面选择not listed
  - 。 然后手动输入root---》next
  - 。 然后输入密码


系统的简单介绍

# 2. VMware软件的一些功能介绍

• 快照功能(建议在关机状态下,创建快照): 当系统出现问题时,可以利用快照恢复至拍摄快照的时的系统状态。




• 克隆功能: 关机状态下



注意: 链接克隆和完整克隆的区别。

• 删除功能,注意:移除并没有从磁盘中删除该虚拟机!



# 3. Linux目录介绍

### 3.1 目录树的结构

- 2. 介绍一下Linux系统中的文件目录结构
  - 。 图形界面
  - 1. windows是一个多根结构的目录树,它的根目录就是他的盘符。
  - 2. linux 是一个单根结构的目录树,它的根目录是"/"
  - 。 命令行来看
    - 1. C:\Users\xxr\Desktop: 注意: window中根目录是判断,然后文件之间是用"\",进行分隔。
    - 2. Linux下目录的起点是"/",然后目录之间用"/",注意在linux中,/有两个作用,如果出现在目录的起点,那么它就代表根目录,如果在文件之间,那么起到分隔的作用。

```
[root@localhost Desktop]# pwd
/root/Desktop
```

## 3.2 常见目录的功能

- /bin和/sbin: 都是用来存放命令的,一般情况下,bin是用来存放普通用户使用的命令(不会对操作系统造成不可逆更改的命令),sbin目录存放的一般会对操作系统造成不可逆更改的命令。
- /boot存放的是和启动相关的一些文件

- /dev 存储的是设备文件, 例如磁盘等
- /etc 一般存放全局生效的配置文件。
- /home和/root目录: home是普通用户家目录,而root目录是root的家目录,家目录就是用来存放用户个人的数据和配置文件。
- /lib和/lib64: 存放的是库函数
- /media和/mnt: 这两个目录都是和挂载相关的, media目录一般用来存放自动挂载的设备, 而mnt 一般是用来存放手动挂载的设备
- /opt 和 /usr :opt 用来存放第三方数据资源, usr存放的是系统数据资源,
- /proc 存放的是进程和cpu启动运行时生成的一些数据,cat /proc/version 查看版本信息
- /run 存放的系统运行时产生的数据
- /srv和/var都是存放的是软件运行产生的数据。/var可以用来查看软件的日志信息
- /tmpl临时目录:一般用来存放临时文件,隔一段时间可以会自动清空里面的内容。

# 4. 终端介绍

(ctrl shift + 放大终端 ctrl - 缩小终端)

[root@localhost ~]#

- 命令提示符root@localhost~
  - o root: 用户名: 哪一个用户正在使用这个终端
  - o localhost: 主机名 (一般是用来和ip地址做映射,识别主机身份的作用。)

#### # 查看完整主机名

[root@localhost ~]# hostname

localhost.localdomain

#### # 修改主机名

[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname xxr

[root@localhost ~]#

#### 注意:修改完主机名后,需要重新登录终端才会生效。

- ~所处的位置:代表当前用户所处的当前路径。~本身的含义是当前终端用户的家目录。pwd 可以查看当前路径的绝对路径
- 前缀:强调当前用户身份的作用:#代表当前用户是管理员,\$代表的是普通用户。

注意: 在输入命令时一定要先搞清楚三件事

- 我是谁 (root) : 终端用户是谁? 不同的用户权限,效果是不一样的。
- 我在哪 (localhost ~):确定执行命令的主机,确定执行命令的所在路径。
- 我要做什么:要对执行的命令足够的了解(特别是它的危害性,特别是会对操作系统造成不可逆更改的命令,建议现在测试环境中测试一下。注意:做好快照和备份。)

# 5. 终端快捷键的使用

ctrl shift =	放大终端
ctrl -	缩小终端
ctrl I (小写的 L)	清屏(等同命令clear)

ctrl shift =	放大终端	
ctrl c	杀死当前终端上运行在前台的进程(注意:一个终端前台只能运行一个进程)	
上下方向键	调用历史命令	
tab	对命令和路径进行补全	

history 查看历史命令(默认最多保存1000条)

```
[root@localhost ~]# history
    1 ls
    2 poweroff
    3 pwd
    4 ls
```

显示的结果由 编号 命令组成,如果想要调用历史命令可以使用!命令编号

# 6.命令的格式:

主命令 [选项] [参数] (中括号代表是一个可选项)

主命令:一般代表操作的行为

选项:一般是对主命令功能的扩充,选项有2种格式,选项前面如果是"-",代表的是短选项,如果选项前面是"--"代表的是长选项。(注意:选项功能不冲突,是可以搭配使用)

参数:一般是操作的对象,例如:文件,用户,目录和进程。

注意: 主命令, 选项和参数之间要用空格隔开

#### 如何去查看命令的帮助

- 主命令 --help 一般用来查看简要的帮助信息
- man 主命令 可以查看具体的一些信息 (例如查看例子)
  - o man vdo (以vdo为例)
  - o /EXAMPLE (回车跳转到例子使用部分)
  - 退出man手册是 q

下课休15分钟,课间可以使用man手册看一下之前使用的一些命令(例如 history ,pwd, ls, clear ,hostname等命令)

# 7. 基本命令讲解

### 7.1 ls

Is 查看目录下的内容, 默认当前目录

- Is -I 目录路径 (查看指明目录下的详细内容)
- Is -a 查看隐藏文件 (凡是以.开头的文件都是隐藏文件)
- ls -lh 当文件大于1k时,文件的大小会加上单位
- Is -ld 目录路径 (查找指定目录本身的信息)

#### 7.2 cd

cd 切换当前的工作目录

- 绝对路径:凡是以根目录/开头的路径都是绝对路径,绝对路径的特点:起点是根目录 (~也是绝对路径)
- 相对路径:相对于你当前路径而表示出来的下一条路径,相对路径的起点是从当前路径开始,不是以根目录开始(**使用相对路径一定要搞清楚当前路径下,有哪些目录可供选择**)

注意: 凡是相对路径能表达出来的,绝对路径肯定可以表达出来,一般情况下,凡是第三方需要的路径,都是写成绝对路径。

- cd .. 返回上一级目录
- cd. 返回当前目录

(注意:凡是看到.../代表上一级目录,../代表的是当前目录)

cd - 返回上一次使用的目录

cd ~或者cd (返回当前用户的家目录: 一般情况下,如果切换了工作目录,不在进行后续操作,那么就要养成切换回家目录的习惯。)

## 7.3 mkdir

mkdir 目录名 (创建目录)

mkdir-p 目录/子目录 (创建多级目录)

### 7.4 touch

touch 文件名 (创建文件)

```
[root@localhost ~]# mkdir dirA
[root@localhost ~]# mkdir dirA/dirB
[root@localhost ~]# mkdir -p dirA/dirB
[root@localhost ~]# touch dirA/dirB/1.txt
[root@localhost ~]# cd dirA/dirB/
[root@localhost dirB]# touch 1.txt
[root@localhost dirB]# ls
1.txt
```

### 7.5 rm

注意:rm删除的文件是不看恢复的,没有回收站的功能,所以要慎用。

- rm 文件路径 (删除普通文件, 此方式会询问是否删除文件, 输入y, 才会删除)
- rm -f 文件路径 (-f 强制删除文件,不会以交互的方式来询问)
- rm -rf 目录路径 (强制删除目录下的内容。-r针对目录进行操作,-f强制操作)
- 如果想要清空目录中内容,但是保留目录本身,那么可以使用rm -rf 目录路径/\*

注意: 千万不要去执行**rm -rf /\*** (该命令会删除根目录下的所有内容), 当然为了防止误删内容, 也不要使用**rm -rf ./\*** (该命令是清空当前目录下的所有内容, 可以使用rm -rf \*代替)

### 7.6 mv

mv 移动文件或者重命名

- mv 源文件(目录) 目的目录(将源文件移动到指定的目录中)
- mv 源文件(目录) 目的目录/新的文件名 (将源文件移动到指定目录,并给文件重新命名)

```
[root@localhost ~]# ls
       initial-setup-ks.cfg
1.txt
              Music
anaconda-ks.cfg Pictures
Desktop
             Public
Documents
Downloads
              Templates
              Videos
[root@localhost ~]# mv 1.txt A/2.txt
[root@localhost ~]# ls
                   Music
anaconda-ks.cfg
                  Pictures
                   Public
Desktop
Documents
                   Templates
Downloads
                   Videos
initial-setup-ks.cfg
[root@localhost ~]# ls A/
2.txt
```

• mv 旧文件名 新的文件名 (重命名)

注意: 移动或者复制文件时,同一目录下,不能出现同名的文件! 移动文件时,一定要注意前后文件的变化

### 7.7 cp

#### cp 复制拷贝

- cp 源普通文件 目的目录 (将文件复制到指定目录下)
- cp -r 源目录 目的目录 (注意: 复制目录时需要加上-r)
- cp 源文件 目录目录/新的文件名 (复制并且重命名,注意:复制目录时需要加-r)

cp命令会改变文件的原属性,如果想要保留文件的原属性,可以加上-p选项,mv 不会改变文件的原属性。

## 7.8 tar(打包压缩)

打包的作用:将多个文件整合成一个大文件,保证传输的稳定性,将文件打包之后,必须解压后才能执行,一定程度上防止不明文件对系统造成危害。

打包时: 要把打包的文件同一整合到一个目录下, 然后对该目录进行打包。

- tar -cvf 打包后的包名 打包的对象 (打包对象一般采用相对路径, -c 创建 -v显示打包的过程, -f后面要给一个参数就是打包后的包名)
- tar -tvf 包的路径 (查看包里面的内容)
- tar -xvf 包的路径 (对包进行解压,默认解压到当前路径)
- tar -xvf 包的路径 -C 目的目录 (将包解压到指定目的目录中)

如果选项记不住的话,可以使用--help查使用看案例

注意:在Linux系统中,不要单纯的通过文件后缀名来判断文件的类型,如果想确切知道文件的类型可以使用file 文件路径来判断

```
[root@localhost ~]# touch 1.tar
[root@localhost ~]# ls
                                                    Videos
1.tar
              A.txt dirA.tar
                                          Music
              B Documents
1.txt
                                          Pictures
              Desktop Downloads
                                           Public
anaconda-ks.cfg dirA initial-setup-ks.cfg Templates
[root@localhost ~]# file 1.tar
1.tar: empty
[root@localhost ~]# file dirA.tar
dirA.tar: POSIX tar archive (GNU)
```

#### 压缩文件:

• tar-压缩格式的选项cvf 打包后的包名 打包的对象 (平时用的最多的压缩算法是gzip)

注意:压缩格式对应的选项没必要去背,要学会根据压缩算法使用man手册查找对应的压缩选项。

- 1. man tar
- 2. /压缩格式 -->回车 (例如/gzip)
- 3. -z, --gzip, --gunzip, --ungzip (找到对应选项-z)

- 4. q退出
- 5. 利用得到的压缩选项进行打包压缩

```
[root@localhost ~]# tar -zcvf A.tar.gz A/
[root@localhost ~]# file A.tar.gz
A.tar.gz: gzip compressed data, last modified: Thu Jul 7 08:13:17 2022,
from Unix, original size 10240
```

注意:解压时可以不指定解压的算法,让系统自行判断解压即可。

题目:将B目录进行打包压缩,要求包名为B.tar.bzip2 ,压缩算法为bzip2,然后解压到 A目录中。完成截

图。

## 7.9 查看文档内容

#### 7.9.1 cat

cat 文本文件的路径:特点是: cat命令会将文本中的内容按照正序的方式一次性的输出到终端上。 (所以适合查看小文件)

#### 7.9.2 tac

tac 文件文件的路径: 特点是: tac命令会将文本中的内容按照反序的方式一次性输出到终端上。

#### 7.9.3 more

more 文件路径 特点是: 将文件内容按页输出 (不支持按行输出), 翻页通过空格键进行, b键向上返回, 输出完毕后, 会自动退出, 显示的数据会留在终端上。

#### 7.9.4 less

less 文件路径 特点:将文件的内容按页输入(支持通过上下方向键按行输出),翻页通过空格键进行,b键向上返回,并且可以通过"/关键字",来对指定字段进行查找,其中n键是向下查找,N键(shift n)是向上查找,退出的话就是q,(man手册默认调用的less命令)

#### 7.9.5 head

head -n 指定行数 文件的路径 (用来查看文件的前几行,默认是前10行)

```
[root@localhost ~]# head -n 5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
```

#### 7.9.6 tail

tail -n 指定的行数 文件路径 (用来查看文件的末尾几行,默认是尾部10行)

```
[root@localhost ~]# tail -n 2 /etc/passwd
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
student:x:1000:1000:student:/home/student:/bin/bash
```

tail -f 文件的路径 (-f 用来监测动态文件的内容变化,例如日志等)

#### 题目: 走一下下面监测安全的日志的流程, 完成后截图发群里面!

```
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/secure

Jul 8 09:34:27 localhost polkitd[1013]: Unregistered Authentication Agent for
unix-session:c1 (system bus name :1.66, object path
.....

Jul 8 10:10:47 localhost su[3782]: pam_unix(su-l:session): session opened for
user student by (uid=0)
Jul 8 10:11:02 localhost su[3782]: pam_unix(su-l:session): session closed for
user student
^C

#然后再打开一个新的终端执行
[root@localhost ~]# su - student
[student@localhost ~]$ exit
logout
```

```
# 利用输出重定向符>将ping显示的消息保存到1.txt中
[root@localhost ~]# ping 127.0.0.1 > 1.txt

# 然后在新的终端中,检测数据流的变化
[root@localhost ~]# tail -f 1.txt

# 退出都是ctrl c
```

### 7.10 find

find 查找的范围 查找的方式

(1) 根据文件名查找

find 查找范围 -iname 文件名 (-i 是忽略大小写, -name默认使用的是精确匹配, 如果想进行模糊查询的话可以搭配\*使用)

```
# 如果想要查找含有空格文件,那么必须加上引号
[root@localhost ~]# mkdir hello\ 1
[root@localhost ~]# ls
'hello 1'
[root@localhost ~]# find ./ -iname hello 1
find: paths must precede expression: 1
Usage: find [-H] [-L] [-P] [-Olevel] [-D help|tree|search|stat|rates|opt|exec]
[path...] [expression]
[root@localhost ~]# find ./ -iname "hello 1"
./hello 1
```

#### 1. 在/etc目录下查找pass开头的文件

```
[root@localhost ~]# find /etc -name "pass*"
/etc/pam.d/passwd
/etc/pam.d/password-auth
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/authselect/password-auth
```

#### 2. 在/etc目录下查找wd结尾的文件

```
[root@localhost ~]# find /etc -name "*wd"
/etc/pam.d/passwd
/etc/security/opasswd
/etc/passwd
```

#### 3. 在/etc目录下查找文件名中含有ss字段的文件

```
[root@localhost ~]# find /etc/ -name "*ss*"
/etc/fonts/conf.d/65-0-lohit-assamese.conf
/etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
/etc/fonts/conf.d/66-sil-abyssinica.conf
/etc/ssh
/etc/ssh/ssh_config
/etc/ssh/ssh_config.d
/etc/ssh/ssh_dconfig
/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
```

(2) 根据文件大小范围查找

find 查找范围 -size 指定文件的大小 (例如: +200M,大于200M, -100M: 小于100M的文件,直接跟200M,那么就是查找大小正好等于200M的文件)

1. 查找大于200M的文件

```
[root@localhost ~]# find / -size +200M
```

2. 查找等于317M大小的文件

```
[root@localhost ~]# find / -size 317M
```

3. 查找大于100M小于200M的文件

```
[root@localhost ~]# find / -size +100M -size -200M
x86_64-dvd/BaseOs/Packages/linux-firmware-20201218-
102.git05789708.el8.noarch.rpm
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0f.0/resource1
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0f.0/resource1_wc
/var/lib/rpm/Packages
/var/cache/PackageKit/8.4/metadata/appstream-8-x86_64/packages/firefox-
91.11.0-2.el8_6.x86_64.rpm
/var/cache/PackageKit/8.4/metadata/baseos-8-x86_64/packages/linux-firmware-
20220210-107.git6342082c.el8.noarch.rpm
/usr/lib64/firefox/libxul.so
```

4.查找文件大于100M并且文件名是lib开头的文件

(3) 根据文件的所有者查找

find 查找范围 -user 用户名

```
[root@localhost ~]# find / -user student
```

(4) 根据文件的权限来查找-per

补充: 连接文件的权限是由源文件决定的。

• find 查找范围 -perm 权限的数值 (精确查找)

#### 查找文件权限为777的文件

```
find / -perm 777
```

• find 查找范围 -perm -权限数值 (查找文件权限是大于等于指定权限的文件)

示例: 查找含有特殊权限sgid的文件

```
[root@localhost ~]# find / -perm -2000
find: '/proc/1451/task/1451/net': Invalid argument
find: '/proc/1451/net': Invalid argument
find: '/proc/4067/task/4067/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/4067/task/4067/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/4067/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/4067/fdinfo/6': No such file or directory
/run/log/journal
/run/log/journal/eab560eff64a4598a5f3cd37e0708b48
/usr/bin/write
/usr/bin/locate
/usr/sbin/lockdev
/usr/libexec/utempter/utempter
/usr/libexec/openssh/ssh-keysign
```

#### 找一下含有suid权限的文件, 截图

```
[root@localhost ~]# find / -perm -4000
```

#### (5) 根据文件的类型进行查找

find 查找范围 -type 指定的类型

-type 能指定的类型有

d	目录
f	普通文件
1	链接文件
С	字符文件
b	块设备文件

(6) find重点: 针对查找到的文件进行批量操作

find 查找范围 查找方式 -exec 执行的方式 \; (\;代表的是结束符, {} 代指前面find找到的文件)

1. 在当前用户的家目录下创建目录studentInfo,然后查找student用户相关的所有文件,并复制保存到studentInfo目录下

```
[root@localhost ~]# find / -user student -exec cp -rp {} /root/studentInfo \;
```

2. 题目:在当前用户的家目录下,查找文件名为student开头的目录,找到之后,删除该目录。

```
[root@localhost ~]# find ~/ -iname "student*" -type d -exec rm -rf {} \;
```

### **7.11 grep**

grep 文本过滤命令

grep "关键字" 文本路径 (从指定文本中,过滤出含有关键字的行)

- -i 忽略大小写
- -n 显示关键字所在的行数
- -v 反选, 过滤出不含有指定字段的行

```
[root@localhost ~]# grep -inv "ROOT" /etc/passwd
2:bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
3:daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
4:adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

## 7.12 管道符 (|=shift \)

管道符可以连接命令用,它的作用: 将前一个命令的**正确输出**,作为后一个命令的输入参数用(后一个命令一般是文本处理命令。)

```
[root@localhost ~]# ls | grep "1"
1
12.txt
1.text
1.txt
hello 1
```

题目:从/etc/passwd中过滤出同时含有root字段和bash的行

```
[root@localhost ~]# cat /etc/passwd | grep -n "bash" | grep "root"
1:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

注意: 如果要给过滤的内容加上行号,那么再第一次过滤使就要加上,如果再过滤之后的加上-n显示行号,那么就是再过滤之后的文本内容中加上行号,和原始文本的内容行号使不一致的。

管道符最常的搭配就是 \*\*命令1 | grep "关键字"

补充命令: wc可用用来统计文本的行数 (-I) , 单词(-w)和字节数(-c)

```
[root@localhost ~]# wc -l /etc/passwd
46 /etc/passwd
[root@localhost ~]# wc /etc/passwd
    46   105  2557 /etc/passwd
[root@localhost ~]# wc -w /etc/passwd
105 /etc/passwd
[root@localhost ~]# wc -c /etc/passwd
2557 /etc/passwd
```

### 7.13 重定向符

重定向符分为2类(输入重定向符和输出重定向符)

- 标准输入:从键盘输入的内容显示在终端上面,就是标准输入,而输入重定向就是将原本从键盘输入的内容,改完从文本或者其他地方获取,符号为
- 标准输出:命令或者软件进程运行的结果输出在终端上,那么就是标准输出,而输出重定向,就是将原本输出到终端上的内容。重新定向到其他地方。(例如本地文本,输出重定向符号是 > ,>>)
   区别
  - 。 >会将原文件的内容覆盖
  - 。 >>不会将原文件进行覆盖, 而是在原文件末尾追加。

题目: 查看/etc目录的文件名, 然后过滤出含有conf的文件名, 并将过滤出的文件名保存到当前用户的家目录下中的fileConf.txt文件中, 完成后截图。

```
[root@localhost ~]# ls /etc/ | grep "conf" > fileConf.txt
[root@localhost ~]# cat fileConf.txt
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
```

> 文件名 (如果直接>文件名,那么会起到清空文件的效果。)

#### 输出重定向中的三种

- (1) 正确输出重定向(>,>>,1>,1>>) 只有当命令运行结果是正确的情况下,才会进行重定向。
- (2) 错误输出重定向(2>,2>>) 只有当命令运行结果是错误的情况下,才会进行重定向。
- (3) 混合输出重定向(&>,&>>) 无论命令运行的结果是正确还是错误,都会进行重定向。
- 重定向符中有一个特殊的路径: /dev/null ,不管什么输出信息,重定向到此路径下都会消失,不会保留在磁盘上面 (如果输出的信息,既不想打印在终端,又不想保留在本地,那么就可以输入到此路径下。)

### 7.14 vim

vim是vi的升级版,如果系统比较老旧,或者安装的是阉割过的一些版本,那么可能只有vi命令,没有vim,vim会根据文件的位置,后缀或者文件名等,来增加语法的高亮。

vim 文件路径名(如果文件存在,那么就会直接打开,如果文件不存在,那么会自行创建一个空文件。 并打开。)

vim 常见的3种模式

(1) 命令模式 (vim打开文件后, 默认进入的就是命令模式, 在命令模式下, 所有从键盘输入的字符, 都会被解读成有特殊功能的命令,不能直接进行编辑操作)

ndd	从光标出删除n行,n是行数	
nyy	从光标出复制n行,n是行数	
р	粘贴	
u	撤销 (类似windows中ctrl z)	
ctrl r	反撤销	

(2) 编辑模式 (在命令模式按i/o/a/s中的任意一个,即可进入编辑模式,推荐i,注意:在编辑模式下左下方会有--INSERT -- 的提示,在任意模式下,按esc键可用返回命令模式)

i	从光标处进入编辑模式 (推荐)
0	从光标处另起一行进入编辑模式
а	从光标处的后一个字符进入编辑模式
S	删除光标处的字符,并进入编辑模式

注意:在vim中,光标默认只能随上下左右方向键移动。

(3) 底行命令模式

在命令模式下,按:即可进入底行命令模式,左下方就会有一个:

:w 保存

:wq 保存退出

:wq! 强制保存退出 (!代表强制)

:q! 强制退出不保存

注意:模式之间的切换必须通过命令模式才能完成。

• 查找功能

:/关键字 (凡是能和关键字匹配的字段都会被加上底色) n向下查找, N向上查找 如何取消匹配字段的底色

:/输入一个无法被匹配的字段 (当无法匹配时,就会取消底色。)

#### • 替换功能:

:1,2s/root/noroot/g

- o 1,2代表的是替换的范围, 1,2代表的是第一行到第二行,如果是第一行到最好一行可用使用%来替换。 (例示: %s/root/noroot/g)
- o /root代表的是替换的目标
- o /noroot代表的是替换后的字段
- 。 /g 如果没有g的话,那么只会替换每一行匹配到的第一个对象。

最常见的全局替换的格式:

:%s/替换的内容/替换后的内容t/g

#### • 设置命令

#### :set number 显示行号

:set nonumber 取消显示行号

:set list 显示特殊符号

:set paste (设置号粘贴模式后,再编辑模式下会有paste提示,此模式下,会尽可能的保留原文件的格式)

注意:使用vim时,一定要使用命令正常的关闭,不要直接关闭终端。如果编辑文档后,没有正常关闭终端就会出现以下情况

```
File Edit View Search Terminal Help
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name ".vimTest.txt.swp"
          owned by: root dated: Fri Jul 8 16:11:34 20
22
         file name: ~root/vimTest.txt
          modified: YES
         user name: root host name: localhost.localdom
ain
        process ID: 9693
While opening file "vimTest.txt"
             dated: Fri Jul 8 16:03:58 2022
(1) Another program may be editing the same file. If th
is is the case,
    be careful not to end up with two different instance
s of the same
           SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit
```

#### 出现该情况后

首先按r进行恢复,然后保存退出,再次打开文件,此时输入d,删除生成的交换文件即可

## 7.15 链接命令

链接的作用: 1. 节省磁盘空间。 2.实时的更新


在Linux中,链接分为2种,一个是硬链接,一个是软链接

硬链接: In 链接目标 链接文件软链接: In -s 链接目标 链接文件

注意: 创建链接时, 为了保证链接路径的准确无误, 一定要使用绝对路径!

- 1. 硬链接和软连接的区别
- 创建时: 软链接需要加上选项-s, 而硬链接不需要。

硬链接相当于给源文件起了一个别名,可以视为对源文件的一个备份,而软链接类似windows中的快捷方式,是通过创建一个空文件指向了源文件:注意:硬链接不可以对目录进行连接,软连接可以对目录进行连接。





软链接: 创建了一个新的空文件然后 由空文件指向原文件

- 2. 使用时: 当我源文件发生变化之后, 链接文件也随之发生改变
- 3. 删除后: 硬链接还保留了源文件的数据,但是软连接失效,如果重新创建一个和源文件同名通路径的新文件,那么软连接会自动关联。

什么使用用链接? 1. 更新比较频繁的文件,可以用链接,让文件自动跟新 2. 通过链接文件节省磁盘空间

# 8. 管理本地用户

### 8.1 用户概念

1. 什么是用户?

用户其实是一种身份,让我们在操作系统中的所有行为都是有迹可循,可以找到负责的用户,同样我们也可可以给不同的用户设置不同的权限,从而保证系统安全。

#### 2. 在Linux系统中有哪些用户?

- 。 超级用户:管理员账号,默认是root,权限最大,uid为0
- 系统用户:系统用户是给软件进程使用的,权限也是比较大的。软件的资源调度也会用到系统用户,(0<uid<1000)</li>
- 。 普通用户: 是由管理员创建的, 用来日常使用, 权限是比较低的。uid>=1000

#### 3. 用户信息的存放位置?

用户信息存放在/etc/passwd文件中,每一行代表一个用户,不同的字段使用:分隔。

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

- (1) root: 用户名
- (2) x: 密码的占位符,早期的密码是写在passwd中,但是由于passwd的权限是任意用户可读,就会导致密码安全隐患,所以现在密码都是存放在/etc/shadow中
- (3) 0: uid,系统不是根据用户名来识别用户身份的,而是根据uid来识别用户身份的,root用户uid=0,0<系统用户<1000,普通用户uid>=1000
- (4) 0: gid,用户的主组id
- (5) root:解释说明用的,一般默认和用户名一样,在登录界面出现用户名其实就是这个字段的内容
- (6) /root: 用户的家目录,是用来和存储用户个人的一些数据和配置文件
- (7) /bin/bash: shell类型, shell是介于用户和操作系统之间的命令解释器, 它将用户输入的命令翻译成系统能够理解的语言。/bin/bash最常见的shell类型, 如果shell类型是/sbin/nologin, 那么代表是用户无法登录到终端(无法登录到服务器上)

## 8.2 创建用户

注意:虽然可以直接编辑用户的信息文件(/etc/passwd),但为了防止对文件进行误操作,优先推荐使用命令的方式来对用户进行操作!

useradd [选项] 用户名

- -u 指定用户的uid
- -g 指定用户的主组id (指定用户主组时,该组必须事先存在)
- -c 修改用户的注释说明
- -d 指明用户的家目录(如果不指明的话,默认就是/home/student)
- -s 指定用户的shell类型
- -G 指明用户的附加组

创建用户student01,要求uid为1666,完成后截图

```
[root@localhost ~]# useradd -u 1666 student01
[root@localhost ~]# tail -n 2 /etc/passwd
student:x:1000:1000:student:/home/student:/bin/bash
student01:x:1666:1666::/home/student01:/bin/bash
```

### 8.3 设置密码

在root用户下,可以使用passwd 用户名 这种方式来设置用户密码,且密码格式不受限制。

```
[root@localhost ~]# passwd student01
Changing password for user student01.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

如果是普通用户下,那么只能使用passwd来修改自己的密码,而且普通用户设置密码是有格式的强制要求,不可以是简单的密码,连续的密码,而且密码必须是8位以上

```
[student01@localhost ~]$ passwd
Changing password for user student01.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

### 8.4 修改用户信息

#### usermod [选项] 用户名

- -u 修改用户的uid
- -g 修改用户的主组id (指定用户主组时,该组必须事先存在)
- -c 修改用户的注释说明
- -d 修改用户的家目录(如果不指明的话,默认就是/home/student)
- -s 修改用户的shell类型,如果shell类型为/sbin/nologin,那么用户无法登录终端

• -G 修改用户的附加组,如果直接使用-G,会将原先的附加组都覆盖掉,如果不想覆盖的话,可以使用-aG,就会原有组的基础上进行追加。

题目: 将用户student01的uid改为1667,并且要求student01用户无法登录到终端。完成后,请使用su - student01,看一下能否登录终端

```
[root@localhost ~]# usermod -u 1667 -s /sbin/nologin student01
[root@localhost ~]# tail -n 2 /etc/passwd
student:x:1000:1000:student:/home/student:/bin/bash
student01:x:1667:1666::/home/student01:/sbin/nologin
[root@localhost ~]# su - student01
This account is currently not available.
```

### 8.5 删除用户

#### userdel -r 用户名

(注意:除非需求明确说明,删除用户时,保留用户的数据,否则在删除用户时,一般都要加上-r,如果没有加上-r,那么删除用户后,用户的家目录,邮箱目录里的数据依然会残留在系统中,导致数据安全的问题。)

- 如果忘记使用了-r, 怎么补救
  - 。 使用find命令,找出之前用户所有文件,并删除。

删除用户后,可以查看用户的残留数据上的uid的值来确定 find 里面-uid选项后面的值

```
[root@localhost ~]# ls -l /home/
total 4
drwx----. 15 student student 4096 Jul 9 11:18 student
drwx----. 3 1001
                       1001 78 Jul 9 14:19 student01
[root@localhost ~]# userdel -r student01
userdel: user 'student01' does not exist
[root@localhost ~]# find / -uid 1001
find: '/proc/1447/task/1447/net': Invalid argument
find: '/proc/1447/net': Invalid argument
find: '/proc/15157/task/15157/net': Invalid argument
find: '/proc/15157/net': Invalid argument
find: '/proc/20101/task/20101/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/20101/task/20101/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/20101/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/20101/fdinfo/6': No such file or directory
/var/spool/mail/student01
/home/student01
/home/student01/.mozilla
/home/student01/.mozilla/extensions
/home/student01/.mozilla/plugins
/home/student01/.bash_logout
/home/student01/.bash_profile
/home/student01/.bashrc
[root@localhost ~]# find / -uid 1001 -exec rm -rf {} \;
find: '/proc/1447/task/1447/net': Invalid argument
find: '/proc/1447/net': Invalid argument
```

```
find: '/proc/15157/task/15157/net': Invalid argument
find: '/proc/20135/task/20135/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/20135/task/20135/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/20135/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/20135/fdinfo/6': No such file or directory
find: '/proc/20135/fdinfo/6': No such file or directory
find: '/home/student01': No such file or directory
[root@localhost ~]# ls /home/
student
```

• 创建一个**uid与用户名**和之前用户一样的新用户,让新用户继承之前用户的数据,然后再一并使用-r将新用户删除。

#### 14点52继续,走一遍第二个方法,完成后群里发2

```
[root@localhost ~]# useradd student01
[root@localhost ~]# passwd student01
Changing password for user student01.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# userdel student01
[root@localhost ~]# ls /home/
student student01
[root@localhost ~]# ls -l /home/
drwx----. 15 student student 4096 Jul 9 11:18 student
                1001 1001 78 Jul 9 14:46 student01
[root@localhost ~]# useradd -u 1001 student01
useradd: warning: the home directory already exists.
Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
[root@localhost ~]# ls -l /home/
total 4
drwx----. 15 student student 4096 Jul 9 11:18 student
drwx----. 3 student01 student01 78 Jul 9 14:46 student01
[root@localhost ~]# userdel -r student01
[root@localhost ~]# ls /home/
student
```

# 9.组概念

## 9.1 什么是组?

组是具有相同特征的一类用户的集合。作用:便于对用户的批量管理。

## 9.2 在Linux中的2种组

- 主组:用户有且只有一个主组,在创建用户时,如果没有指定用户的主组。那么系统会自动创建一个和用户名同名的组,作为用户的主组。
- 附加组: 除了主组以外的组都是附加组。

凡是用户只要在组内,那么就会享有和组一样的权限。

## 9.3 判断用户的主组和附加组

使用id命令

```
[root@localhost ~]# id student
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),10(wheel)
# uid 用户唯一编号
# gid 用户的主组id,对应的主组时student
# groups 用户加入的组(主组+附加组)
# student用户的附加组就是wheel,从groups组中,减去主组,剩下的就是附加组。
```

## 9.4 组的信息存放位置

以后看到类似student等名字时,首先要先判断它代表的是组还是用户!

 组的信息存放在/etc/group 每一行代表一个组,不同字段通过冒号进行分隔

```
student01:x:1001:
```

(1) student01: 组名

(2) x: 密码占位符

(3) 1001: gid

(4) 附加组成员

## 9.5 创建组

groupadd [选项] 组名

• -g 指明gid

```
[root@localhost ~]# groupadd -g 6666 students
[root@localhost ~]# tail -n 2 /etc/group
student01:x:1001:
students:x:6666:
```

创建一个组students, gid为6666,创建好发1

补充:在使用路径时,目录默认最后是带/,只不过如果目录处在路径最后,这个/是可以省略的,但是如果是普通文件是没有/的,如果你在普通文本文件后强制加上/,那么就相当于,你告诉系统,现在你操作的对象是一个目录

## 9.6 修改组的信息

#### groupmod [选项] 组名

- -g 修改gid
- -n 修改组名
- 把用户加入附加组

#### usermod 用户名 -aG 附加组名

(-aG: 如果只有一个-G,那么会将原先的附加组进行覆盖,如果使用-aG,那么就是在原先的附加组上继续追加)

题目:创建用户student02,密码为1,然后将student02加入到students组中,然后提供**id student02**和**tail -n 3 /etc/grou**p的截图

```
[root@localhost ~]# useradd student02
[root@localhost ~]# passwd student02
Changing password for user student02.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# usermod student02 -G students
[root@localhost ~]# id student02
uid=1002(student02) gid=1002(student02) groups=1002(student02),6677(students)
[root@localhost ~]# tail -n 3 /etc/group
student01:x:1001:
students:x:6677:student01,student02
student02:x:1002:
```

### 9.7 删除组

#### groupdel 组名

注意:删除组后,如果是附加组的话,那么原先在附加组里的成员都会脱离这个组。如果该组已经作为用户的主组,那么是不能直接删除的,要么更换主组后,进行删除,要么连同用户一起删除。

```
# 删除主组后,会报以下错误。
[root@localhost ~]# groupdel student02
groupdel: cannot remove the primary group of user 'student02'
```

题目: 创建用户teacher01,teacher02,其中teacher02不可以登录终端,密码都是123,然后再创建组teachers,把teacher01,teacher02加入teachers组中,便于对用户的管理。

```
[root@localhost ~]# useradd teacher01
[root@localhost ~]# useradd -s /sbin/nologin teacher02
[root@localhost ~]# passwd teacher01
Changing password for user teacher01.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# passwd teacher02
Changing password for user teacher02.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# groupadd teachers
[root@localhost ~]# id teacher01
uid=1002(teacher01) gid=1002(teacher01) groups=1002(teacher01)
[root@localhost ~]# usermod teacher01 -G teachers
[root@localhost ~]# id teacher01
uid=1002(teacher01) gid=1002(teacher01) groups=1002(teacher01),1004(teachers)
[root@localhost ~]# usermod -aG teachers teacher02
[root@localhost ~]# id teacher02
uid=1003(teacher02) gid=1003(teacher02) groups=1003(teacher02),1004(teachers)
[root@localhost ~]# su - teacher02
This account is currently not available.
```

# 10. 普通用户提权

如果在操作系统中操作时出现下面的报错信息,基本就是由于权限不足导致的。

```
[student01@localhost ~]$ useradd teacher03
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
```

#### (1) su - 用户名 (切换用户)

当普通用户权限不够时,可以使用su - root 切换到管理员 (su - 后面如果不加指定用户,默认就是管理员) ,然后由管理员执行。该方式,需要知道管理员的密码。

- 注意点1:使用su-切换用户后,返回之前的用户时,不要使用su-进行切换,而是使用exit退出! (解决办法:使用ps 查看当前终端下有几个su,有几个su就输入几次exit,退出即可)
- 注意点2: su 和su 的区别, su 只是切换了用户,没有加载用户的配置环境,而su 不仅切换了用户,还加载了用户的对应的配置环境。配置环境主要指的就是bashrc和profile(全局的配置环境),用户个人的配置文件指的是.bashrc和.bash\_profile,推荐使用su -

#### (2) sudo 要提权的命令

普通用户时不能直接使用sudo来提权的,必须先由root用户将普通用户规范到sudoers文件中,然后由普通用户才可以使用sudo提权。

在root用户下,执行visudo,然后就可以编辑sudoers文件(命令模式下按i)

```
## Allow root to run any commands anywhere root ALL=(ALL) ALL student01 ALL=(ALL) ALL # 仿照root的写法,把要加入的用户另起一行写上去即可 # 主要如果名字前面有%,那么代表这是一个组 # %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL 如果第二个ALL前面是NOPASSWD,那么在使用sudo时,不需要输入密码
```

补充说明: vim打开文档后,在命令模式下按G,可以快速到达文件底部,g就是文档开头

除了直接编辑sudoers文件以外,还可以将用户加入wheel组中,同样也可以使用sudo获取管理员的权限。

```
[root@localhost ~]# usermod teacher03 -aG wheel
```

# 11. 权限管理

## 11.1 基本权限

权限管理是针对普通用户来进行的,在权限管理中首先要确定用户,然后再看用户对应的权限。权限管理的目的:通过给不同用户设置不同的权限,从而限制某些用户的行为,从而保证系统的安全。

### 11.2 如何查看文件的权限

Is -I 可以用来查看文件的信息,从而可以查看用户对文件的权限

```
[root@localhost ~]# ls -l
-rw-r--r-. 1 root root 2557 Jul 8 16:11 passwd
```

- -rw-r--r--.
  - -:代表文件的属性 (-代表普通文件, d代表目录, l代表的是一个软连接, b代表块设备, 例如磁盘, c代表的是字符设备, 例如鼠标, 键盘)
  - o rw- r-- r--在Linux系统中,普通用户一共有三种权限,分别是r,w, x

权 限	普通文件	目录
--------	------	----

权限	普通文件	目录
r	能否查看文件里面的内容,会受影响的命令 (cat,head,more,less 等)	能否查看目录下文件的信息,受影响的命令: ls等
W	能否修改文件里的内容,会受影响的命令 (例如vim等)	能否在此目录下,删除或者创建文件,受影响的命令 (rm,mkdir, touch等)
х	运行脚本时,才会使用 到执行权限,一般情况 下,为了保证系统的安 全,普通用户时不给执 行权限的。	能否将此目录作为用户的工作目录(用户能否进入此目录!) 受影响的命令最直接的就是cd,甚至也会影响到目录下文件的删除和创建(因为无法进入此目录,那么也就无法在此目录进行删除创建文件这些操作),所以对于目录而言,执行权限很重要。

如果用户没有相应的权限,那么就会使用"-"代替。

在权限管理中,普通用户又被分为3类:文件的所有者,文件所属组和其他用户

- rw- r-- root (文件所有者) root (文件所属组) passwd
  - rw-r--r-的9个字符可以分为3组,每组代表的权限如下
  - rw-:第一组代表的是文件所有者root用户的权限为rw-
  - r--:第二组代表的是文件所属组root组的权限r--
  - r--:第三组 代表是其他用户的权限为r-- (teacher用户既不是root用户也不在root组里面,就代表其他用户)

#### 补充说明:

- 1. 文件所有者: 默认情况下, 谁创建了这个文件, 他就是文件的所有者
- 2. 文件所属组: 默认情况下, 文件所有者的主组就是文件的所属组。
- 3. 其他用户:如果一个用户既不是文件所有者,也不在文件所属组内,那么他就是其他用户。

第十一个字符"."代表的是acl(访问控制列表)权限的标识符,"."代表没有设置acl权限,如果是"+"则代表设置了acl权限。

1: 如果是普通文件的话,代表的是硬链接数,如果是目录的话,代表的是子目录数。

root: 文件所有者

root: 文件所属组

2557: 代表文件的大小 (Is -lh 查看文件大小时,如果文件大于1kb,会加上单位)

Jul 8 16:11: 文件最后一次被修改的时间

passwd: 文件名

• 补充: Is -Id 目录路径 (可以用来查看目录本身的文件信息)

## 11.3 修改文件的权限

### 11.3.1 符号法

#### chmod whowhatwhich 文件的路径

- who: 代表要修改的用户, u (文件所有者), g(文件所属组), o(其他用户), a (所有用户)
- what: 要进行的操作, + (赋予权限), (去除权限), = (精确赋予权限)
- which: 代表要操作的权限, r,w,x, X (只会给目录赋予执行权限, 而不会给普通文件设置执行权限。

```
[root@localhost ~]# chmod u+x passwd
```

题目: 创建文件1.txt, 对该文件权限需求如下:

文件所有者拥有读写执行的权限

文件所属组有读写权限

其他用户没有任何权限。

cd /home/student

首先使用root用户在普通用户student的家目录下创建文件1.txt.

然后再切换到student用户,以student用户删掉尝试删除1.txt文件!

首先以root用户身份在root目录下,创建目录A,然后再A目录中创建文件1.txt,

然后以student普通用户的身份往/root/A/1.txt文件中写入hello。

要求以最少的权限进行分配,完成后提供ls -ld /root ,ls -ld /root/A和ls -ld /root/A/1.txt权限的截图 student对于这3个目录都是属于其他用户,先把其他用户的rwx权限都拿走,然后思考怎么划分权限

```
[root@localhost ~]# mkdir A
[root@localhost ~]# touch A/1.txt
[root@localhost ~]# chmod o-rwx /root/
[root@localhost ~]# chmod o-rwx /root/A/
[root@localhost ~]# chmod o-rwx /root/A/1.txt
[root@localhost ~]# ls -ld /root/
dr-xr-x---. 17 root root 4096 Jul 10 14:49 /root/
[root@localhost ~]# ls -ld /root/A/
drwxr-x---. 2 root root 19 Jul 10 14:49 /root/A/
```

```
[root@localhost ~]# ls -ld /root/A/1.txt
-rw-r----. 1 root root 0 Jul 10 14:49 /root/A/1.txt

# 最终的结果
[student@localhost ~]$ echo "hello" >> /root/A/1.txt
[student@localhost ~]$ ls -ld /root/
dr-xr-x--x. 17 root root 4096 Jul 10 14:49 /root/
[student@localhost ~]$ ls -ld /root/A
drwxr-x--x. 2 root root 19 Jul 10 14:49 /root/A
[student@localhost ~]$ ls -l /root/A/1.txt
-rw-r---w-. 1 root root 12 Jul 10 15:02 /root/A/1.txt
```

补充: 如果想要对目录下文件批量的设置权限, 可以使用-R

注意: X执行权限的使用,大写的X只会给目录赋予执行权限,而普通文件不会给执行权限

```
[root@localhost ~]# chmod -R a+X B/
[root@localhost ~]# ls -l B/
total 0
-rw-r--r-. 1 root root 0 Jul 10 15:08 1.txt
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 10 15:09 dirA
```

### 11.3.2 数值法

• 同样可以用-R批量设置权限

#### chmod ### 文件路径

每一个#代表一个数值,其中第一个#代表的时文所有者的权限,第二个#代表的是文件所属组的权限, 第三个#代表的是其他用户的权限。

数值表示法,就是将rwx转化成对应的数值,有此权限,就加上相应的值

r=4

w=2

x=1

没有权限就用数字0代替

#### 示例:

-rwx rw- rw- root root passwd

文件所有者为root用户 权限是rwx=4+2+1=7

文件所属组为root组 权限是rw=4+2+0=6

其他用户的权限为 rw=4+2+0=6

chmod 766 passwd

题目:用数值表示法来给passwd设置权限,要求如下,做完截图

文件所有者有rw权限 4+2=6

其他用户没有任何权限 0

```
[root@localhost ~]# chmod 640 passwd
[root@localhost ~]# ls -l passwd
-rw-r----. 1 root root 2557 Jul 8 16:11 passwd
```

补充: 符号法适用于给单个用户来设置权限, 数值法适合三种用户都需要修改权限的情况。

## 11.4 修改文件所有者,所属组

命令

chown 文件所有者 文件路径名 (修改文件的所有者)

chown : 文件所属组 文件路径名 (修改文件的所属组)

chown 文件所有者:文件所属组 文件路径名 (同时修改文件的所有者和所属组)

```
[root@localhost ~]# ls -l 1.txt
-rw-r----. 1 student student 0 Jul 12 09:36 1.txt
[root@localhost ~]# chown root:root 1.txt
[root@localhost ~]# ls -l 1.txt
-rw-r----. 1 root root 0 Jul 12 09:36 1.txt
```

注意:修改文件所有或者所属组,重点关心的是修改完毕后对应的权限产生的变化。

补充: 如果想批量的修改目录下的文件所有者或者所属组可以使用-R选项

## 11.5 特殊权限

是除了rwx三种基本权限以外的第四种权限。

特殊权限	文件	目录
suid (u+s)	凡是设置了suid权限的文件,在它文件所有者的执行位置上会用s来代替(执行权限x用s大小写来表示,小写s代表有执行权限,大写S代表没有执行权限)注意: suid一般情况下设置的对象是二进制文件,就是命令文件。当前文件设置好suid后,运行命令时,不会以运行该命令的用户身份来执行命令,而是以文件的所有者的身份来执行命令。	无影响
sgid (g+s)	凡是设置了sgid权限的文件,再它所属组的 执行位置上,会用s来代替(执行权限x用s 大小写来表示,小写s代表有执行权限,大写S 代表没有执行权限)。注意: sgid一般情况 下设置的对象是二进制文件,就是命令文 件。当文件设置好sgid之后,运行命令时, 不会以当前运行该命令的用户身份来执行, 而是以文件所属组的身份来执行	凡是设置了sgid权限的目录,那么 在此目录下创建文件时,会自动继 承该目录的所属组

特殊权限	文件	目录
sticky(o+t)	文件无影响	凡是设置了sticky权限的目录,再 其他用户的执行位置上会用t来表示(用t的大小写来表示执行权限,小写t代表有执行权限,大写的T代表没有执行权限)凡是设置了sticky权限的目录,除了root用户和文件所有者以外,其他用户没有权限删除该文件,目的:防止文件被误删。

题目: 再当前用户的家目录下创建目录dirA,要求如下,文件所属组为student,并且再该目录下创建文件时,文件会自动继承dirA目录的所属组。

```
[root@localhost ~]# mkdir dirA
[root@localhost ~]# ls -ld dirA
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 12 10:38 dirA
[root@localhost ~]# chown :student dirA/
[root@localhost ~]# ls -ld dirA
drwxr-xr-x. 2 root student 6 Jul 12 10:38 dirA
[root@localhost ~]# chmod g+s dirA
[root@localhost ~]# ls -ld dirA
drwxr-sr-x. 2 root student 6 Jul 12 10:38 dirA
[root@localhost ~]# touch dirA/1.txt
[root@localhost ~]# ls -l dirA/
total 0
-rw-r--r-. 1 root student 0 Jul 12 10:40 1.txt
[root@localhost ~]# rm -f dirA/1.txt
[root@localhost ~]# ls -l dirA/
total 0
```

补充说明:文件设置权限时,文件的所有者也可以对文件修改权限,也可以修改文件的所属组(但是修改的组一定是文件所有者的附加组)

chmod数值表示法如果写完整,其实是由4个数字构成,第一个数字代表特殊权限 (suid=4,sgid=2,sticky=1),后面三个数字才是基本权限(rwx构成)

chmod #### 文件路径 (推荐使用符号发法来设置特殊权限)

```
[root@localhost ~]# ls -ld A
drwxr-sr-x. 2 root student 45 Jul 12 10:17 A
[root@localhost ~]# chmod 7777 A/
[root@localhost ~]# ls -ld A
drwsrwsrwt. 2 root student 45 Jul 12 10:17 A
```

## 11.6 umask (设置默认权限)

设定创建文件时的默认权限。

022如果用符号表示话。写一下

```
最大权限=777= rwx rwx rwx
umask =022= --- -w- -w-
```

注意:

- 普通文件的默认权限,是最大权限(rwxrwxrwx)先减去执行权限x(rw-rw-rw-)然后再去剪掉 umask(022=---w--w-)的权限得到最终的默认权限(rw-r--r--)
- 对于目录而言,执行权限很重要,所以目录的默认权限是最大权限(rwxrwxrwx)直接减去umask(022=---w--w-)的权限,得到最终的默认权限(rwxr-xr-x)

#### 如何修改umask的值: umask 要减去的权限值

题目:修改当前umask的值,要求如下,

创建文件时: 文件所有者具有rw权限, 文件所属组也有rw权限, 其他用户没有任何权限。

创建目录时,文件所有者具有rwx权限,文件所属组也有rwx权限,其他用户没有任何权限。

```
[root@localhost ~]# umask 007
[root@localhost ~]# umask
0007
[root@localhost ~]# touch 4.txt
[root@localhost ~]# ls -l 4.txt
-rw-rw----. 1 root root 0 Jul 12 13:53 4.txt
[root@localhost ~]# mkdir E
[root@localhost ~]# ls -ld E
drwxrwx---. 2 root root 6 Jul 12 13:53 E
```

#### 如何修改umask的值?

- 临时修改: 在终端中写入umask 要减去的权限值
- 永久修改
  - 。 全局生效:可以将umask的值写入/etc/bashrc
  - 针对某个用户生效:将umask的权限数值写入/home/用户名/.bashrc

注意:对于普通用户而言,如果用户名和主组名一致,那么默认umask的值002,如果用户名和主组名不一致,那么默认umask的值时022

## 11.7 访问控制列表

可以单独给具体的某一个用户或组来设置权限。

(1)查看acl权限

getfacl 文件的路径

```
[root@localhost ~]# touch 1.txt
[root@localhost ~]# ls -l 1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 12 14:24 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

#### (2) 设置acl权限

setfacl -m u:用户名:权限 文件名 (-m代表修改, u代表用户, g代表组)

```
[root@localhost ~]# setfacl -m u:student:rw 1.txt
[root@localhost ~]# ls -l 1.txt
-rw-rw-r--+ 1 root root 0 Jul 12 14:24 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--
```

#### (3) 删除acl权限

1.如果只是想要删除现有acl权限,可以使用setfacl -m修改即可

```
[root@localhost ~]# setfacl -m u:student01:r 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw-
user:student01:r--
group::r--
mask::rw-
other::---
```

2. 删除某一个用户的acl权限

setfacl -x u:用户名 文件路径

```
[root@localhost ~]# setfacl -x u:student01 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw-
group::r--
mask::rw-
other::---
```

#### 3. 删除文件上的所有acl权限

#### setfacl -b 文件路径

```
[root@localhost ~]# setfacl -b 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::---

[root@localhost ~]# ls -l 1.txt
-rw-r----. 1 root root 0 Jul 12 14:24 1.txt
```

#### 4. facl中mask

用来限制acl权限,代表你当前使用acl权限的用户最大权限

注意: mask的值会随着新进入用户的权限发生改变,所有如果想要使用mask来限制用户的权限,那么应该是在最后所有用户的acl权限设置完毕后,再来设置mask的权限值。

```
[root@localhost ~]# setfacl -m u:student:rw 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw-
group::r--
mask::rw-
other::---
[root@localhost ~]# setfacl -m m:r 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw- #effective:r--
group::r--
```

```
mask::r--
other::---

[root@localhost ~]# setfacl -m u:student01:rw 1.txt
[root@localhost ~]# getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student:rw-
user:student01:rw-
group::r--
mask::rw-
other::---
```

# 12. 网络管理

主要要求同学们掌握在Linux环境下配置ip地址,特别是动态改静态ip地址。

在使用vm虚拟机的情况下,首先要判断windows能否正常上网,如果windows能够正常上网,而虚拟机无法上网,首先要考虑VM相关的服务是否开启。

(任务管理器-----》服务------》右击打开服务-----》找到VM开头的服务,确定是否都在运行状态。)

(1) 查看网络的连通性

ping 网络地址

- (2) 查看IP地址
- ifconfig 或者ip address 可以查看Linux的ip地址
- windows中看ip地址的命令

(win+r开打命令运行窗口,然后输入cmd,然后在命令行输入ipconfig)

## 12.1 nmcli

- 在红帽8中使用nmcli来管理网络
- 1. 查看网络设备

nmcli device

• device: 硬件设备名

• TYPE: 连接网络的方式

• state:状态

• connection: 网络连接名

### 2. 查看网络连接的信息

nmcli connection show

```
[root@localhost ~]# nmcli connection show

NAME UUID TYPE DEVICE
ens160 c9c4dba3-1603-4f99-969c-56bc9f60da7f ethernet ens160
virbr0 e585fca2-278b-410d-bb48-948db0606128 bridge virbr0
```

### 3. 查看具体网络的连接信息

nmcli connection show "连接名"

```
[root@localhost ~]# nmcli connection show ens160 | grep "ipv4"
ipv4.method:
                                        auto
ipv4.dns:
ipv4.dns-search:
ipv4.dns-options:
ipv4.dns-priority:
                                        0
ipv4.addresses:
ipv4.gateway:
ipv4.routes:
ipv4.route-metric:
                                        -1
ipv4.route-table:
                                        0 (unspec)
ipv4.routing-rules:
ipv4.ignore-auto-routes:
                                        no
ipv4.ignore-auto-dns:
                                        no
ipv4.dhcp-client-id:
```

# 12.2 如何去配置IP地址


windows配置ip地址的流程

1. 点击网络的图标 (网络和Internet)



114.

2. 选择更改适配器选项




3. 首先确定要修改的网络连接, 然后右击属性,

诊断并解决网络问题。



## 4. 点击打开Internet协议版本4



5. 进入ip地址的配置界面

常规	备用配置		٩ù
	网络支持此功能,则可以获取自动抗 免管理员处获得适当的 IP 设置。	影派的 IP 设置。否则,你需要从网	M 'M 己后
_	自动获得 IP 地址(O) 使用下面的 IP 地址(S):		<b>藍</b> E選 Ilu
	地址(I): 网掩码(U):		П
決果	认网关(D):		
	自动获得 DNS 服务器地址(B) 使用下面的 DNS 服务器地址(E):		
	选 DNS 服务器(P):		
备	用 DNS 服务器(A):		
	退出时验证设置(L)	高级(V)	
		确定	对消

## (1)自动获取ip地址

首先考虑ip地址的获取方式,如果是自动获取,那么只要保证物理上的网络连同就可以访问网络,ip地址的配置信息由dhcp服务器生成。

## (2) 静态ip地址获取

首先简答说明一下ip地址,子网掩码,默认网关,dns的概念

ip地址其实它是由32位二进制组成,为了便于人自己去查看ip地址的信息,于是将32位二进制首先分成4组,然后再转化成十进制(点分十进制)

ip地址: 192.168.200.31 子网掩码: 255.255.255.0

11000000 10101000 11001000 00011111

11111111 11111111 11111111 00000000

- 1. IP地址: 是用来确实设备在网络上的位置, 类似家庭地址
  - IP地址分为2个部分,第一部分: **网络地址**,同一网段下主机的网络地址是一样的,利用子网掩码可以确定网络地址,那么接下来只需要确定第二部分**主机地址**的范围即可(0~255)。
    - 0: 用来网络地址不可以用

255: 用来表示广播地址, 也不可以用

剩余地址中,凡是已经被使用的ip地址也不能使用。

2. 子网掩码:如果转化成二进制,那么它是由连续1来表示的,二进制的子网地址和二进制的IP地址进行与运算,最终得到的结果就是网络地址,也就是子网地址,我们常说的在不在同一网段下,就是看的这一部分,如果一样就是在同一网段下。掩码可以根据它前面有多少个1,然后用长度表示法进行表示。

例如: 255.255.255.0用长度表示法就是24, 代表前面是由24个1组成。

- 3. 默认网关: 这边填写就是你遇到第一台路由器的ip地址(路由器用来连接不同网段,比如: 192.168代表的私网,然后访问外网,就是访问公网上的设备(公网ip180.101.49.11),那这两2不同网段设备间的访问就需要用到路由器。)
- 4. DNS服务器地址: 域名解析服务器,将域名解析成对应的网络设备的IP地址(因为设备在网络上的位置是由ip地址决定的)当我们在浏览器中输入www.baidu.com时,首先会先去dns服务器上获取到www.baidu.com域名对应的ip地址,然后再拿着ip地址去访问百度的服务器。(常见的dns服务器:114.114.114,还有8.8.8.8等,也可以写自己网关地址。)
- 5. 确定网络地址

#### **192.168.200.**0

6. 然后确定主机地址

(0~255)

- 。 0做为网络地址已经被使用了
- 。 255作为广播地址已经被使用了
- 。 同一网段下ip地址不能冲突
- o 例如: 192.168.200.31

#### 7. 确定子网掩码

- 0 255,255,255,0
- 8. 确定网关地址
  - 0 192.168.200.254
- 9. 确定nds服务器的地址
  - 0 114.114.114.114

其中在确定静态ip的流程中,只有主机地址是我们自己要确定的,其他的例如网络地址,网关地址,子网掩码。这些都是由网关人员预先确定下来的,不需要更改,DNS是由第三方提供,也不需要修改。

- 配置ip地址的思路
  - 考虑是否有对应网络连接可以修改
  - 。 考虑ip地址的获取方式,是动态ip还是静态ip
  - 如果是静态ip,首先要考虑网关多少,然后子网掩码,还有子网掩码,获得网络地址(子网地址),确定合适的ip地址,最后dns服务器的ip地址。

# 12.3 配置动态ip

nmcli connection add con-name "0713" type ethernet ifname ens160 autoconnect yes

注意:修改创建完网络连接之后,需要重新重新激活才能生效。

## nmcli connection up "网络连接名"

### 用tab键补全

15点03继续

- add 添加网络连接
- con-name "网络连接名" 网络连接名
- type 网络类型
- ifname 对应的网卡名
- autoconnect yes 启用自动连接

```
[root@localhost ~]# nmcli connection add con-name "0713" type ethernet ifname
ens160 autoconnect yes
Connection '0713' (3a79ad00-2722-412a-bef2-3f0138b1583f) successfully added.
[root@localhost ~]# nmcli connection show
NAME
       UUTD
                                                      DEVICE
                                            TYPE
ens160 c9c4dba3-1603-4f99-969c-56bc9f60da7f ethernet ens160
virbr0 e585fca2-278b-410d-bb48-948db0606128 bridge
                                                      virbr0
0713
       3a79ad00-2722-412a-bef2-3f0138b1583f ethernet --
[root@localhost ~]# nmcli connection up 0713
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@localhost ~]# nmcli connection show
NAME
       HILLD
                                            TYPE
                                                      DEVTCE
0713 3a79ad00-2722-412a-bef2-3f0138b1583f ethernet ens160
virbr0 e585fca2-278b-410d-bb48-948db0606128 bridge
                                                      virbr0
ens160 c9c4dba3-1603-4f99-969c-56bc9f60da7f ethernet --
```

# 12.4 静态IP的配置

• 确定网络地址(也叫做子网地址)

注意:每个人网段,ip地址都是不一样的

inet 192.168.182.135 netmask 255.255.255.0

网络地址是192.168.182.0,

- 确定主机地址(1~254中减去被使用的,比如网关地址),顺便也确定好了**掩码地址**为 (255.255.255.0,长度表示法就是24)注意,VM中默认网关地址是以2结尾的,所以2不能用,然 后192.168.182.1已经被vmnet8这张虚拟网卡使用,所以也不能拿来使用。(IP地址的范围 3~254)
- 确定网关地址
  - 1. 在联网状态下,可以使用**route -n**命令查看路由表信息,然后gateway中第一个ip地址就是你的默认网关信息(例如此处就是192.168.182.2)

[root@localhost ~]# route -n Kernel IP routing table									
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use			
Iface									
0.0.0.0	192.168.182.2	0.0.0.0	UG	100	0	0			
ens160									
192.168.122.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0			
virbr0									
192.168.182.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0			
ens160									

• 从VMware上快速获取到网络信息

点击软件上方的编辑----》虚拟网络编辑器---->选择nat模式,然后点击nat设置,即可获取到子网ip,子网掩码,网关的信息。



• 确定dns地址,此处就以114.114.114.114为例。

## 12.4.1 配置静态IP

nmcli connection add con-name "0713s" type ethernet ifname ens160 autoconnect yes ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.**182**.166/24 ipv4.gateway 192.168.**182**.2 ipv4.dns 114.114.114

- add 添加网络连接
- con-name "网络连接名" 网络连接名
- type 网络类型
- ifname 对应的网卡名
- autoconnect yes 启用自动连接
- ipv4.method manual ip地址获取方式改为手动获取
- ipv4.addresses 192.168.182.166/24 配置IP地址和子网掩码,注意加粗部分,改成自己的。
- ipv4.gateway 192.168.**182**.2 配置网关地址,注意改成自己的网关地址
- ipv4.dns 114.114.114 配置dns地址为114.114.114

```
[root@localhost ~]# nmcli connection add con-name "0713s" type ethernet ifname
ens160 autoconnect yes ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.182.166/24
ipv4.gateway 192.168.182.2 ipv4.dns 114.114.114.114
Connection '0713s' (969a0350-b4cd-41f8-b60e-98670e4bd868) successfully added.
[root@localhost ~]# nmcli connection show
NAME
       UUTD
                                             TYPE
                                                    DEVICE
0713
       3a79ad00-2722-412a-bef2-3f0138b1583f ethernet ens160
virbr0 e585fca2-278b-410d-bb48-948db0606128 bridge virbr0
0713s 969a0350-b4cd-41f8-b60e-98670e4bd868 ethernet --
ens160 c9c4dba3-1603-4f99-969c-56bc9f60da7f ethernet --
[root@localhost ~]# nmcli connection up 0713s
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@localhost ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.182.166 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.182.255
       inet6 fe80::3af9:40a7:1da8:9aac prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 00:0c:29:28:b0:2e txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 18576 bytes 19068243 (18.1 MiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 9264 bytes 919580 (898.0 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
        inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 176 bytes 14888 (14.5 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 176 bytes 14888 (14.5 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
       ether 52:54:00:43:d9:bd txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
[root@localhost ~]# ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.067 ms
\Lambda C
--- www.baidu.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.053/0.067/0.015 ms
```

## 12.5 网络故障解决思路

• 判断硬件外部的网络有没有问题 (网线, 宽带欠费, vm软件本身导致)

- 是否有ip地址生成 (思考配置有无问题, 网卡设备有没有问题)
- 查看是否激活网络连接(是否开启自动连接)
- 有ip地址但是无法上网
  - 。 (1) 如果无法ping通dns服务器地址,那么尝试ping一下自己的网关地址,如果网关地址 ping不通,就检查一下,网关地址ip地址有没有写错。
  - 。 (2) 可以ping通dns的服务器地址,但是无法ping <u>www.baidu.com</u> ,那么就是dns出了问题,看一下dns有没有写错。(如果dns没有写错,可以试着把nds改成自己的网关地址。)

# 12.6 修改网络连接信息

注意:修改网络连接信息用到是modify

nmcli connection modify 0713s ipv4.addresses 192.168.182.167/24

注意: 修改完毕后要激活一下

nmcli connection up 0713s

题目把刚刚166IP地址,改为167改完截图

```
[root@localhost ~]# nmcli connection modify 0713s ipv4.addresses
192.168.182.167/24

[root@localhost ~]# nmcli connection up 0713s
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@localhost ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.182.167 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.182.255
        inet6 fe80::3af9:40a7:1da8:9aac prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

## 12.7 删除网络连接

#### nmcli connection delete 连接名

```
[root@localhost ~]# nmcli connection delete 0713

Connection '0713' (3a79ad00-2722-412a-bef2-3f0138b1583f) successfully deleted.

[root@localhost ~]# nmcli connection show

NAME UUID TYPE DEVICE

0713s 969a0350-b4cd-41f8-b60e-98670e4bd868 ethernet ens160

virbr0 e585fca2-278b-410d-bb48-948db0606128 bridge virbr0

ens160 c9c4dba3-1603-4f99-969c-56bc9f60da7f ethernet --
```

## 12.8 修改本地网络脚本文件

### 本地网络脚本文件存放路径:

• /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-网络连接名

```
[root@localhost ~]# ls /etc/sysconfig/network-scripts/
ifcfq-0713s ifcfq-ens160
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-0713s
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.182.167
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.182.2
DNS1=114.114.114.114
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=0713s
UUID=969a0350-b4cd-41f8-b60e-98670e4bd868
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
```

- 1. 修改本地网络脚本中的网络连接信息
  - 。 注意: 改完本地网络脚本文件中的内容后, 直接激活, 不会生效
  - 。 首先是nmcli connection reload 加载一下配置文件的内容
  - 。 然后才是nmcli connection up 连接名 进行激活

```
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-0713s
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-0713s
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.182.168
# 注意reload的加载操作
[root@localhost ~]# nmcli connection reload
[root@localhost ~]# nmcli connection up 0713s
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/8)
[root@localhost ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default glen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:28:b0:2e brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.182.168/24 brd 192.168.182.255 scope global n
```

# 12.9 使用nmtui来设置ip地址

使用图形界面来设置网络

在命令终端输入nmtui, 回车

具体操作参考《考点1》后面的步骤

# 12.10 补充注意点

- 在配置多个网络连接时,如果都使用了自动连接,那么会导致在系统重启之后,会随机使用一个自动连接
- 随机就会导致, ip地址会发生变化, 所以在时间工作中, 请保证只有同一网络环境下, 只有一套网络连接时自动连接的。

# 13. 系统进程管理

# 13.1 系统启动

- 主要就是介绍:如何设置图形界面和文本界面
  - (1) 如何查看系统的默认启动方式

```
[root@localhost ~]# systemctl get-default
graphical.target
```

(2) 修改默认启动方式

systemctl set-default 启动方式

```
[root@localhost ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target →
/usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
[root@localhost ~]# reboot
# 将当前纯文本界面改成图形界面 **graphical.target 图形界面**
```

```
Rocky Linux 8.4 (Green Obsidian)

Kernel 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login:
```

```
Rocky Linux 8.4 (Green Obsidian)
Kernel 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login: root
Password:
Last login: Thu Jul 14 09:29:32 on tty2
[root@localhost ~1#
```

### 常见的启动方式

- graphical.target 图形界面
- multi-user.target 多用户 (纯文本的界面)
- emergency.target 紧急模式
- rescue.target 救援模式

### 补充:


- 如果想要从文本界面切换到图形界面,那么首先系统中要安装好图形界面所需的组件(yum group install "Server with GUI" -y)
- 如果时正常进入文本界面的,那么首先会让你输入用户名,然后在输入密码(输入密码过程不可见)。但是如果进入文本界面后,直接让你输入root用户密码,那么就代表系统可能出了问题,进入的是救援模式或者紧急模式。

# 13.2 进程管理

## 什么是进程?

进程是由软件运行时产生的实例,软件本身只会占用磁盘空间,而进程会占用cpu,运行内存等资源。

进程的几种状态



• 睡眠状态和停止状态的区别:睡眠状态时进程想要运行,但是cpu还没轮到该进程,那么它就处于睡眠状态,停止状态时人为或者软件发送停止信号,终止该进程的运行。

# 13.2.1 查看当前系统的进程状态

注意: ps命令只是将执行命令时系统的瞬时状态呈现出来,不会动态的变化。

• ps aux

。 USER: 运行进程的用户名

o PID: 进程编号

%CPU: cpu的占用率%MEM: 内存的占用率

。 VSZ: 系统通过算法计算出进程所需的虚拟内存大小。

。 RSS: 实际内存占用

。 TTY: 运行命令的终端编号, 如果是? 代表运行在后台

o STAT: 运行的状态

■ S: 睡眠

■ R: 运行

■ T: 停止

■ Z: 僵停状态

■ <: 高优先级的任务

■ N: 低优先级的任务

■ I: 进程的是多线程的

o START: 启动时间

o TIME: 占用cpu的时间

o COMMAND: 启动的命令

ps lax

o PPID: 父进程id (pstree -p 可以用来查看进程树)

o PRI 优先级

o NI 可以调整NI的值,来控制PRI的值,NI的值越高,优先级反而是越低。(调整的方式:renice NI的值 进程编号)

top 查看进程的动态信息(类似windows中的任务管理器)h 命令可以查看top的帮助手册(例如z加上颜色, m查看内存, 信息, 按内存大小排序)

# 13.3 系统调优

- tuned-adm list 查看所有的调优配置
- tuned-adm active 查看当前系统所使用的调优配置
- tuned-adm recommend 查看系统推荐的调优配置
- tuned-adm profile 调优配置 (使用相应的调优配置)
- tuned-adm off 关闭当前的调优配置

题目:将当前系统首先设置成节能模式,然后再查看系统推荐的调优模式,改为系统推荐的模式。 (做完截图)

# 13.4 控制作业

作业是由一系列进程组成的,通过作业可以实现对进程的批量控制,而进程之间一般用管道符"|"连接。

(1) 如何将进程置入后台

## 命令 &

(2) 查看作业

jobs

(3) 杀死作业

## kill %作业编号

(4) 将后台作业调至前台

### fg %作业编号

(5) 将前台已经运行的作业置入后台,并停止运行

ctrl z

(6) 将后台已经停止的作业继续运行

## bg %作业编号

在终端输入firefox,然后运行浏览器,使用快捷键,置入后台,并保证其继续运行中,最后杀死(截图) 14点08继续

```
[root@localhost ~]# firefox

\[ \frac{1}{3} + \text{Stopped} & firefox
[root@localhost ~]# jobs
[1] Running & sleep 1000 &
[2] - Running & sleep 2000 &
[3] + \text{Stopped} & firefox
[root@localhost ~]# bg \( \frac{3}{3} \)
[3] + firefox &
[root@localhost ~]# kill \( \frac{3}{3} \)
[3] + firefox \( \frac{1}{3} \)
[root@localhost ~]# kill \( \frac{3}{3} \)
[3] + firefox \( \frac{1}{3} \)
[3] + firefox \( \frac{1}{3} \)
[3] + firefox \( \frac{1}{3} \)
[4] \[ \frac{1}{3} \]
[5] \[ \frac{1}{3} \]
[6] \[ \frac{1}{3} \]
[7] \[ \frac{1}{3} \]
[8] \[ \frac{1}{3} \]
[8]
```

# 13.5 如何给进程发送信号

- kill -l 查看所有能发送的信号
- 常见的信号
  - o -9 强制杀死进程 (类型windows中任务管理器的结束进程)
  - -15 尽可能正常关闭进程 (不加信号编号, 默认使用的就是-15)
  - o -18 继续运行
  - o -19 停止运行

kill -信号编号 进程编号

注意: 给进程发送信号时,不需要加上%,给作业发送信号时,需要在作业编号前加上百分号。用于区分。

## 13.6计划任务

计划将来要发生的事情,时间标准都是以当前任务运行的系统时间为主。**在联网状态下,可以使用** systemctl restart chronyd.service **进行强制网络校时**。

## 13.6.1 一次性的计划任务

通过编写命令或者脚本,让任务在将来的某个时间点运行

- (1) 命令格式
- at 时:分 年-月-日
- 回车后进入,命令编辑界面,一行一条命令
- 编辑完毕后ctrl d退出

注意: at 命令也可以实现在文本中写好命令,然后使用输入重定向符来给at命令传递要执行的命令

```
[root@localhost ~]# at 15:01 2022-7-14 < 2.txt
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 2 at Thu Jul 14 15:01:00 2022
[root@localhost ~]# cat 2.txt
echo "world" > /root/1.txt
[root@localhost ~]# cat 1.txt
world
```

(2) 查看当前的计划任务列表

at -l

(3) 查看计划任务具体的内容

```
**at -c 计划任务的编号**
```

## (4) 删除计划任务

## at -r 计划任务的编号

题目: 创建一个计划任务,在今天晚上8点,发送一个消息"have dinner"保存到指定文件/root/1.txt中,然后查看人列表,查看任务内容,最后删除任务。

15点14继续

# 13.6.2 周期性计划任务

使用crontab命令

(1) 编辑命令

crontab -e -u 用户名 (-e进入任务编辑界面, -u 指定执行任务的用户, 如果没有-u的话, 默认就是当前执行命令的终端用户)

(2) 如何编辑计划任务

at /etc/crontab 可以用来查看例子(除了周以外,每天,每分钟,每小时这个每读在你遇到到第一个\*上)

分	时	日	月	周	(日和周不建议混用)
*	*	*	*	*	每分钟运行一次
0	*	*	*	*	每小时运行一次(1:00,2:00)
30	2	*	*	*	每天的2:30分运行一次
0	0	*	*	*	每天运行一次(每天的0:00,0:00)
0	0	1	*	*	每月的第一天的0:00
0	0	*	*	2	每周2的0:00运行一次
*/5	*	*	*	*	每5分钟运行一次
0	*/3	*	*	*	每个三小时运行一次
20	*/2	*	*	*	每2小时的第20分钟运行一次(2: 20, 4: 20)
3,4	*	*	*	*	每小时的第三分钟,第四分钟运行一次
12,24	1-1	* 0	*	*	每天的1点到10点之间,每小时的第12分钟和第24分钟运行一次
6,15	*	/3	*	* 2-	-4 每周2到周四之间的时间段内,每隔三小时的第6和第15分钟运行一
次。					

```
[root@localhost ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
[root@localhost ~]# crontab -l
* * * * * echo "hello world" >> /root/1.txt
```

(2) 查看周期计划任务

crontab - (查看运行中的计划任务,其中使用-u可以查看指定用户的计划任务。)

(3) 修改计划任务

crontab -e 进入计划任务的编辑界面,对任务重新编辑即可

(4) 删除计划任务

crontab -r (删除当前终端用户的计划任务,可以使用-u指定用户)

题目: 创建一个计划任务,每天的晚上8点会发消息"have dinner" 到/root/1.txt中,完成后查看任务,并删除。,完成后截图

# 14. yum仓库

- 1. 在安装软件时,首先第一步就是要考虑软件的版本的问题。
- 2. 软件安装: 最可靠的办法就是去软件对应的官方上面查看安装手册。

# 14.1 软件安装

红帽系软件常见的安装三种方式(安装都需要参考官方网站,安装的方式必须确定可靠!)

(1) 编译安装

一般使用编译安装的方法,第一个从官网下载一个源码的压缩包,解压之后。

./configure 检查当前系统的运行环境是否符合要求。

make 编译

make install 安装

(2) rpm包安装

rpm -ivh 包的路径 (-i 安装, -v显示安装的过程, -h显示安装的进度)

rpm -e 包名 (删除已安装的包)

rpm -qa | grep "包名" (-q查询 -a所有, 查找指定包是否已被安装)

注意: rpm只能管理通过rpm包安装的软件。

## (3) yum安装

(注意: 8版本以后, rpm包的管理工具变为dnf, 但对于我们使用者而言yum命令一样通用, 使用过程没有区别)

yum准确来讲它就是rpm包的管理工具,rpm包类似软件安装包,而yum就类似手机应用商店。对于这些软件安装包进行了统一的管理,方便用户下载安装软件。

```
yum install 软件包 (安装软件)
yum remove 软件包 (卸载软件)
```

补充: rpm包既可以使用rpm命令进行安装,也可以使用yum命令进行安装,rpm的安装方式,只会针对软件本身进行安装(如果环境中缺少组件,需要用户自己解决,不会解决软件依赖的问题),yum安装会尽可能的解决软件依赖的问题。

补充说明: 红帽系的linux发行版,除了商业版 (redhat) 以外,其他系统yum仓库默认已经安装好,所以可以直接使用yum进行软件安装

刚刚使用yum安装的vim是本地路径下的rpm包,而下面使用yum安装的vim包,调用的是yum仓库中最新的rpm包,所以安装过程中,发生了更新。

```
[root@localhost ~]# yum install vim-minimal.x86_64
Last metadata expiration check: 0:34:39 ago on Fri 15 Jul 2022 09:46:51 AM CST.
......
Upgraded:
   vim-minimal-2:8.0.1763-19.el8_6.2.x86_64
Complete!
```

# 14.2 搭建yum仓库

本质上来讲,就是将软件包所在的路径提前写入到yum仓库的配置文件中,这样安装软件时,用户只需要输入软件包的名字,yum就可以直接通过配置文件中软件包所在的路径进行下载安装。

## 14.2.1 搭建仓库使用yum本地源

1. 将Rocky自带的网络源进行清理(备份)

```
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
Rocky-AppStream.repo
                            Rocky-Plus.repo
Rocky-BaseOS.repo
                           Rocky-PowerTools.repo
Rocky-Devel.repo
                           Rocky-ResilientStorage.repo
Rocky-Extras.repo
                           Rocky-RT.repo
Rocky-HighAvailability.repo Rocky-Sources.repo
Rocky-Media.repo
[root@localhost yum.repos.d]# mkdir RockyBak
[root@localhost yum.repos.d]# mv *.repo RockyBak/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
RockyBak
```

#### 2. 创建本地源的配置文件

注意: 创建yum的配置文件时,1.一定要在/etc/yum.repos.d目录下 2. 文件名可以任意,但是后缀一定是.repo

```
[root@localhost yum.repos.d]# touch local.repo
[root@localhost yum.repos.d]# pwd
/etc/yum.repos.d
[root@localhost yum.repos.d]# vim local.repo
[root@localhost yum.repos.d]# cat local.repo
[BaseOS] # 仓库编号唯一,不能同名冲突
name=baseos # 仓库的描述信息
baseurl=file:///run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/BaseOS # yum源所在的路径,如果
是file://代表使用的是本地源,如果是https代表使用的是网络源
enabled=1 # 启用仓库
gpgcheck=0 # 关闭gpg校验(用来检查包的完整性和合法性)
[AppStream]
name=appstream
baseurl=file:///run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
# 清空缓存
[root@localhost yum.repos.d]# yum clean all
27 files removed
# 重新建立缓存
[root@localhost yum.repos.d]# yum makecache
                                   288 MB/s | 2.5 MB
baseos
                                                       00:00
                                   266 MB/s | 7.1 MB
                                                        00:00
appstream
```

```
[root@localhost AppStream]# lsblk
        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0
          11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd
          259:0 0 20G 0 disk
nvme0n1
\vdashnvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
└nvmeOn1p2 259:2 0 19G 0 part
 ⊢rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
 [root@localhost AppStream]# cd /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd
[root@localhost Rocky-8-4-x86_64-dvd]# ls
AppStream BaseOS EFI images isolinux LICENSE media.repo TRANS.TBL
[root@localhost Rocky-8-4-x86_64-dvd]# cd AppStream/
# 判断该路径是不是yum源,就要看该目录下有没有Packages和repodata目录
[root@localhost AppStream]# ls
Packages repodata
[root@localhost AppStream]# pwd
/run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/AppStream
```

## yum的其他命令

• 列出所有的仓库

yum repolist (如果此处报错,可以查看是不是[仓库编号]和name出问题)

• 列出所有的rpm包

yum list (如果此命令报错,就去检查配置文件中的baseurl路径对不对)

- 如果上面命令没有报错,最后如果在安装软件时报错了,那么就去检查一下gpgcheck有没有拼写错误。
- 示例: 安装yum install -y httpd yum搭建流程至少在走2遍

安装mysql 5.7版本

(1) 从官网下载添加 MySQL Yum 存储库

```
[root@localhost ~]# ls Downloads/
mysql80-community-release-el8-4.noarch.rpm
```

## (2) 搭建yum存储库

```
[root@localhost ~]# yum localinstall Downloads/mysql80-community-release-el8-4.noarch.rpm -y
Last metadata expiration check: 0:39:59 ago on Fri 15 Jul 2022 01:38:12 PM CST.
Dependencies resolved.

Package Arch Version Repository Size

Installing:
mysql80-community-release noarch el8-4 @commandline 14 k
```

```
Transaction Summary
Install 1 Package
Total size: 14 k
Installed size: 8.6 k
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
                                                                1/1
 Preparing
 Installing
                 : mysql80-community-release-el8-4.noarch
                                                                1/1
 Verifying
                 : mysq180-community-release-e18-4.noarch
                                                                1/1
Installed products updated.
Installed:
 mysq180-community-release-e18-4.noarch
Complete!
[root@localhost ~]# ls /etc/yum.repos.d/
local.repo
                              mysql-community.repo
                                                           RockyBak
mysql-community-debuginfo.repo mysql-community-source.repo
```

编辑vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

把http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.7-community/el/7/\$basearch里面的6改成7就可以了

注意: 官方默认的gpgkey已经失效.所以mysql5.7的仓库配置文件如下,即最终修改后的配置文件如下

# 15. 服务控制

- systemctl statuts 服务名 (查看服务状态)
- systemctl start 服务名 (启动服务)
- systemctl enable 服务名 (设置服务的开机自启)
- systemctl restart 服务名 (重启服务)
- systemctl stop 服务名 (停止服务)
- systemctl disable 服务名 (取消服务的开机自启)

# 1. 安装httpd软件,并启动和设置该服务开机自启。

然后打开浏览器,输入localhost:80 截图

```
[root@localhost ~]# yum install httpd
```

Last metadata expiration check: 0:35:38 ago on Fri 15 Jul 2022 02:44:04 PM CST. Package httpd-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86\_64 is already installed. Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

[root@localhost ~]# systemctl enable httpd

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.

[root@localhost ~]# systemctl start httpd

[root@localhost ~]# systemctl status httpd

- 在火狐浏览器中,输入www.baidu.com
- 网页空白处,右击,点击view page source,然后ctrl a选中所有,右击复制
- 返回终端 编辑vim /var/www/html/index.html

按i进入编辑界面后,将刚刚复制的源码进行粘贴

- 在编辑模式下按esc,返回命令模式。然后输入:进入底行命令模式
  - :%s/替换的对象/替换后的内容/g

完成后,保存退出

• 替换完成后,然后再网页上输入当前运行http服务器主机ip即可(或者输入127.0.0.1或localhost)

# 16. 防火墙

补充:

nat模式下,虚拟机和windows系统如果无法互相拼通,怎么解决。

- linux能不能访问外网
- linux可以访问外网,但是Linux无法和windows拼通
  - 检查windows网络适配器中VMnet8这张网卡的ip地址和Linux系统地址是不是同一网段下, 如果不是,禁用,然后再启动一下



# 16.1 防火墙的作用

对主机外部的流量进行拦截(限制是否开放从主机外想要访问主机内部**指定端口**,从而限制流量的访问)

• ip可以找到对应主机,但问题是主机中同一网线内的流量不是同一应用上,不同应用的流量就通过端口来进行划分。

比如: http -----> 80 ssh-----> 22

- 关闭防火墙 systemctl stop firewalld.service
- 启动防火墙(操作并截图)systemctl start firewalld.service

# 16.2 查看防火墙中的信息

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

# 16.3 防火墙端口设置

## 16.3.1开放防护墙端口

- firewall-cmd --permanent --add-port=端口号/协议类型
- firewall-cmd --reload

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports: 80/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

## 16.3.2 删除指定端口

- firewall-cmd --permanent --remove-port=端口号/协议类型
- firewall-cmd --reload

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --remove-port=80/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
 target: default
 icmp-block-inversion: no
 interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
 protocols:
 masquerade: no
 forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

# 16.4 防火墙对于服务的管理

## 16.4.1 开放指定服务

- firewall-cmd --permanent --add-service=服务名
- firewall-cmd --reload

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
 target: default
 icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports:
  protocols:
 masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

# 16.4.2 防火墙删除指定服务

- firewall-cmd --permanent --remove-service=服务名
- firewall-cmd --reload

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --remove-service=http
Warning: NOT_ENABLED: http
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

# 17. selinux

作用: 通过对软件进程限制某些权限,从而保证系统的安全。例如:通过上下文类型和设定好的上下文类型是否一致,如果一致,那么软件就可以进行后续的操作,比如:访问文件中的数据,或者让软件可以使用该端口。

注意: selinux的功能有点类似360安全管家,但是它不能完全代替防火墙,杀毒软件,它的本质是在这些软件的基础上,进一步加强系统对软件的限制,从而保证系统安全。

- selinux对于软件访问文件内容的限制
- selinux设置软件对于端口的访问限制
- 通selinux的策略开放限制某些软件的功能

# 17.1 selinux的三种模式

## 17.1.1 查看selinux模式

查看selinux的当前模式: getenforce

- (1) enforcing: 强制模式, selinux处于运行模式: 凡是软件违法selinux规则的操作, 都会被被禁, 而且会被记录下来
- (2) Permissive:许可模式,selinux处于运行状态:凡是软件违法selinux规则的操作,不会被禁止,但是会被记录下来
- (3) disabled: 禁用模式,selinux处于关闭状态,凡是违反selinux规则的操作,不会被禁止,也不会被记录。

## 17.1.2 修改selinux模式

(1) 临时修改(临时生效,系统一旦重启失效)

setenforce 模式 (1代表Enforcing,0代表Permissvie)

(2) 永久修改

(凡是看到永久生效,大概率都是要修改某一个配置文件,然后让系统再启动过程中加载该文件中的配置信息并生效。)

```
[root@localhost ~]# vim /etc/selinux/config

# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
#在SELINUX=后加上指定的模式
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
# tar
```

注意: 一般情况下, 如果修改永久生效, 那么临时生效也要做。

## 17.2 selinux的权限设置

## 17.2.1 文件限制

• selinux对于软件访问文件内容的限制

作用: 通过比较文件上的selinux的上下文类型是否和设定好的正确的默认上下文是否一致,如果一致可以访问文件内容,如果不一致,那么就不能访问。

- (1) 文件本身上下文类型查看
  - Is -Z (如果查看目录本身的话,需要加上-d)

```
[root@localhost html]# ls -Z
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 1.html
```

- o httpd\_sys\_content\_t 重点比较这一字段的信息 (上下文类型) 是否和默认上下文一致
- (2) 查看文件默认上下文:

注意: 默认上下文首先要检查是否正确,然后就是比较文件本身的上下文是否和默认上下文一致(这也是修改上下文的目的)。

• semanage fcontext -l (查看已设定的默认上下文)

```
[root@localhost html]# semanage fcontext -l | grep "/var/www"
/var/www(/.*)? all files
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

- (3) 修改文件的上下文(将文件的上下文重置为默认上下文)
- restorecon -Rv 文件路径
- (4) 默认上下文本身就有问题

假如默认上下文本身的就是错误,那么就需要手动去修改默认上下文。

1. 修改默认上下文

注意: 要学会查看man手册中的案例

man semanage-fcontext, 进入手册后/EXAMPLE

- semanage fcontext -a -t httpd\_sys\_content\_t "/var/www/html(/.\*)?"
  - -a 添加, -m 修改, -t指明修改的是上下文类型, -d 删除
  - 注意:如果修改的对象路径是一个目录的话,那么要加上(/.\*)?代表设定该目录下所有文件默 认上下文

```
# 将/var/www/html目录下文件默认上下文故意改成错误的
[root@localhost html]# semanage fcontext -a -t admin_home_t
"/var/www/html(/.*)?"
```

```
[root@localhost html]# semanage fcontext -l | grep "/var/www/html"
/var/www/html(/.*)?
                                                   all files
system_u:object_r:admin_home_t:s0
# 将错误上下文改为正确的
[root@localhost html]# man semanage-fcontext
[root@localhost html]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t
"/var/www/html(/.*)?"
ValueError: File context for /var/www/html(/.*)? already defined
[root@localhost html]# semanage fcontext -m -t httpd_sys_content_t
"/var/www/html(/.*)?"
[root@localhost html]# restorecon -Rv *
Relabeled /var/www/html/1.html from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /var/www/html/2.html from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /var/www/html/index.html from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@localhost html]# ls -Z
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 1.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 2.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 index.html
```

修改/var/www/html的默认上下文为admin\_home\_t,然后再enforcing模式下,查看是否可以访问对应的网页,如果不行,请重新将/var/www/html默认上下文设定成正确默认上下文,保证可以正常访问网页。(做一遍,然后截图)

selinux设置软件对于端口的访问限制如何修改httpd的默认端口
 vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

```
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 80
Listen 8888

root@localhost ~]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.

# 此处由于selinux没有给httpd开放8888端口的许可,导致无法正常启动
```

### (1) 查看selinux默认开放端口

通过给指定端口加上上下文类型,从而限制软件能够使用端口,防止软件偷偷使用非指定的端口。

• semanage port -I (列出selinux所有的端口信息)

```
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http
                                    8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t
                   tcp
http_cache_port_t
                           udp
                                    3130
                                    80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t
                           tcp
pegasus_http_port_t
                                    5988
                           tcp
pegasus_https_port_t
                            tcp
                                     5989
```

## (2) 给指定端口加上上下文类型

man semanage-port

## /EXAMPLE 找到相关的例子

- semanage port -a -t http\_port\_t -p tcp 81
  - o -a 添加
  - o -t 端口上下文类型
  - -p 协议 (后面加协议和端口名)

```
EXAMPLE
   List all port definitions
   # semanage port -l
   Allow Apache to listen on tcp port 81
   # semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
   Allow sshd to listen on tcp port 8991
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 8991
```

题目:参考man手册中的例子,将8888端口加上http\_port\_t类型,从而保证http服务正常启动,且可以通过浏览器访问网页。(截图)

### #请让windows中的浏览器也可以访问该页面

3分钟,完成后提供window页面的截图

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=8888/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
```

## (3) 通过selinux的策略限制软件的某些功能

#### 查看selinux由哪些策略

• semanage boolean -l

## 修改selinux策略的布尔值

- semanage boolean -m --on 策略名
  - o -m 修改
  - o --on 开启 --off关闭

```
[root@localhost ~]# man semanage-boolean

# /EXAMPLE

    Turn on the apache can send mail boolan
        # semanage boolean -m --on httpd_can_sendmail

[root@localhost ~]# semanage boolean -l | grep httpd_can_connect_ftp
httpd_can_connect_ftp (off , off) Allow httpd to can connect ftp
[root@localhost ~]# semanage boolean -m --on httpd_can_connect_ftp
[root@localhost ~]# semanage boolean -l | grep httpd_can_connect_ftp
httpd_can_connect_ftp (on , on) Allow httpd to can connect ftp
[root@localhost ~]# semanage boolean -m --off httpd_can_connect_ftp
```

# 18. 时间同步

作用:在集群中下发命令时,如果每一台主机的时间不一致,那么命令就不能同一执行,从而导致问题,那么就需要时间同步来进行校准。

(1) 查看时间同步服务是否开放

```
[root@localhost ~]# systemctl status chronyd.service
• chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor
preset>
   Active: active (running) since Sat 2022-07-16 09:23:35 CST; 5h 52min ago
   Docs: man:chronyd(8)
```

- 如果服务没有启动的,使用systemctl start chronyd.service
- 并设置服务的开机自启, systemctl enable chronyd.service
- (2) 修改配置文件, 指明校时的服务器地址

```
[root@localhost ~]# vim /etc/chrony.conf

# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
# pool 2.pool.ntp.org iburst
server ntp.aliyun.com iburst
# 指明服务器的地址,并立即生效

# 修改完配置后,重启服务。
[root@localhost ~]# systemctl restart chronyd.service
[root@localhost ~]#

# 检查ntp服务器是否生效 ^代表正在使用的,* 连通正常
[root@localhost ~]# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

- date 命令可以查看时间
- date -s 可以修改时间

```
[root@localhost ~]# date
Sat Jul 16 15:22:35 CST 2022
[root@localhost ~]# date -s 16:22
Sat Jul 16 16:22:00 CST 2022
[root@localhost ~]# systemctl restart chronyd.service
[root@localhost ~]# date
Sat Jul 16 15:24:38 CST 2022
[root@localhost ~]#
```

将ntp服务器修改为ntp.aliyun.com,完成后截图

# 题目

将系统直接快照重置,然后搭建本地yum仓库,部署安装httpd软件,要求如下:

- httpd服务使用的监听端口为8899
- 保证外部的windows浏览器可以访问httpd服务器页面
- selinux和防火墙都是开启状态。
- 从当前用户的家目录创建文件index.html,写入hello word,然后移动至/var/www/html目录下,最终可以保证可以正常访问该页面。
- 1. 搭建本地yum仓库, 并安装httpd

```
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
Rocky-AppStream.repo
Rocky-BaseOS.repo
Rocky-Devel.repo
Rocky-Extras.repo
Rocky-HighAvailability.repo
Rocky-Media.repo
Rocky-Plus.repo
Rocky-PowerTools.repo
Rocky-Rocky-ResilientStorage.repo
Rocky-RT.repo
```

```
Rocky-Sources.repo
[root@localhost yum.repos.d]# ls
Rocky-AppStream.repo
Rocky-BaseOS.repo
Rocky-Devel.repo
Rocky-Extras.repo
Rocky-HighAvailability.repo
Rocky-Media.repo
Rocky-Plus.repo
Rocky-PowerTools.repo
Rocky-ResilientStorage.repo
Rocky-RT.repo
Rocky-Sources.repo
[root@localhost yum.repos.d]# mkdir Rocky_bak
[root@localhost yum.repos.d]# mv *.repo Rocky_bak/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
Rocky_bak
[root@localhost yum.repos.d]# lsblk
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
           11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd
sr0
nvmeOn1 259:0 0 20G 0 disk
├─nvmeOn1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
  \vdashrl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
[root@localhost yum.repos.d]# cd /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd
[root@localhost Rocky-8-4-x86_64-dvd]# ls
AppStream BaseOS EFI images isolinux LICENSE media.repo TRANS.TBL
[root@localhost Rocky-8-4-x86_64-dvd]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# vim local.repo
[root@localhost ~]# cat /etc/yum.repos.d/local.repo
[BaseOS]
name=baseos
baseurl=file:///run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0
[AppStream]
name=appstream
baseurl=file:///run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
[root@localhost yum.repos.d]# yum clean all
O files removed
[root@localhost yum.repos.d]# yum makecache
                                                                      304
baseos
MB/s | 2.5 MB
                00:00
appstream
                                                                     295
MB/s | 7.1 MB
                00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Mon 18 Jul 2022 09:56:08 AM CST.
```

```
Metadata cache created.
[root@localhost yum.repos.d]# yum install -y httpd
Last metadata expiration check: 0:00:17 ago on Mon 18 Jul 2022 09:56:08 AM CST.
Dependencies resolved.
______
_____
                 Architecture Version
Package
Repository
           Size
______
_____
Installing:
                  x86_64
httpd
                           2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1
  AppStream 1.4 M
Installing dependencies:
apr
                  x86_64
                            1.6.3-11.el8.1
            124 k
 AppStream
apr-util
                  x86_64
                            1.6.1-6.el8.1
  AppStream 104 k
httpd-filesystem
                            2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1
                  noarch
  AppStream
             37 k
httpd-tools
                  x86_64
                           2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1
  AppStream
             105 k
                            1.15.7-3.module+el8.4.0+553+7a69454b
mod_http2
                  x86_64
 AppStream
            153 k
                           84.5-7.e18
rocky-logos-httpd
                 noarch
 BaseOS
             22 k
Installing weak dependencies:
apr-util-bdb
                  x86_64
                           1.6.1-6.el8.1
             23 k
  AppStream
apr-util-openssl x86_64 1.6.1-6.el8.1
  AppStream
          26 k
Enabling module streams:
httpd
                            2.4
Transaction Summary
_______
_____
Install 9 Packages
Total size: 2.0 M
Installed size: 5.4 M
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing
              1/1
 Installing
              : apr-1.6.3-11.el8.1.x86_64
              1/9
```

Running scriptlet: apr-1.6.3-11.el8.1.x86\_64 1/9

```
Installing
                 : apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                    2/9
  Installing
                   : apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                    3/9
  Installing
                   : apr-util-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                    4/9
  Running scriptlet: apr-util-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                    4/9
                   : httpd-tools-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
  Installing
                     5/9
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.37-
39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.noarch
                                                        6/9
                   : httpd-filesystem-2.4.37-
  Installing
39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.noarch
                                                        6/9
  Installing
                   : rocky-logos-httpd-84.5-7.el8.noarch
                   7/9
                   : mod_http2-1.15.7-3.module+el8.4.0+553+7a69454b.x86_64
  Installing
                    8/9
  Installing
                   : httpd-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
                     9/9
  Running scriptlet: httpd-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
                     9/9
  Verifying
                   : rocky-logos-httpd-84.5-7.el8.noarch
                   1/9
  Verifying
                   : apr-1.6.3-11.el8.1.x86_64
                    2/9
                   : apr-util-1.6.1-6.el8.1.x86_64
  Verifying
                   3/9
  Verifying
                   : apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                   4/9
  Verifying
                   : apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.1.x86_64
                   5/9
  Verifying
                   : httpd-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
                     6/9
  Verifying
                   : httpd-filesystem-2.4.37-
39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.noarch
                                                        7/9
  Verifying
                   : httpd-tools-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
                     8/9
  Verifying
                   : mod_http2-1.15.7-3.module+el8.4.0+553+7a69454b.x86_64
                    9/9
Installed products updated.
Installed:
  apr-1.6.3-11.el8.1.x86_64
  apr-util-1.6.1-6.el8.1.x86_64
  apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.1.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.1.x86_64
  httpd-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.noarch
```

```
httpd-tools-2.4.37-39.module+el8.4.0+571+fd70afb1.x86_64

mod_http2-1.15.7-3.module+el8.4.0+553+7a69454b.x86_64

rocky-logos-httpd-84.5-7.el8.noarch

Complete!
```

### 2. 检查防火墙和selinux的环境

```
[root@localhost yum.repos.d]# cd
[root@localhost ~]# systemctl status firewalld.service
• firewalld.service - firewalld - dynamic firewall d>
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld>
  Active: active (running) since Mon 2022-07-18 09:>
    Docs: man:firewalld(1)
Main PID: 1072 (firewalld)
   Tasks: 2 (limit: 11079)
   Memory: 10.9M
   CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └1072 /usr/libexec/platform-python -s /u>
Jul 18 09:50:46 localhost.localdomain systemd[1]: St>
Jul 18 09:50:47 localhost.localdomain systemd[1]: St>
Jul 18 09:50:47 localhost.localdomain firewalld[1072>
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
```

### 3. 编辑httpd配置文件, selinux开放8899端口

```
[root@localhost ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~]# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 8899
Listen 8899
[root@localhost ~]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.
[root@localhost ~]# man semanage-port
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8899
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http
                                      8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t
                              tcp
http_cache_port_t
                              udp
                                       3130
                                       8899, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009,
http_port_t
                              tcp
8443, 9000
pegasus_http_port_t
                              tcp
                                        5988
pegasus_https_port_t
                              tcp
                                        5989
```

#### 5. 启动httpd

```
[root@localhost ~]# systemctl start httpd
[root@localhost ~]# systemctl status httpd
• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.ser>
  Active: active (running) since Mon 2022-07-18 10:>
        Docs: man:httpd.service(8)
Main PID: 33269 (httpd)
  Status: "Started, listening on: port 8899"
```

### 6. 编辑移动index.hml(并重置上下文类型)

```
[root@localhost ~]# vim index.html
[root@localhost ~]# cat index.html
[root@localhost ~]# cat index.html
hello world
[root@localhost ~]# mv index.html /var/www/html/
[root@localhost ~]# cd /var/www/html/
[root@localhost html]# ls -Z
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 index.html
[root@localhost html]# restorecon -Rv *
Relabeled /var/www/html/index.html from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@localhost html]#
```

#### 7. 配置防火墙

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=8899/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
 target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports: 8899/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
 rich rules:
[root@localhost ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
```

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:28:b0:2e brd ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.182.135/24 brd 192.168.182.255 scope global dynamic
noprefixroute ens160
    valid_lft 1383sec preferred_lft 1383sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe28:b02e/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

# 19. 硬盘管理

- 磁盘的作用:用来存储和读取数据。
- 磁盘中的最小存储单位叫做扇区 (大小为512字节)。
- 磁盘管理中主要由4个步骤组成 (1.添加磁盘---->2.分区---->3.格式化----->4.挂载)

### 19.1 添加硬盘

- (1) 关机
- (2) 编辑虚拟机设置
- (3) 添加
- (4) 添加硬盘--->下一步(操作默认下一步,然后再选择磁盘大小时,最大磁盘大小进行修改为30G) ---->下一步----->完成
- (5) 确定



```
root@localhost ~]# lsblk
           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sr0
           11:0
                  1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rock
nvme0n1
           259:0
                    0
                        20G 0 disk
 -nvme0n1p1 259:1 0
-nvme0n1p2 259:2 0
                        1G 0 part /boot
                        19G 0 part
   -rl-root 253:0
                   0
                        17G 0 lvm /
  -rl-swap 253:1
                        2G 0 lvm [SWAP]
                   0
           259:3
                    0
                        30G 0 disk
nvme0n2
root@localhost ~1#
```

### 19.2 分区

分区: 1.便于数据的管理 2. 提高数据的安全性。

在linux中如何给磁盘进行分区?

fdisk -----> 默认对应的分区类型为MBR类型分区

#### MBR类型分区的特点:

- 它是由主分区,扩展分区和逻辑分区构成
- 如果将它全部划分成主分区的话,那么最多只能划分出4个分区。所以一般情况下,都是三个主分区加一个扩展分区,在扩展分区的基础上,划分出逻辑分区,通过这种方式,避免了只能划分4个分区的情况。

### 命令格式:

fdisk 磁盘路径 (/dev/存储设备名)

然后就会进入分区页面

- m 寻求帮助
- n 添加分区
- d 删除分区
- p 打印分区表信息
- w保存并退出
- q直接退出不保存
  - 如果都是主分区的的话,那么只能划分4个分区。
  - 扩展分区的作用就是用来给逻辑分区划分使用的,所以在指定扩展分区大小时,需要把磁盘剩余空间都给扩展分区。(指定last sectors时,直接回车,把磁盘剩余空间都给它)
  - 扩展分区是不能用来存储和读取数据的,所以在对分区进行后续操作(格式化,挂载),不可以对扩展分区进行操作。

fdisk的缺点单个分区的大小不能超过2T

gdisk----->GPT类型的分区,单个分区大小可以达到2PE (2048TB)

注意: GPT类型的分区只有主分区。最多只能划分128个主分区。

gdisk 磁盘路径 (/dev/存储设备名)

- ? 查看帮助
- n 添加分区
- d 删除分区
- p 打印分区表信息
- w保存并退出
- q直接退出不保存

注意:如果对分区进行了修改或者设置,但是Isblk无法看到你做的修改,那么可以使用partprobe 让内核重新读取分区表信息。

补充: 如何查看已被分区的磁盘分区表类型。

gdisk 磁盘分区路径 (然后就可以在Partition table scan可以查看)

### 19.3 格式化

格式化:就是给分区创建一个文件系统,例如电脑需要操作时,需要安装操作系统,想要更好的管理磁盘分区,那么就需要给他安装文件系统,这个流程也就是我们说的格式化的过程(对文件复制,删除等操作,都是要依赖文件系统才能完成。)

1. mkfs -t 文件系统类型 分区路径

```
[root@localhost ~]#mkfs -t ext4 /dev/nvme0n2p1
```

2. mkfs.文件系统类型 分区路径

```
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p1
```

• 补充:格式化完成后,可以使用**blkid 分区路径**查看格式化是否成功。

```
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p2
/dev/nvme0n2p2: UUID="d3d14d53-d20e-47fd-ac5b-f719b5b7649c" BLOCK_SIZE="512"
TYPE="xfs" PARTUUID="dedd3985-02"
```

题目: 将n3 (15G) 硬盘的第一个分区格式化成ext4类型的分区,完成后blkid截图

```
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/nvme0n3p1
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: 0d88f4fb-67e3-471a-84b1-16dca98fd6fc
Superblock backups stored on blocks:
```

```
32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n3p1
/dev/nvme0n3p1: UUID="0d88f4fb-67e3-471a-84b1-16dca98fd6fc" BLOCK_SIZE="4096"
TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="ac6e4662-1d59-47c9-bb42-fa56e76450fc"
```

### 19.4 挂载

挂载的作用:给分区提供一个入口(也就是目录),可以通过这个入口来对分区中的数据进行读取和存储管理。

1. 创建挂载点,也就创建一个目录

mkdir 目录路径 (一般创建在/mnt目录下)

2. 临时挂载 (系统一旦重启, 挂载失效):

mount 格式化后的分区路径 挂载点

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/n2p1
[root@localhost ~]# mount /dev/nvme0n2p1
                        /mnt/n2p1
[root@localhost ~]# lsblk
     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
      11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-
sr0
nvmeOn1 259:0 0 20G 0 disk
├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
 nvme0n2
     259:3 0 30G 0 disk
```

• umount 格式化后的的分区路径 (取消挂载)

补充: 取消挂载后,数据还是在磁盘中,需要重新挂载才能查看到里面的内容。

3. 永久挂载

vim /etc/fstab

```
# 一行就是一套挂载信息
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 00
```

- /dev/mapper/rl-root: 格式化后的分区路径 (也可以使用uuid)
- /:挂载点路径
- xfs: 文件系统类型, blkid可以查看
- defaults: 挂载的类型,例如ro,以只读的形式进行挂载,rw读写的形式。
- 0: 是否启用dump备份
- 0: 是否开启磁盘校验

一般情况下,只需要动前面三个参数吗,后面三个defaults 0 0 直接复制就行。

补充:编辑完毕后,使用mount -a来加载/etc/fstab文件,来测试是否永久挂载,注意报错信息,如果出现报错,那么说明fstab中出现了问题,需要进行修改。

题目:在n3磁盘上创建一个4g的分区,然后将其格式化成ext4类型的分区,并将它临时挂载到/mnt/n3p4目录下

```
[root@localhost ~]# gdisk /dev/nvme0n3
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
 APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): n
Partition number (4-128, default 4):
First sector (34-31457246, default = 16779264) or \{+-\} size\{KMGTP\}:
Last sector (16779264-31457246, default = 31457246) or \{+-\}size\{KMGTP\}: +4G
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): p
Disk /dev/nvmeOn3: 31457280 sectors, 15.0 GiB
Model: VMware Virtual NVMe Disk
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): B696CE55-1F3C-4CF3-9930-308DE09B5718
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 31457246
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 6291389 sectors (3.0 GiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
                           4196351 2.0 GiB 8300 Linux filesystem
   1
                2048
                          10487807 3.0 GiB 8300 Linux filesystem
   2
            4196352
                          16779263 3.0 GiB 8300 Linux filesystem 25167871 4.0 GiB 8300 Linux filesystem
   3
           10487808
           16779264
Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
```

```
PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/nvme0n3.
The operation has completed successfully.
[root@localhost ~]# lsblk
NAME
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
         11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-
sr0
        259:0 0 20G 0 disk
n∨me0n1
\vdashnvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
 \vdashrl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
nvmeOn2 259:3 0 30G 0 disk
nvmeOn3 259:9 0 15G 0 disk
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/nvme0n3p4
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
Filesystem UUID: 57f652ae-3841-478c-aa44-0ada9f829ad9
Superblock backups stored on blocks:
   32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n3p4
/dev/nvme0n3p4: UUID="57f652ae-3841-478c-aa44-0ada9f829ad9" BLOCK_SIZE="4096"
TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="66948cbd-693d-4a31-ab95-
2185b08feab0"
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/n3p4
[root@localhost ~]# ls /mnt/
hgfs n2p1 n3p4
[root@localhost ~]# mount /dev/nvmeOn
nvme0n1
        nvme0n2 nvme0n2p3 nvme0n3
                                  nvme0n3p3
nvmeOn1p1 nvmeOn2p1 nvmeOn2p4 nvmeOn3p1 nvmeOn3p4
nvme0n1p2 nvme0n2p2 nvme0n2p5 nvme0n3p2
[root@localhost ~]# mount /dev/nvme0n3
[root@localhost ~]# mount /dev/nvme0n3p4 /mnt/n3p4
[root@localhost ~]# lsblk
        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sr0
         11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-
nvme0n1
         259:0
               0 20G 0 disk
```

# 20. 重置root密码

参考文档《重置密码.pdf》

剩余时间重置密码多走几遍, 然后进行答疑复习。

# 21. 交换分区

交换分区的作用:通过在磁盘中划分出一个专门的分区用于和内存交换数据用。(内存会将不常用和旧的数据存放到交换分区中,从而防止由于内存不够杀死某些进程,或者无法启动软件进程。)

## 21.1 创建交换分区

• 准备一个未被使用的分区(虽然该分区已被格式化,但是该分区没有数据,所以直接可以拿来用)

```
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p1
/dev/nvme0n2p1: UUID="7d5da11c-5553-4a19-bb08-5815c2b05660"
BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="dedd3985-01"
```

• 格式化成swap类型

mkswap 分区路径

```
[root@localhost ~]# mkswap /dev/nvme0n2p1
mkswap: /dev/nvme0n2p1: warning: wiping old ext4 signature.
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=370a1a4f-c7e6-4610-abfe-6f633d0dac37
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p1
/dev/nvme0n2p1: UUID="370a1a4f-c7e6-4610-abfe-6f633d0dac37" TYPE="swap"
PARTUUID="dedd3985-01"
```

注意: 由于交换分区不是给用户使用,是给内存交换数据用,所以它不需要挂载点。

• 在/etc/fstab文件中编辑

```
[root@localhost ~]# vim /etc/fstab
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jul 6 06:21:03 2022
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
/dev/mapper/rl-root
                                          xfs
                                                 defaults
                                                               0 0
UUID=c619147e-cd59-426a-97bd-a825ef8f9b3e /boot
                                                         xfs
defaults
            0 0
/dev/mapper/rl-swap none
                                          swap
                                                  defaults 0 0
/dev/nvme0n3p4 /mnt/n3p4 ext4 defaults
                                                  0 0
                                     swap defaults 00
/dev/nvme0n2p1 none
```

#### • 激活交换分区

swapon 分区路径

• swapon -s (查看正在使用中的交换分区)

• swapoff 交换分区路径 (关闭交换分区的使用。)

题目: 修改/dev/sr0的挂载点,要求将它永久挂载到/mnt/packages中(完成后截图)

#### 10点15继续

- 1. 创建挂载点
- 2. 取消/dev/sr0的挂载
- 3. vim /etc/fstab (blkid /dev/sr0)

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/packages
[root@localhost ~]# ls /mnt/
hgfs n2p1 n3p4 packages
[root@localhost ~]# lsblk
NAME
    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
     11:0 1 9.2G 0 rom /run/media/root/Roc
sr0
nvmeOn1 259:0 0 20G 0 disk
├_nvmeOn1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
├_rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
nvmeOn2 259:3 0 30G 0 disk
├nvmeOn2p2 259:5 0 3G 0 part
|-nvme0n2p4 259:7 0 1K 0 part
nvmeOn3 259:9 0 15G 0 disk
[root@localhost ~]# umount /dev/sr0
[root@localhost ~]# lsblk
    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
     11:0 1 9.2G 0 rom
sr0
nvme0n1
    259:0 0 20G 0 disk
├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
259:3 0 30G 0 disk
nvme0n2
⊢nvme0n2p4 259:7 0 1K 0 part
259:9 0 15G 0 disk
nvme0n3
[root@localhost ~]# vim /etc/fstab
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab
```

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jul 6 06:21:03 2022
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
                                         xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl-root
                                                 xfs
UUID=c619147e-cd59-426a-97bd-a825ef8f9b3e /boot
             0 0
defaults
/dev/mapper/rl-swap none
                                          swap defaults 00
/dev/nvme0n3p4 /mnt/n3p4 ext4 defaults 0 0
                                    swap defaults 00
/dev/nvme0n2p1
               none
/dev/sr0 /mnt/packages iso9660 defaults 0 0
[root@localhost ~]# mount -a
mount: /mnt/packages: WARNING: device write-protected, mounted read-only.
[root@localhost ~]# lsblk
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          11:0 1 9.2G 0 rom /mnt/packages
sr0
```

题目: 将yum仓库源中的配置修改正确 (然后提供下方2条命令的截图)


```
[root@localhost ~]# yum clean all
13 files removed
[root@localhost ~]# yum makecache
paseos 0.0 B/s | 0 B 00
Errors during downloading metadata for repositor
5':
   - Curl error (37): Couldn't read a file:// fill
le:///run/media/root/Rocky-8-4-x86_64-dvd/Base09
a/repomd.xml [Couldn't open file /run/media/root
-4-x86_64-dvd/Base0S/repodata/repomd.xml]
Error: Failed to download metadata for repo 'Basenot download repodata/xml: Cannot download repodata/xml: All mirrors were tried
```

# 22. 逻辑卷(LVM)

- 逻辑卷可以将多个磁盘或者分区从逻辑上整合成一块更大的磁盘, 也就是卷组
- 使用普通分区时,如果分区的空间被使用完了,是没有办法实现在线的扩容,而逻辑卷技术就可以实现在线的扩容。

## 22.1 逻辑卷组件介绍

PE就类似之前磁盘中的扇区,PE的数量\*单个PE的大小就等于卷组的大小之和,划分逻辑卷的大小之和,对分逻辑卷的大小,本质来讲就是分配多少个PE



简称	全 称	作用
PV	物理卷	指的就是一个物理磁盘或者分区:在整合成卷组之前,必须先转化成物理卷
VG	卷组	由多个PV组成的逻辑磁盘,卷组大小就是所有PV大小之和(误差在一个PE内)
PE	物 理 块	卷组中的最小存储单位,对于卷组而言,PE的数量*单个PE大小就等于卷组大小之和,在卷组上划分逻辑卷,本质上就是分配多少个PE给逻辑卷
lv	逻辑卷	格式化,挂载的操作都是在Iv的基础上进行的,类似之前分区操作。

## 22.2 创建逻辑卷的步骤

1. 准备磁盘或者分区 (fdisk或者gdisk, 具体步骤参考之前的磁盘管理)

```
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p3
/dev/nvme0n2p3: PARTUUID="dedd3985-03"
[root@localhost ~]# blkid /dev/nvme0n2p5
/dev/nvme0n2p5: PARTUUID="dedd3985-05"
[root@localhost ~]#
```

- 2. 把分区转化成物理卷pv
- pvcreate 分区路径1 分区路径2 (多个分区可以使用空格隔开)

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/nvme0n2p3 /dev/nvme0n2p5
Physical volume "/dev/nvme0n2p3" successfully created.
Physical volume "/dev/nvme0n2p5" successfully created.
```

- 查看pv信息的命令
  - pvdisplay
- 3. 将物理卷整合成卷组vg
- vgcreate 卷组名 物理卷路径1 物理卷路径2 (-s 指定PE的大小, 默认单位是MB,而且PE一定是2的倍数)

```
[root@localhost ~]# vgcreate rh /dev/nvme0n2p3 /dev/nvme0n2p5
  volume group "rh" successfully created
[root@localhost ~]#
```

修改vg中PE的大小为8MiB,完成后提供vgdisplay中pE的截图

```
# 移除卷组rh
[root@localhost ~]# vgremove rh
 Volume group "rh" successfully removed
[root@localhost ~]# vgs
 VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
 rl 1 2 0 wz--n- <19.00g 0
# 重新卷组卷组rh,并指定PE大小
[root@localhost ~]# vgcreate rh -s 8 /dev/nvme0n2p
/dev/nvme0n2p3 /dev/nvme0n2p5
[root@localhost ~]# vgcreate rh -s 8 /dev/nvme0n2p3 /dev/nvme0n2p5
 Volume group "rh" successfully created
[root@localhost ~]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name
                      rh
 System ID
 Format
                      1vm2
 Metadata Areas
                    2
 Metadata Sequence No 1
 VG Access
                     read/write
                    resizable
 MAX LV
                    0
                      0
 Cur LV
 Open LV
                      0
 Max PV
```

```
Cur PV 2

Act PV 2

VG Size 3.98 GiB

PE Size 8.00 MiB

Total PE 510

Alloc PE / Size 0 / 0

Free PE / Size 510 / 3.98 GiB

VG UUID ZLpdVM-CLAW-uIB6-2crC-qXGy-ZLya-4rFvNy
```

- 查看卷组信息
  - vgdisplay
- 4. 创建逻辑卷有2种方式
  - lvcreate -L 指定lv的大小 -n 逻辑卷的名字 卷组名
  - o lvcreate l 指定PE的数量 -n 逻辑卷的名字 卷组名
- 查看lv的信息
  - Ivdisplay
- 5. 格式化

mkfs -t 文件系统类型 逻辑卷路径

```
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/rh/lvm1
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Creating filesystem with 204800 lk blocks and 51200 inodes
Filesystem UUID: 7925bb48-1271-400b-a158-940b788c2f5c
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Allocating group tables: done
```

- 逻辑卷路径的2种写法
  - o /dev/卷组名/逻辑卷名
  - /dev/mapper/卷组名-逻辑卷

```
[root@localhost ~]# ls -l /dev/rh/lvm1
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Jul 19 13:42 /dev/rh/lvm1 -> ../dm-2
[root@localhost ~]# ls -l /dev/mapper/rh-lvm1
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Jul 19 13:42 /dev/mapper/rh-lvm1 -> ../dm-2
```

### 6. 挂载

。 创建挂载点

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/lvm1
```

。 临时挂载

```
[root@localhost ~]# mount /dev/mapper/rh-lvm1 /mnt/lvm1/
```

。 永久挂载

vim /etc/fstab

/dev/rh/lvm1 /mnt/lvm1 ext4 defaults 0 0

### 22.3 逻辑卷的在线扩容

- 1. 确定要扩容lv属于哪个VG (lvs,lvdisplay)
- 2. 确认vg的容量是否足够支持你进行扩容 (vgs, vgdisplay)
- 3. 假设vg容量不够,那么就要首先给卷组扩容(给卷组添加新的物理卷)。
  - (1) 创建pv (注意: 首先要准备好转化的分区或磁盘)
  - o pvcreate 分区路径

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/nvme0n2p6
Physical volume "/dev/nvme0n2p6" successfully created.
```

(2) 给卷组扩容


vgextend 卷组名 物理卷路径

(3) 逻辑卷扩容

注意: 在给逻辑卷扩容时,一定不要忘记加上-r选项(作用:给文件系统扩容)

lvextend -r -L 逻辑卷扩容后的大小 逻辑卷的路径

### mkfs



```
[root@localhost ~]# lvextend -r -L 400m /dev/rh/lvm1
 Size of logical volume rh/lvm1 unchanged from 400.00 MiB (50 extents).
  Logical volume rh/lvm1 successfully resized.
resize2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Filesystem at /dev/mapper/rh-lvm1 is mounted on /mnt/lvm1; on-line resizing
required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 4
The filesystem on /dev/mapper/rh-lvm1 is now 409600 (1k) blocks long.
[root@localhost ~]# lvs
  LV VG Attr
                 LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 lvm1 rh -wi-ao---- 400.00m
 1vm2 rh -wi-a---- 200.00m
 root rl -wi-ao---- <17.00g
 swap rl -wi-ao--- 2.00g
 # df -TH可以查看到挂载点的文件系统大小
[root@localhost ~]# df -TH
Filesystem
                  Type
                            Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs
                   tmpfs
                           188M 4.8M 183M 3% /run/user/0
/dev/sr0
                   iso9660 10G 10G 0 100% /mnt/packages
                        402M 2.4M 377M 1% /mnt/lvm1
/dev/mapper/rh-lvm1 ext4
```

1.将逻辑卷lvm2格式化成xfs类型,挂载到/mnt/lvm2下,然后对lvm2进行扩容,要求扩容至300M(允许误差为1PE)

提供df-TH的截图

```
[root@localhost ~]# mkfs -t xfs /dev/rh/lvm2
. . . . . . .
realtime =none
                            extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# blkid /dev/rh/lvm2
/dev/rh/lvm2: UUID="27eb3a00-3266-4e4f-82fd-095991eb1231" BLOCK_SIZE="512"
TYPE="xfs"
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/lvm2
[root@localhost ~]# vim /etc/fstab
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab | grep lvm2
/dev/rh/lvm2 /mnt/lvm2 xfs defaults 0 0
[root@localhost ~]# mount -a
[root@localhost ~]# lsblk
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sr0
          11:0 1 9.2G 0 rom /mnt/packages
nvmeOn1 259:0 0 20G 0 disk
├_nvmeOn1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
\sqsubseteqnvme0n1p2 259:2 0 19G 0 part
 ├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
 \vdashrl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
nvme0n2 259:3 0 30G 0 disk
| \vdashrh-lvm2 253:3 0 200M 0 lvm /mnt/lvm2
# 扩容至300M
[root@localhost ~]# lvextend -r -L 300M /dev/rh/lvm2
 Rounding size to boundary between physical extents: 304.00 MiB.
 Size of logical volume rh/lvm2 changed from 20
 . . . . . . . .
                            sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none
                            extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 51200 to 77824
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# lvs
 LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 lvm1 rh -wi-ao---- 400.00m
 1vm2 rh -wi-ao--- 304.00m
 root rl -wi-ao---- <17.00g
 swap rl -wi-ao--- 2.00g
[root@localhost ~]# df -TH'
> \C
[root@localhost ~]# df -TH
                Type Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
                 devtmpfs 908M 0 908M 100% /mnt/packages
devtmpfs
/dev/mapper/rh-lvm1 ext4
                       402M 2.4M 377M 1% /mnt/lvm1
/dev/mapper/rh-lvm2 xfs
                        314M 14M 301M 5% /mnt/lvm2
```

2. 要求将根目录/ 扩容到20G (思考题)

## ⊢rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /

• 确定要扩容的逻辑卷路径 (/dev/rl/root)

- 确定卷组rl的剩余容量,够不够扩容
  - 。 剩余容量不够, 先给卷组扩容

```
[root@localhost ~]# vgs

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

rh 3 2 0 wz--n- <6.98g <6.29g

rl 1 2 0 wz--n- <19.00g 0
```

。 创建一个4g的分区

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME
   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
     11:0 1 9.2G 0 rom /mnt/packages
sr0
nvmeOn1 259:0 0 20G 0 disk
├─nvmeOn1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
├rl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
nvmeOn2 259:3 0 30G 0 disk
\vdashnvme0n2p1 259:4 0 2G 0 part [SWAP]
⊢nvme0n2p4 259:7 0 1K 0 part
```

• 将分区转换成物理卷

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/nvme0n2p7
Physical volume "/dev/nvme0n2p7" successfully created.
```

○ 将物理卷加入rl卷组扩容

。 逻辑卷扩容

```
[root@localhost ~]# lvextend -r -L 20G /dev/rl/root

[root@localhost ~]# df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root xfs 20G 5.4G 15G 27% /
```

补充:如果误删了物理卷,导致卷组中出现物理卷丢失的情况,可以使用vgreduce --removemissing 卷组名删除丢失的物理卷

如果想要删除磁盘或者物理卷等存储设备,注意:一定要把该设备的信息从/etc/fstab中删除。(一旦fstab报错了,千万别直接重启系统,先解决问题,确定无误了再进行重启。)

注意:如图fstab中出现了不存在设备路径,就会导致重启后进入紧急模式

```
You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit" to boot into default mode.

Give root password for maintenance

(or press Control-D to continue):
```

然后输入root用户密码,进入终端,执行mount -a,将凡是报错的行,从/etc/fstab中删除,然后再次执行mount -a,无报错后重启即可。

剩余时间,可以快照重置一下,然后自己添加一块硬盘,然后完完整整的走一步磁盘管理和逻辑卷的流程

码云