Sistemi Operativi

Modulo 1: Introduzione ai sistemi operativi

Copyright © 2002-2005

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license can be found at: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html#TOC1

Sommario

- Cos'è un sistema operativo?
 - S.O. come gestore di risorse
 - S.O. come macchina astratta
- Storia dei sistemi operativi
 - Generazioni 1-4 (dal 1945 a oggi)
 - Sistemi operativi paralleli, distribuiti, real-time
- Ripasso di architettura
 - Concetti fondamentali di architettura degli elaboratori
- Organizzazione di un sistema operativo
 - Panoramica sulle funzionalità offerte da un sistema operativo

Sezione 1

1. Cos'è un sistema operativo?

Cos'è un sistema operativo?

Definizione:

 Un sistema operativo è un programma che controlla l'esecuzione di programmi applicativi e agisce come interfaccia tra le applicazioni e l'hardware del calcolatore

Obiettivi

- Efficienza:
 - Un S.O. cerca di utilizzare in modo efficiente le risorse del calcolatore
- Semplicità:
 - Un sistema operativo dovrebbe semplificare l'utilizzazione dell'hardware di un calcolatore

- Considerate un ristorante con un capo-cuoco e i suoi aiutanti, una cucina, camerieri e clienti
 - i clienti scelgono un piatto da un menu
 - un cameriere prende l'ordine e lo consegna al capo-cuoco
 - il capo-cuoco riceve l'ordine e assegna uno o più aiutanti alla preparazione del piatto
 - ogni aiutante si dedicherà alla preparazione di un piatto, il che potrà richiedere più attività diverse
 - il capo-cuoco supervisiona la preparazione dei piatti e gestisce le risorse (limitate) disponibili

- Il capo-cuoco è il sistema operativo!
 - i clienti sono gli utenti
 - le ricette associate ai piatti corrispondono ai programmi
 - il menu e il cameriere costituiscono l'interfaccia verso il sistema operativo (grafica e non)
 - gli aiutanti corrispondono ai processi
 - la cucina corrisponde al computer; pentole, fornelli, etc.
 corrispondono alle componenti di un computer

- Problemi di un capo-cuoco:
 - esecuzione fedele delle ricette
 - allocazione efficiente delle risorse esistenti (attori, fornelli, etc.)
 - coordinamento efficiente degli attori
 - "licenziamento" degli attori che non si comportano secondo le regole
- Problemi di un sistema operativo
 - Efficienza nell'uso delle risorse (processore, memoria, dischi, etc.)
 - Protezione nell'uso delle risorse

Alcune osservazioni:

- Gestendo le risorse di un calcolatore, un S.O. controlla il funzionamento del calcolatore stesso...
- ... ma questo controllo è esercitato in modo "particolare"


Normalmente:

- Il meccanismo di controllo è esterno al sistema controllato
- Esempio: termostato e impianto di riscaldamento

In un elaboratore:

- II S.O. è un programma, simile all'oggetto del controllo, ovvero le applicazioni controllate
- Il S.O. deve lasciare il controllo alle applicazioni e affidarsi al processore per riottenere il controllo

 Visione "a strati" delle componenti hardware/software che compongono un elaboratore:



- In questa visione, un sistema operativo:
 - nasconde ai programmatori i dettagli dell'hardware e fornisce ai programmatori una API conveniente e facile da usare
 - agisce come intermediario tra programmatore e hardware
- Parole chiave:
 - Indipendenza dall'hardware
 - Comodità d'uso
 - Programmabilità

- Esempio: floppy disk drive
 - I floppy drive delle macchine Intel sono compatibili con il controllore NEC PD765
 - 16 comandi
 - inizializzazione, avviamento motore, spostamento testina, letturascrittura, spegnimento motore
 - formato: vari parametri, impacchettati in 1-9 byte
 - esempio: comando read, 13 parametri
 - al completamento, il driver restituirà 23 campi di stato e di errore racchiusi in 7 byte

Esempio senza S.O.

```
li $t0, 0xDEFF12 # init
sw $t0, 0xB000.0040
li $t0, 0xFFDF # motor
sw $t0, 0xB000.0044
li $t0, 0xFFBB
sw $t0, 0xB000.0048
```

NB: Questo è esempio serve a dare un'idea, la realtà è molto più complessa....

Esempio con S.O.

- Servizi estesi offerti da un S.O.:
 - esecuzione di programmi
 - accesso semplificato ai dispositivi di I/O
 - accesso controllato a dispositivi, file system, etc.
 - accesso al sistema
 - rilevazione e risposta agli errori
 - accounting

Sezione 2

2. Storia dei sistemi operativi

Storia dei Sistemi Operativi

- L'evoluzione dei sistemi operativi
 - è stata spinta dal progresso tecnologico nel campo dell'hardware
 - ha guidato il progresso tecnologico nel campo dell'hardware
- Esempio:
 - Gestione degli interrupt
 - Protezione della memoria
 - Memoria virtuale

Storia dei Sistemi Operativi

- Perché analizzare la storia dei sistemi operativi?
 - Perché permette di capire l'origine di certe soluzioni presenti oggi nei moderni sistemi operativi
 - Perché è l'approccio didattico migliore per capire come certe idee si sono sviluppate
 - Perché alcune delle soluzioni più vecchie sono ancora utilizzate
- Durante il corso:
 - illustreremo ogni argomento
 - partendo dalle prime soluzioni disponibili
 - costruendo sopra di esse soluzioni mano a mano più complesse
 - non stupitevi quindi se alcune soluzioni vi sembreranno banali e ingenue; sono soluzioni adottate 10,20,30,40 o 50 anni fa!

Storia dei Sistemi Operativi

- Generazione 1: 1945 1955
 - valvole e tavole di commutazione
- Generazione 2: 1955 1965
 - transistor e sistemi batch
- Generazione 3: 1965 1980
 - circuiti integrati, multiprogrammazione e time-sharing
- Generazione 4: 1980 oggi
 - personal computer

Generazione 0

- Babbage (1792-1871)
 - Cerca di costruire la macchina analitica (programmabile, meccanica)
 - Non aveva sistema operativo
 - La prima programmatrice della storia e' Lady Ada Lovelace (figlia del poeta Lord Byron)

Generazione 1 (1944-1955)

- Come venivano costruiti?
 - macchine a valvole e tavole di commutazione
- Come venivano usati?
 - solo calcoli numerici (calcolatori non elaboratori)
 - un singolo gruppo di persone progettava, costruiva, programmava e manuteneva il proprio computer
- Come venivano programmati?
 - in linguaggio macchina
 - programmazione su tavole di commutazione
 - non esisteva il concetto di assembler!
- Nessun sistema operativo!

Generazione 1 (1944-1955)

- Principali problemi
 - grossi problemi di affidabilità (guasti frequenti)
 - rigidità nell'assegnazione dei ruoli;
 - non esiste il concetto di programmatore come entità separata dal costruttore di computer e dall'utente
 - utilizzazione lenta e complessa; l'operatore doveva:
 - caricare il programma da eseguire
 - inserire i dati di input
 - eseguire il programma
 - attendere il risultato
 - ricominciare dal punto 1.
 - tutto ciò a causa dell'assenza del sistema operativo

Generazione 1 (1944-1955)

Frasi celebri

(da una lezione di P. Ciancarini)

- Nel futuro i computer arriveranno a pesare non più di una tonnellata e mezzo (Popular Mechanics, 1949)
- Penso che ci sia mercato nel mondo per non più di cinque computer (Thomas Watson, presidente di IBM, 1943)
- Ho girato avanti e indietro questa nazione (USA) e ho parlato con la gente. Vi assicuro che questa moda dell'elaborazione automatica non vedrà l'anno prossimo (Editor di libri scientifici di Prentice Hall, 1947)

Come venivano costruiti?

- introduzione dei transistor
- costruzione di macchine più affidabili ed economiche

Come venivano usati?

- le macchine iniziano ad essere utilizzate per compiti diversi
- si crea un mercato, grazie alle ridotte dimensioni e al prezzo più abbordabile
- avviene una separazione tra costruttori, operatori e programmatori


Come venivano programmati?

- linguaggi ad "alto livello": Assembly, Fortran
- tramite schede perforate
- Sistemi operativi batch

- Definizione: job
 - Un programma o un'insieme di programmi la cui esecuzione veniva richiesta da uno degli utilizzatori del computer
- Ciclo di esecuzione di un job:
 - il programmatore
 - scrive (su carta) un programma in un linguaggio ad alto livello
 - perfora una serie di schede con il programma e il suo input
 - consegna le schede ad un operatore
 - l'operatore
 - inserisce schede di controllo scritte in JCL
 - inserisce le schede del programma
 - attende il risultato e lo consegna al programmatore
- Nota: operatore != programmatore == utente

- Sistema operativo
 - primi rudimentali esempi di sistema operativo, detti anche monitor residenti:
 - controllo iniziale nel monitor
 - il controllo viene ceduto al job corrente
 - una volta terminato il job, il controllo ritorna al monitor
 - il monitor residente è in grado di eseguire una sequenza di job, trasferendo il controllo dall'uno all'altro
- Detti anche sistemi batch ("infornata")

Job Control Language (JCL-FMS)



Memory layout per un S.O. batch (versione semplificata)

S.O. (monitor)

Memoria vuota

S.O. (monitor)

Compilatore Fortran

Memoria vuota

S.O. (monitor)

Programma in esecuzione


Memoria vuota

1. Stato iniziale

2. Dopo il caricamento del compilatore fortran

3. Dopo la compilazione

- Principali problemi
 - Molte risorse restavano inutilizzate:
 - durante le operazioni di lettura schede / stampa, durante il caricamento di un nuovo job, il processore restava inutilizzato
 - parte della memoria restava inutilizzata
 - Primo miglioramento (ma non una soluzione)
 - caricamento di numerosi job su nastro (off-line)
 - elaborazione (output su nastro)
 - stampa del nastro di output (off-line)



Generazione 3 (1965-1980)

- Come venivano costruiti?
 - circuiti integrati
- Come venivano usati?
 - man mano sparisce la figura dell'operatore come "interfaccia" degli utenti verso la macchine
 - utente == operatore
- Come venivano programmati?
 - linguaggi ad "alto livello": C, shell scripting
 - editor testuali, editor grafici, compilatori
 - accesso al sistema da terminali
- Quale sistemi operativi venivano usati?
 - non più batch ma interattivi
 - multi-programmazione
 - time sharing

• Definizione: multiprogrammazione

utilizzare il processore durante i periodi di I/O di un job per eseguire altri job

Vantaggi

- il processore non viene lasciato inattivo (idle) durante operazioni di I/O molto lunghe
- la memoria viene utilizzata al meglio, caricando il maggior numero di job possibili


Nota

- per gestire la multiprogrammazione, il S.O. deve gestire un pool ("insieme")
 di job da eseguire, fra cui alternare il processore
- Simultaneous Peripheral Operation On-line (SPOOL)
- ad esempio: print spooler

Caratteristiche tecniche:

- Più job contemporaneamente in memoria
- Una componente del S.O. detto scheduler si preoccupa di alternarli nell'uso della CPU
- quando un job richiede un'operazione di
 I/O, la CPU viene assegnata ad un altro job.

S.O. Job 1 Job 2 Job 3 Job 4




- S.O. multiprogrammati: quali caratteristiche?
 - routine di I/O devono essere fornite dal S.O.
 - gestione della memoria
 - il sistema deve allocare la memoria per i job multipli presenti contemporaneamente
 - CPU scheduling
 - il sistema deve scegliere tra i diversi job pronti ad eseguire
 - allocazione delle risorse di I/O
 - Il sistema operativo deve essere in grado di allocare le risorse di I/O fra diversi processi

Generazione 3 - Time-sharing

- Definizione Time sharing
 - E' l'estensione logica della multiprogrammazione
 - L'esecuzione della CPU viene suddivisa in un certo numero di quanti temporali
 - Allo scadere di un quanto, il job corrente viene interrotto e l'esecuzione passa ad un altro job
 - anche in assenza di richieste di I/O
 - I passaggi (context switch) avvengono così frequentemente che più utenti possono interagire con i programmi in esecuzione

Generazione 3 - Time-sharing



Generazione 3 - Time-sharing

- S.O. time-sharing: quali caratteristiche?
 - Gestione della memoria
 - Il numero di programmi eseguiti dagli utenti può essere molto grande; si rende necessario la gestione della memoria virtuale
 - CPU Scheduling
 - Lo scheduling deve essere di tipo preemptive o time-sliced, ovvero sospendere periodicamente l'esecuzione di un programma a favore di un altro
 - Meccanismi di protezione
 - La presenza di più utenti rende necessari meccanismi di protezione (e.g. protezione nel file system, della memoria, etc.)

Generazione 3 - Storia


- Compatible Time-Sharing System (CTSS) (1962)
 - introdusse il concetto di multiprogrammazione
 - introdusse il concetto di time-sharing
 - Codice sorgente rilasciato nel settembre 2004: http://www.piercefuller.com/library/ctss.html?id=ctss
- Multics (1965)
 - introduzione del concetto di processo
- Unix (1970)
 - derivato da CTSS e da Multics
 - sviluppato inizialmente ai Bell-labs su un PDP-7

Unix - Un po' di storia

La storia di UNIX – in breve

- portato dal PDP-7 al PDP-11
 (1^a volta che un S.O viene utilizzato in due architetture diverse)
- riscritto in linguaggio C per renderlo portabile (anche questa una 1ª volta, visto che i S.O. venivano scritti in assembly)
- Inizialmente, veniva usato solo all'interno di Bell Labs
- Nel 1974, viene pubblicato un articolo
 - licenze commerciali
 - licenze "libere" alle università
- Due varianti
 - Xenix (Microsoft, poi diventato SCO...)
 - BSD (Berkeley Software Distribution, ora OpenBSD e FreeBSD)

Unix - Un po' di storia



Generazione 4 (1980-) - Personal computer

Ancora una frase celebre

 Non c'è ragione per cui qualcuno possa volere un computer a casa sua (Ken Olson, fondatore di Digital, 1977)

Punti chiave

- I personal computer sono dedicati a singoli utenti
- L'obiettivo primario diventa la facilità d'uso
- Essendo dedicati a singoli utenti, i sistemi operativi per PC sono in generale più semplici
- Tecnologie a finestre
- Tuttavia, tecnologie sviluppate per sistemi operativi più complessi possono essere adottate

Sistemi paralleli

- Definizione Sistema parallelo
 - un singolo elaboratore che possiede più unità di elaborazione
- Si dicono anche sistemi tightly coupled
 - alcune risorse contenute nell'elaboratore possono essere condivise
 - esempio: memoria
 - la comunicazione avviene tramite memoria condivisa o canali di communicazione dedicati
- Vantaggi dei sistemi paralleli
 - incremento delle prestazioni
 - incremento dell'affidabilità (graceful degradation)

Sistemi paralleli

- Tassonomia basata sulla struttura
 - SIMD Single Instruction, Multiple Data
 - Le CPU eseguono all'unisono lo stesso programma su dati diversi
 - MIMD Multiple Instruction, Multiple Data
 - Le CPU eseguono programmi differenti su dati differenti
- Tassonomia basata sulla dimensione
 - A seconda del numero (e della potenza) dei processori si suddividono in
 - sistemi a basso parallelismo
 pochi processori in genere molto potenti
 - sistemi massicciamente paralleli gran numero di processori, che possono avere anche potenza non elevata

Sistemi paralleli

- Symmetric multiprocessing (SMP)
 - Ogni processore esegue una copia identica del sistema operativo
 - Processi diversi possono essere eseguiti contemporaneamente
 - Molti sistemi operativi moderni supportano SMP
- Asymmetric multiprocessing
 - Ogni processore è assegnato ad un compito specifico; un processore master gestisce l'allocazione del lavoro ai processori slave
 - Più comune in sistemi estremamente grandi

Sistemi distribuiti

- Definizione Sistema distribuito
 - Sono sistemi composti da più elaboratori indipendenti (con proprie risorse e proprio sistema operativo)
- Si dicono anche sistemi loosely coupled
 - Ogni processore possiede la propria memoria locale
 - I processori sono collegati tramite linee di comunicazione (rete, linee telefoniche, linee wireless, etc)
- Vantaggi dei sistemi distribuiti
 - Condivisione di risorse
 - Suddivisione di carico, incremento delle prestazioni
 - Affidabilità
 - Possibilità di comunicare

Sistemi distribuiti

- Sistemi operativi di rete
 - forniscono condivisione di file
 - forniscono la possibilità di comunicare
 - ogni computer opera indipendentemente dagli altri
- Sistemi operativi distribuiti
 - minore autonomia tra i computer
 - dà l'impressione che un singolo sistema operativo stia controllando la rete

Sistemi real-time

- Definizione: sistemi real-time
 - Sono i sistemi per i quali la correttezza del risultato non dipende solamente dal suo valore ma anche dall'istante nel quale il risultato viene prodotto

Sistemi real-time

- I sistemi real-time si dividono in:
 - hard real-time:
 - se il mancato rispetto dei vincoli temporali può avere effetti catastrofici
 - e.g. controllo assetto velivoli, controllo centrali nucleari, apparecchiature per terapia intensiva
 - soft real-time:
 - se si hanno solamente disagi o disservizi
 - e.g. programmi interattivi
- N.B.
 - real-time non significa necessariamente esecuzione veloce


Lo "zoo" dei sistemi operativi

- Mainframe operating systems
- Server operating systems
- Multiprocessor operating systems
- Personal computer operating systems
- Network operating systems
- Distributed operating systems
- Real-time operating systems
- Embedded operating systems
- Smart card operating systems

Sezione 3

3. Concetti base di architetture degli elaboratori (ripasso)

Architettura di Von Neumann



Architettura di Von Neumann

- L'anno scorso avete visto nei dettagli:
 - architettura dei processori
 - concetti base relativi alla memoria
 - linguaggio assembly
- Nei prossimi lucidi vedremo alcuni concetti relativi a:
 - gestione della comunicazione tra processore e dispositivi di I/O
 - concetto di interrupt
 - gerarchie di memoria

Interrupt

Definizione:

 Un meccanismo che permette l'interruzione del normale ciclo di esecuzione della CPU

Caratteristiche

- introdotti per aumentare l'efficienza di un sistema di calcolo
- permettono ad un S.O. di "intervenire" durante l'esecuzione di un processo utente, allo scopo di gestire efficacemente le risorse del calcolatore
 - processore, memoria, dispositivi di I/O
- possono essere sia hardware che software
- possono essere mascherati (ritardati) se la CPU sta svolgendo compiti non interrompibili

Interrupt vs Trap

Interrupt Hardware

- Eventi hardware asincroni, non causati dal processo in esecuzione
- Esempi:
 - dispositivi di I/O
 (per notifica di eventi quali il completamento di una operazione di I/O)
 - clock (scadenza del quanto di tempo)


Interrupt Software (Trap)

- Causato dal programma
- Esempi
 - eventi eccezionali come divisione per 0 o problemi di indirizzamento
 - richiesta di servizi di sistema (system call)


Gestione Interrupt - Panoramica

- Cosa succede in seguito ad un interrupt
 - Un segnale "interrupt request" viene spedito al processore
 - Il processore
 - sospende le operazioni del processo corrente
 - salta ad un particolare indirizzo di memoria contenente la routine di gestione dell'interrupt (interrupt handler)
 - L'interrupt handler
 - gestisce nel modo opportuno l'interrupt
 - ritorna il controllo al processo interrotto (o a un altro processo, nel caso di scheduling)
 - Il processore riprende l'esecuzione del processo interrotto come se nulla fosse successo

Interrupt



- 1. Un segnale di interrupt request viene spedito alla CPU
- 2. La CPU finisce l'esecuzione dell'istruzione corrente
- 3. La CPU verifica la presenza di un segnale di interrupt, e in caso affermativo spedisce un segnale di conferma al device che ha generato l'interrupt



4. Preparazione al trasferimento di controllo dal programma all'interrupt handler

- metodo 1: salvataggio dei registri "critici"
 - informazione minima richiesta: PC + registro di stato
- metodo 2: scambio di stato
 - fotografia dello stato del processore

5. Selezione dell'interrupt handler appropriato

- a seconda dell'architettura, vi può essere un singolo interrupt handler, uno per ogni tipo di interrupt o uno per dispositivo
- la selezione avviene tramite l'interrupt vector

6. Caricamento del PC con l'indirizzo iniziale dell'interrupt handler assegnato

Nota:

- tutte le operazioni compiute fino a qui sono operazioni hardware
- la modifica del PC corrisponde ad un salto al codice dell'interrupt handler
- a questo punto:
 - il ciclo fetch-execute viene ripreso
 - il controllo è passato in mano all'interrupt handler

7. Salvataggio dello stato del processore

 salvataggio delle informazioni critiche non salvate automaticamente dai meccanismi hardware di gestione interrupt

8. Gestione dell'interrupt

- lettura delle informazioni di controllo proveniente dal dispositivo
- eventualmente, spedizione di ulteriori informazioni al dispositivo stesso

9. Ripristino dello stato del processore

l'operazione inversa della numero 7

10.Ritorno del controllo al processo in esecuzione (o ad un altro processo, se necessario)

Sistemi operativi "Interrupt Driven"

- I S.O. moderni sono detti "Interrupt Driven"
 - gran parte del nucleo di un S.O. viene eseguito come interrupt handler
 - sono gli interrupt (o i trap) che guidano l'avvicendamento dei processi

Interrupt Multipli

- La discussione precedente prevedeva la presenza di un singolo interrupt
- Esiste la possibilità che avvengano interrupt multipli
 - ad esempio, originati da dispositivi diversi
 - un interrupt può avvenire durante la gestione di un interrupt precedente
- Due approcci possibili:
 - disabilitazione degli interrupt
 - interrupt annidati

Interrupt Multipli - Disabilitazione Interrupt


Disabilitazione degli interrupt

- durante l'esecuzione di un interrupt handler
 - ulteriori segnali di interrupt vengono ignorati
 - i segnali corrispondenti restano pendenti
- gli interrupt vengono riabilitati prima di riattivare il processo interrotto
- il processore verifica quindi se vi sono ulteriori interrupt, e in caso attiva l'interrupt handler corrispondente

Vantaggi e svantaggi

- approccio semplice; interrupt gestiti in modo sequenziale
- non tiene conto di gestioni "time-critical"

Interrupt Multipli - Disabilitazione Interrupt



Interrupt Multipli - Interrupt Annidati

Interrupt annidati


- è possibile definire priorità diverse per gli interrupt
- un interrupt di priorità inferiore può essere interrotto da un interrupt di priorità superiore
- è necessario prevedere un meccanismo di salvataggio e ripristino dell'esecuzione adeguato

Vantaggi e svantaggi

- dispositivi veloci possono essere serviti prima (es. schede di rete)
- approccio più complesso

Interrupt Multipli - Interrupt Annidati





Comunicazione fra processore e dispositivi di I/O

- Comunicazione tra processore e dispositivi di I/O
 - il controllore governa il dialogo con il dispositivo fisico
 - il controllo della politica di accesso al dispositivo è a carico del dispositivo stesso
- Esempio
 - il controller di un disco accetta una richiesta per volta
 - l'accodamento delle richieste in attesa è a carico del S.O.
- Tre modalità possibili:
 - Programmed I/O
 - Interrupt-Driven I/O
 - Direct Memory Access (DMA)

Programmed I/O (obsoleto)

- Operazione di input
 - la CPU carica (tramite il bus) i parametri della richiesta di input in appositi registri del controller (registri comando)
 - il dispositivo
 - esegue la richiesta
 - il risultato dell'operazione viene memorizzato in un apposito buffer locale sul controller
 - il completamento dell'operazione viene segnalato attraverso appositi registri di status
 - il S.O. attende (busy waiting) che il comando sia completato verificando periodicamente il contenuto del registro di stato
 - infine, la CPU copia i dati dal buffer locale del controller alla memoria

Interrupt-Driven I/O

Operazione di input

- la CPU carica (tramite il bus) i parametri della richiesta di input in appositi registri del controller (registri comando)
- il S.O. sospende l'esecuzione del processo che ha eseguito l'operazione di input ed esegue un altro processo
- il dispositivo
 - esegue la richiesta
 - il risultato dell'operazione viene memorizzato in un apposito buffer locale sul controller
 - il completamento dell'operazione viene segnalato attraverso interrupt
- al ricevimento dell'interrupt, la CPU copia i dati dal buffer locale del controller alla memoria

Programmed I/O e Interrupt-Driven I/O

- Nel caso di operazioni di output
 - il procedimento è similare:
 - i dati vengono copiati dalla memoria ai buffer locali
 - questa operazione viene eseguita prima di caricare i parametri della richiesta nei registri di comando dei dispositivi
- Svantaggi degli approcci precedenti
 - il processore spreca parte del suo tempo nella gestione del trasferimento dei dati
 - la velocità di trasferimento è limitata dalla velocità con cui il processore riesce a gestire il servizio

Direct Memory Access (DMA)

- II S.O.
 - attiva l'operazione di I/O specificando l'indirizzo in memoria di destinazione (Input) o di provenienza (Output) dei dati
 - l'interrupt specifica solamente la conclusione dell'operazione di I/O
- Vantaggi e svantaggi
 - c'è contesa nell'accesso al bus
 - device driver più semplici
 - efficace perché la CPU non accede al bus ad ogni ciclo di clock

Memoria

- Memoria centrale (RAM)
 - assieme ai registri, l'unico spazio di memorizzazione che può essere acceduto direttamente dal processore
 - accesso tramite istruzioni LOAD/STORE
 - volatile
- Memoria ROM

Memory Mapped I/O

- Un dispositivo è completamente indirizzabile tramite bus
 - i registri di dispositivo vengono mappati su un insieme di indirizzi di memoria
 - una scrittura su questi indirizzi causa il trasferimento di dati verso il dispositivo
- Esempio:
 - video grafico nei PC
- Vantaggi e svantaggi
 - gestione molto semplice e lineare
 - necessita di tecniche di polling

Dischi

Caratteristiche

- dispositivi che consentono la memorizzazione non volatile dei dati
- accesso diretto (random, i.e. non sequenziale)
- per individuare un dato sul disco (dal punto di vista fisico) occorre indirizzarlo in termini di cilindro, testina, settore

Dischi

- Operazioni gestite dal controller
 - READ (head, sector)
 - WRITE(head, sector)
 - SEEK(cylinder)
- L'operazione di seek
 - corrisponde allo spostamento fisico del pettine di testine da un cilindro ad un altro ed è normalmente la più costosa
- L'operazione di read e write
 - prevedono l'attesa che il disco ruoti fino a quando il settore richiesto raggiunge la testina

Nastri

Caratteristiche

- dispositivi per la memorizzazione non volatile dei dati
- accesso sequenziale (non diretto)
- un nastro può contenere più file separati da gap, ma la ricerca del file viene sempre effettuata con scansione sequenziale

Gerarchia di memoria

Trade off

- Quantità
- Velocità
- Costo


Limitazioni

- tempo di accesso più veloce, costo maggiore
- maggiore capacità, costo minore (per bit)
- maggiore capacità, tempo di accesso maggiore

Soluzione:

utilizzare una gerarchia di memoria

Gerarchia di memoria



Cache

Un meccanismo di caching

- consiste nel memorizzare parzialmente i dati di una memoria in una seconda più costosa ma più efficiente
- se il numero di occorrenze in cui il dato viene trovato nella cache (memoria veloce) è statisticamente rilevante rispetto al numero totale degli accessi, la cache fornisce un notevole aumento di prestazione
- E' un concetto che si applica a diversi livelli:
 - cache della memoria principale (DRAM) tramite memoria bipolare
 - cache di disco in memoria
 - cache di file system remoti tramite file system locali

Cache

- Meccanismi di caching
 - hardware
 - ad es. cache CPU; politiche non modificabili dal S.O.
 - software
 - ad es. cache disco; politiche sotto controllo del S.O.
- Problemi da considerare nel S.O.
 - algoritmo di replacement
 - la cache ha dimensione limitata; bisogna scegliere un algoritmo che garantisca il maggior numero di accessi in cache
 - coerenza
 - gli stessi dati possono apparire a diversi livelli della struttura di memoria

Protezione Hardware

- I sistemi multiprogrammati e multiutente richiedono la presenza di meccanismi di protezione
 - bisogna evitare che processi concorrenti generino interferenze non previste...

ma soprattutto:

bisogna evitare che processi utente interferiscano con il sistema operativo

Riflessione

 i meccanismi di protezione possono essere realizzati totalmente in software, oppure abbiamo bisogno di meccanismi hardware dedicati?

Protezione HW: Modo utente / Modo kernel

- Modalità kernel / supervisore / privilegiata:
 - i processi in questa modalità hanno accesso a tutte le istruzioni, incluse quelle privilegiate, che permettono di gestire totalmente il sistema
- Modalità utente
 - i processi in modalità utente non hanno accesso alle istruzioni privilegiate
- "Mode bit" nello status register per distinguere fra modalità utente e modalità supervisore
- Esempio:
 - le istruzioni per disabilitare gli interrupt è privilegiata

Protezione HW: Modo utente / Modo kernel

Come funziona

- alla partenza, il processore è in modalità kernel
- viene caricato il sistema operativo (bootstrap) e si inizia ad eseguirlo
- quando passa il controllo ad un processo utente, il S.O. cambia il valore del mode bit e il processore passa in modalità utente
- tutte le volte che avviene un interrupt, l'hardware passa da modalità utente a modalità kernel

Protezione HW: Protezione I/O

- Le istruzioni di I/O devono essere considerate privilegiate
 - il S.O. dovrà fornire agli utenti primitive e servizi per accedere all'I/O
 - tutte le richieste di I/O passano attraverso codice del S.O. e possono essere controllate preventivamente

Esempio:

- accesso al dispositivo di memoria secondaria che ospita un file system
- vogliamo evitare che un qualunque processo possa accedere al dispositivo modificando (o corrompendo) il file system stesso

Protezione HW: Protezione Memoria

- La protezione non è completa se non proteggiamo anche la memoria
- Altrimenti, i processi utente potrebbero:
 - modificare il codice o i dati di altri processi utenti
 - modificare il codice o i dati del sistema operativo
 - modificare l'interrupt vector, inserendo i propri gestori degli interrupt
- La protezione avviene tramite la Memory Management Unit (MMU)


Protezione HW: MMU

Registro base + registro limite

 ogni indirizzo generato dal processore viene confrontato con due registri, detti base e limite. Se non incluso in questo range, l'indirizzo non è valido e genera un'eccezione

Traduzione indirizzi logici in indirizzi fisici

- ogni indirizzo generato dal processore corrisponde ad un indirizzo logico
- l'indirizzo logico viene trasformato in un indirizzo fisico a tempo di esecuzione dal meccanismo di MMU
- un indirizzo viene protetto se non può mai essere generato dal meccanismo di traduzione



Protezione Hardware

Riflessione - continua

- i meccanismi visti proteggono
 - il sistema operativo dai programmi utenti
 - i programmi utenti dagli altri programmi utenti
- c'è chi vuole fare di più...
 - protezione del sistema da qualunque tentativo di manomissione (compreso il proprietario del sistema...)

Digital Right Management

- un'iniziativa Microsoft, Intel et al. con lo scopo di creare un "trusted environment", in cui non sia possibile eseguire nessun programma non autorizzato
 - mai più virus.... (mah?)
 - mai più open-source software... (mah!)

Protezione HW - System call

Problema

- poiché le istruzioni di I/O sono privilegiate, possono essere eseguite unicamente dal S.O.
- com'è possibile per i processi utenti eseguire operazioni di I/O?

Soluzione

- i processi utenti devono fare richieste esplicite di I/O al S.O.
- meccanismo delle system call, ovvero trap generate da istruzioni specifiche

Protezione HW - System call

Codice utente

0x00FF00000

```
li $a0, 10
      li $v0, 1
      syscall
      ... altro
      codice...
Interrupt vector
0
```

Interrupt handler

```
...salvataggio registri ...
...gestione interrupt...
...operazioni di I/O...
...ripristino registri...
rfe/eret
// return from exception
```