
Fuerzas conservativas



$$\Delta E_m = 0$$

La Energía Mecánica se conserva

$$E_m = \Gamma + \varphi$$

Se define la Energía Potencial ϕ tal que sumada a la Energía Cinética Γ es igual la E Mecánica E_m .

$$\Delta \varphi = -\Delta \Gamma$$

En un proceso donde intervienen fuerzas conservativas, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial.

Fuerzas conservativas

$$\Delta\Gamma = \Gamma_{\scriptscriptstyle B} - \Gamma_{\scriptscriptstyle A} = \int_{\scriptscriptstyle A}^{\scriptscriptstyle B} \overrightarrow{F}, \, \overrightarrow{dl}$$

Teorema de las Fuerzas Vivas: la variación de la energía Cinética de un cuerpo es igual al trabajo que realiza la fuerza que actúa sobre él.

$$\Delta \varphi = -\Delta \Gamma$$


En un proceso donde intervienen fuerzas conservativas, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial.

$$\Delta \varphi = \varphi_{\scriptscriptstyle B} - \varphi_{\scriptscriptstyle A} = -\int\limits_{\scriptscriptstyle A}^{\scriptscriptstyle B} \overrightarrow{F_{\scriptscriptstyle c}}, \, \overrightarrow{dl}$$

La variación de Energía Potencial es independiente del camino que se haya elegido para calcular el trabajo que realiza una fuerza conservativa.


$$\nabla \wedge \overrightarrow{F_c} = 0$$


$$\overrightarrow{F_c} = -\nabla \varphi$$





El potencial eléctrostático V...


- Es el trabajo *por unidad de carga* para llevar una partícula de un lugar a otro. Es independiente del camino tomado
- Una distribución de cargas tiene un potencial electrostático asociado
- Es una magnitud escalar...el cálculo del V es mucho más sencillo que el del campo (..cómo?)
- Está definido a menos de una constante (ref)
































Energía de una distribución de cargas puntuales

La Energía Potencial de una distribución de cargas es igual al trabajo que es necesario realizar para reunirlas

El trabajo requerido para llevar una carga Q de a hasta b es igual a la Energía potencial Electrostática entre ambos puntos

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = -Q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = Q [V(b) - V(a)]$$

 $W_1 = 0$

$$W_2 = q_2 V(r_{21}) = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{21}}\right)$$

$$W_3 = q_3(V(r_{31}) + V(r_{32})) = \frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{31}} + \frac{q_2}{r_{32}}\right)$$

$$W_4 = q_4 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{41}} + \frac{q_2}{r_{42}} + \frac{q_3}{r_{43}} \right)$$

$$W_{tot} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = U$$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$