# Sistemas Operativos - Apuntes para final

# Gianfranco Zamboni

# 3 de abril de 2021

# Índice

1.	$\mathbf{Intr}$	roducción	5
	1.1.	El sistema operativo	5
Ι	Ma	anejo y comunicación entre procesos	7
2.	Pro	cesos y API	7
	2.1.	Creación y control de un proceso	7
		2.1.1. Creación de un proceso	7
		2.1.2. Terminación	8
		2.1.3. Un poco más sobre las syscalls mencionadas	8
	2.2.	Estados de un proceso	8
	2.3.	Process Control Block (PCB)	9
	2.4.	Scheduler	10
		2.4.1. Context Switching	10
		2.4.2. Colas de procesos	11
	2.5.	Inter Process Communication (IPC)	11
		2.5.1. Pasaje de mensaje	12
		2.5.2. Sockets	13
		2.5.3. Pipes	13
	2.6.	E/S bloqueante / no bloqueante	14
	2.7.	Manejo básico de un shell Unix	14
		2.7.1. File descriptors:	14
		2.7.2. Comandos de consola	15

3.	Sch	eduling	16
	3.1.	Objetivos de la política de scheduling	16
	3.2.	Scheduling con y sin desalojo	17
	3.3.	Políticas de scheduling	17
		3.3.1. First In/First Out (FIFO)	17
		3.3.2. Shortest Job First (SJF)	17
		3.3.3. Round Robin	18
		3.3.4. Multiples colas	18
4.	Sinc	cronización de procesos (Memoria compartida)	19
	4.1.	Modelo Productor-Consumidor	19
			20
	4.2.	Secciones críticas	20
			21
		4.2.2. Instrucción CompareAndSwap	22
		4.2.3. Mutex Lock o SpinLock (busy waiting)	22
	4.3.	Semáforos	23
		·	24
		4.3.2. Deadlock	25
		4.3.3. Condiciones de Coffman	25
	4.4.		26
		•	26
		4.4.2. Formalización de algunas propiedades	27
5.		( i /	<b>2</b> 8
	5.1.	Algoritmos wait-free y lock-free	28
	5.2.	Problema ABA	28
II	$\mathbf{A}$	dministración de memoria	31
e	Fan	acio de direcciones	31
υ.			31
	6.2.	11 0	32
	0.2.	6.2.1. Bitmaps	32
		6.2.2. Listas enlazadas	33
		6.2.3. Algortimos para reservar memoria	33
7.	Mei	moria virtual	35
	7.1.	Paginación	35
		7.1.1. Page tables	36
		7.1.2. Estructura de una entrada de la tabla de páginas	36
	7.2.		37

		7.2.1. Translation Lookaside Buffer (TLB)
		7.2.2. Multilevel Page Tables
	7.3.	Algoritmos de reemplazo de páginas
		7.3.1. Not Recently Used (NRU)
		7.3.2. First In, Firt Out (FIFO)
		7.3.3. Least Recently Used
		7.3.4. Working Set
	7.4.	Page fault
8.	Segr	nentación
•	_	Shared Libraries
	0.1.	8.1.1. Copy On Write
_		
9.		ninistración de entrada/salida
		Polling, interrupciones, DMA
		Almacenamiento secundario
		Drivers
		Políticas de scheduling de E/S a disco
		Gestión del disco (formateo, booteo, bloques dañados)
		RAID
		Copias de seguridad
		Spooling
	9.9.	Clocks
١0	Siste	emas de archivos
	10.1.	Responsabilidades del FS
	10.2.	Punto de montaje
	10.3.	Representación de archivos
	10.4.	Manejo del espacio libre
	10.5.	FAT, inodos
	10.6.	Atributos
	10.7.	Directorios
	10.8.	Caché
	10.9.	Consistencia, journaling
	10.10	Características avanzadas
	10.11	INFS, VFS
11	Prot	tección y seguridad
		Conceptos de protección y seguridad
		Matrices de permisos
		MAC vs. DAC
		Autenticación autorización y auditoría

11.5. Funciones de hash de una vía	46
11.6. Encriptación simétrica	46
11.7. RSA	46
11.8. Privilegios de procesos	46
11.9. Buffer overflows	46
11.10Inyección de parámetros	46
11.11 Condiciones de carrera	46
11.12Sandboxes	46
11.13Principios generale de seguridad	46
12.Sistemas distribuidos	47
12.1. Taxonomía de Flynn	47
12.2. Arquitecturas de HW y SW para sistemas distribuidos	47
12.3. RPC	47
12.4. Threads	47
12.5. Pasaje de mensajes	47
12.6. Orden parcial entre eventos	47
12.7. Livelock	47
12.8. Acuerdo bizantino	47
12.9. Intuición de safety, liveness, fairness	47
12.10Algoritmo del banquero	47
12.11Panadería de Lamport	47
12.12Modelos de fallas y métricas de complejidad	47
12.13Exclusión mutua y locks distribuidos	47
12.14Elección de líder	47
12.15Instantánea global consistente	47
12.162PC	47
13.Conceptos avanzados	48
13.1. Virtualización	48
13.2. Contenedores	48
13.3. Cloud computing	48

# 1. Introducción

Un sistema informático tiene cuatro componentes:

- El hardware (CPU, memoría y dispositivos de entrada salida) proveen los recursos básicos del sistema.
- Las aplicaciones definen la forma en que estos recursos va a ser usados para resolver los problemas del usuario.
- El sistema operativo controla el hardware y coordina su uso entre las distintas aplicaciones de los usuarios.

## 1.1. El sistema operativo

Un sistema operativo provee un entorno de ejecución de programas. Para esto tiene ciertos componentes que difieren de sistema en sistema pero que entre lo más comunes se encuentran:

- Drivers: Programas manejan los detalles de bajo nivel relacionados con la operación de los distintos dispositivos.
- Núcleo: (o Kernel) Es el sistema operativo, propiamente dicho. Se encarga de las tareas fundamentales y contiene los diversos sub-sistemas que iremos viendo a lo largo de la materia.
- Sistema de archivos: Forma de organizar los datos en el disco para gestionar su acceso, permisos, etc.
  - Archivo: Secuencia de bits con un nombre y una serie de atributos que indican permisos.
    - o **Binario del sistema**: Son archivos que no forman parte del kernel pero suelen llevar a cabo tareas muy importantes o proveer las utilidades básicas del sistema.
    - o **Archivos de configuración:** Son archivos especiales con información que el sistema operativo necesita para funcionar.
  - Directorio: Colección de archivos y directorios que contiene un nombre y se organiza jerárquicamente.
    - o **Directorios del sistema**: Son directorios donde el propio SO guarda archivos que necesita para su funcionamiento.
  - Dispositivo virtual: Abstracción de un dispositivo físico bajo la forma, en general, de un archivo de manera tal que se pueda abrir, leer, escribir, etc.
  - Usuario: La representación, dentro del propio Sistema Operativo, de las personas qo entidades que pueden usarlo. Sirve principalmente como una forma de aislar información entre distintos usuarios reales y de establecer limitaciones.
  - Grupo: Una colección de usuarios

Systems calls (Syscalls): Son rutinas que proveen una interfaz a los servicios disponibles en el sistema. Generalmente, son rutinas escritas en C/C++ y llamarlas implican un cambio de contexto y privilegios del proceso a ser ejecutado. Algunos de estos servicios son:

- Creación y control de procesos.
- Pipes.
- Señales
- Operaciones de archivos y directorios
- Excepciones
- Errores del bus
- Biblioteca C

# Bibliografía

(1) Sistemas operativos - Clases Teóricas, 2019.

# Parte I

# Manejo y comunicación entre procesos

# 2. Procesos y API

**Proceso:** Es un programa en ejecución y todas las estructuras que debe mantener el sistema para su correcto funcionamiento. Entre ellas, los valores de los registros, el program counter, el stack del proceso, el área de memoria en la que se cargan las instrucciónes a ejecutar (el programa propiamente dicho) y el área de datos (contiene variables globales) y un heap de memoria (que es donde reserva memoria dinámica).

## 2.1. Creación y control de un proceso

#### 2.1.1. Creación de un proceso

Durante su ejecución, un proceso puede crear nuevos procesos. En este caso llamamos **proceso** padre al proceso que crea nuevos procesos y **procesos hijos** a los procesos creados. Además, cada proceso hijo podrá crear otros procesos, formando así un **árbol** de procesos.

En la mayoría de los sistemas operativos, se asigna a cada proceso un identificador numérico único llamado **process id** o **pid** que sirve como índice para poder acceder a varios de sus atributos.

El nuevo proceso hijo creado necesitara de ciertos recursos para poder llevar a cabo su objetivo. Estos recursos podrán ser obtenidos directamente del sistema operativo o estar restringidos a los recursos del proceso padre.

Cuando un proceso crea un nuevo proceso (fork()) hay dos posibilidades:

- El padre y su hijo continúan ejecutando concurrentemente.
- El padre espera a que alguno o todos sus hijos terminen para seguir ejecutando (wait()).

Además, el nuevo proceso puede ser un duplicado de su padre o cargar un nuevo programa (exec())




Figure 3.10 Process creation using the fork() system call.

#### 2.1.2. Terminación

Un proceso termina cuando ejecuta su última instrucción y pide al sistema operativo que lo borre usando la syscall exit(). En este momento, el proceso envía el código de estado con el que terminó a su padre y el sistema operativo libera todo los recursos que le había asignado.

La terminación puede ocurrir por varios motivos. Un proceso puede causar la terminación de otro usando las syscalls adecuadas (usualmente, esto puede hacerlo solo el proceso padre).

#### 2.1.3. Un poco más sobre las syscalls mencionadas

- pid\_t fork(): Crea un nuevo proceso. En el caso del creador se retorna el PID del hijo.
   En el caso del hijo, retorna 0.
- int execve(const char\* filename, char\* const argv[], char\* const envp[]):
  Sustituye la imagen de memoria del programa por la del programa ubicado en filename.
- pid\_t forkv(): Crea un hijo sin copiar la memoria del padre, el hijo tiene que hacer exec.
  Un proceso creado con esta syscall comienza con sus páginas de memoria apuntando a las mismas que las de su padre. Recién cuando alguno escriba en memoria, se hace la copia.
  Esto se llama Copy-On-Write.
- pid\_t wait(int\* status): Bloquea al padre hasta que algún hijo termine o hasta que alcance el status indicado.
- pid\_t waitpid(pid\_t pid, int\* status): Igual al anterior pero espera a que el hijo con
   PID pid llegue a ese status.
- void exit(int status): Finaliza el proceso actual.
- clone(...): Crea un nuevo proceso. El hijo comparte parte del contexto con el padre. Es usado en la implementación de threads.

Fork Bomb: Un proceso crea infinitos hijos.

# 2.2. Estados de un proceso

Durante su ejecución, un proceso va modificando su estado acorde al siguiente diagrama:




Figure 3.2 Diagram of process state.

- Nuevo (New): El proceso se está creando.
- Listo (Ready): El proceso está listo para ser ejecutado.
- Bloqueado (Waiting): El proceso está esperando a que ocurra algo (por ejemplo a que se complete una operación de entrada salida)
- Ejecutando (Running): El proceso se está ejecutando.
- Terminado (Terminated): El procesó termino de ejecutarse.

Es importante notar que solo un proceso puede estar **ejecutando** en un instante de tiempo de dado. Sin embargo, muchos procesos pueden estar bloqueados o listos simultáneamente.

#### 2.3. Process Control Block (PCB)

Cada proceso está representado, en el sistema operativo, por un Process Control Block o Task Control Block. El mismo contiene información asociada a cada proceso, entre ellas:

- El estado del proceso
- El program counter (la dirección de memoría de la próxima instrucción a ser ejecutada)
- Los registros del CPU,
- Información de Scheduling, como puede ser prioridad de ejecución
- Información de manejo de memoria, como las direcciones de los directorios de paginas o las tablas de segmentación.
- Estadísticas de uso del sistema
- Información de E/S (que dispositivos está usando, lista de archivos abiertos, etc)

#### 2.4. Scheduler

Multiprocesador: Un equipo con más de un procesador.

Multiprogramación: La capacidad de un SO de tener varios procesos en ejecución.

Multiprocesamiento: Se refiere al tipo de procesamiento que sucede en los multiprocesadores.

**Multitarea:** Es una forma especial de multiprogramación, donde la conmutación entre procesos se hace de manera tan rápida que da la sensación de que varios programas están corriendo en simultáneo.

Multithreaded: Son procesos en los cuales hay varios *mini procesos* corriendo en paralelo (de manera real o ficticia).

# 2.4.1. Context Switching

Una interrupción hace que el sistema operativo cambie la tarea de una CPU y corra un rutina del kernel. Cuando esto ocurre, el sistema, debe guardar el **contexto** del proceso que se está ejecutando para poder retornar a la ejecución del mismo cuando termine de atenderla. Este contexto es el PCB del proceso.




Figure 3.4 Diagram showing CPU switch from process to process.

#### 2.4.2. Colas de procesos

Una de las características de los sistemas operativos actuales es que nos permiten correr varias aplicaciones a la vez, sin embargo solo un proceso puede estar ejecutando en la CPU. Para darnos la sensación de simultaneidad, el SO hace lo que se llama **preemption**.

**Preemption:** A cada proceso le asigna un **quantum** o una cantidad de tiempo durante la cual es ejecutado. Una vez que transcurrido ese tiempo, se guarda el contexto del proceso en memoria y se carga el contexto del próximo proceso a ejecutar.

El objetivo de la multiprogramación es intercambiar las tareas que se ejecutan en la CPU lo suficientemente rápido como para que el usuario pueda interactuar con dada programa como si estuviesen ejecutándose simultáneamente. Para esto existe un proceso especial llamado **Scheduler** que selecciona el próximo proceso que debe ser ejecutado.

El mismo dispone de varias colas de procesos en los que se encuentran los PCB de los procesos en ejecución. Los PCB se van encolando y desencolando de cada cola dependiendo del estado de cada proceso.




Figure 3.6 Queueing-diagram representation of process scheduling.

## 2.5. Inter Process Communication (IPC)

Los procesos que se están ejecutando concurrentemente en el sistema operativa pueden ser procesos independientes o cooperativos.

**Procesos independiente:** Es un proceso que no puede afectar o ser afectado por otros procesos ejecuntandose en el sistema operativo.

**Procesos cooperativos:** Son procesos que no son independientes (pueden afectar o ser afectados por otros procesos).

Los procesos cooperativos requieres de un mecanismo de comunicación que les permita intercambiar datos e información. Hay dos modelos fundamentales para hacer esto: **memoria compartida** y **Pasaje de mensajes**.

En el modelo de memoria compartida, se establece un área de memoría que es compartida entre procesos. Los procesos pueden intercambiar información leyendo y escribiendo en este área.

En el modelo de pasaje de mensajes, la comunicación se realiza a través de mensajes entre los procesos cooperativos.

#### 2.5.1. Pasaje de mensaje

Los mensajes proveen a los procesos un mecanismo que permite que los procesos se comuniquen entre si y sincronicen sus acciones. Un sistema que permite el pasaje de mensajes provee al menos dos operaciones:

#### send(message) receive(message)

Los mensajes pueden tener una longitud fija o variable. La primera opción es más fácil de implementar pero hace que la programación de tareas sea mas tediosa. Los mensajes de longitud variable necesitan un sistema más complejo pero permite más agilidad a la hora de programar tareas.

Si un proceso P y Q se quieren comunicar, entonces debe existir un **link de comunicación** entre ellos. Para crear este link, se deben tener en cuenta el tipo de comunicación que se desea ofrecer:

#### Direccionamiento

- Conexión directa: Cada proceso debe explicitar el nombre del proceso destinatario/receptor:
  - $\circ$  send(P, message) Envía un mensaje al proceso P
  - $\circ$  receive(Q, message) Recibe un mensaje del proceso Q

En este caso, el link de comunicación se establece automáticamente entre cada par de procesos que quiere comunicarse. Y cada proceso sabe la identidad del otro.

- Comunicación indirecta: Los mensajes son enviados a buzones (mailboxes) o puertos (ports). Cada buzón tiene un identificador único. Un proceso puede comunicarse con otro a través de varios buzones.
  - $\circ$  send(A, message) Envía un mensaje al buzón A
  - $\circ$ receive<br/>(A, message) Recibe un mensaje del buzón A

En este esquema, un link se establece entre dos procesos solo si comparten un buzón. Además un link puede estar asociado a varios pares de procesos e incluso puede haber varios links entre dos mismos procesos.

- Sincronización: El pasaje de mensajes puede ser bloqueante (síncrono) o no bloqueante (asíncrono):
  - Envío bloqueante: El proceso que envía un mensaje espera a que el mismo sea recibido por su destinatario.
  - Envío no bloqueante: El proceso envía el mensaje y sigue su ejecución.
  - Recepción bloqueante: El proceso se bloquea hasta que recibe un mensaje.
  - Recepción no bloqueante: El receptor recibe un mensaje válido o null.
- Buffering: Los mensajes intercambiados entre procesos deben almacenarse en una cola temporal. Estas colas pueden ser de tres tipo:
  - Capacidad Cero: El link no puede tener mensajes en espera. El remitente debe bloquearse hasta que el mensaje sea recibido.
  - Capacidad acotada: La cola tiene una capacidad finita n por lo que puede haber a lo sumo n en espera. Si la cola no está llena se puede enviar un mensaje, sino el remitente debe bloquearse hasta que se que haya espacio disponible.
  - Capacidad infinita: El remitente nunca se bloquea.

#### 2.5.2. Sockets

Los sockets son los extremos de una comunicación que usan dos procesos para comunicarse a través de una red. Cada socket está identificado por una dirección IP y un número de puerto.

En general, en este tipo de links, se usa una arquitecutra cliente-servidor: El servidor espera a que un cliente haga un pedido y, una vez que lo recibe, acepta la conexión del socket del cliente para completar la conexión. El número del socket del servidor, en general, va a ser menor o igual a 1024. Estos puerstos son los puertos conocidos (well known ports) e implementan distintos protocolos estandarizados.

Cuando el proceso cliente inicia la conexión, la computadora que lo está ejecutando le asigna un puerto arbitrario cuyo número es mayor a 1024.

#### 2.5.3. Pipes

Un **pipe** es un canal que provee una de las formas más simples de comunicación entre dos procesos aunque tienen sus limitaciones. Al implementar un pipe, se debe tener ciertas consideraciones:

- 1. ¿El pipe permite comunicación bidireccional o unidireccional?
- 2. Si es bidireccional, es **half-duplex** (para mandar información se debe esperar a que el otro extremo del pipe termina de hacerlo) o **full-duplex** (la información puede viajar de un lado a otro y viceversa simultaneamente).

- 3. ¿Debe existir alguna relación entre los procesos que se están comunicando (por ejemplo, padre-hijo)?
- 4. ¿Los procesos se van a poder comunicar dentro de una red o tienen que estar en la misma maquina?

Ordinary pipes: Permiten que dos procesos se comuniquen en modo productor-consumidor: El productor escribe en un extremo del pipe (extremo de escritura) y el consumidor lee desde el otro extremo (extremo de lectura). Estos pipes son unidireccionales. Si se necesita una comunicación bidireccional se debe crear otro pipe que permita mandar datos en la otra dirección.

Este tipo de pipes requieren que los procesos que se comunican tengan una relación padre-hijo y dejan de existir una vez que la comunicación termina.

Named pipes: Proveen comunicación bidireccional y no necesitan que los procesos estén relacionados. Una vez que es establecido, varios procesos pueden usarlo para comunicarse y continuan existiendo incluso después de que las comunicaciones hayan finalizado.

## 2.6. E/S bloqueante / no bloqueante

Cuando un proceso necesita escribir o leer información de algún dispositivo necesita realizar operaciones de **entrada/salida** 

Estas operaciones son muy lentas por lo que quedarse bloqueado es un desperdicio de tiempo.

Busy Waiting: El proceso no hace nada pero no libera el CPU. Se gastan ciclos de procesamiento en hacer nada

Para evitar esto se utilizan algunas técnicas que permiten al SO seguir ejecutando mientras espera la respuesta de los dispositivos:

- Polling: El proceso libera la CPU pero todavía recibe un quantum cada tanto que desperdicia hasta que la E/S esté terminada.
- Interrupciones: Esto permite la multiprogramación. El SO no le otorgá más quantum al proceso hasta que su E/S esté lista. El hardware comunica esto mediante una interrupción que hace que el proceso se despierte.

### 2.7. Manejo básico de un shell Unix

## 2.7.1. File descriptors:

En Unix, cada proceso se crea con una tabla que le permite identificar cuales son los archivos que tiene abiertos. Cada índice es un **file descriptors** que usa el Kernel para saber como leer/escribir datos en los distintos archivos (en Unix, el teclado y la pantalla se modelan como archivos).

Además, cada proceso hereda de su proceso padre tres archivos abiertos que ocupan los file descriptors 0, 1 y 3 y representan la entrada estándar (**stdin**), la salida estandar (**stdout**) y el error estandar (**stderr**), respectivamente.

Linux provee de dos llamadas al sistema que nos permiten leer/escribir a un archivo usando su file descriptor fd:

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

Aquí buf es un puntero a donde se almacenan los datos a leer o escribir y count la cantidad de bytes que hay escribir/leer.

#### 2.7.2. Comandos de consola

• echo escribe lo que le pasemos como parámetro en su stdout.

```
echo ''Esto es un mensaj''
```

■ > Se le indica a la consola que el **stdout** se redirija a un archivo:

```
echo ''Esto es un mensaje'' >mensaje.txt
```

• | Redirige el **stdout** de un proceso hacia el **stdin** de otro:

```
echo ''Esto es un mensaje'' | wc -c
```

En este caso, el primer proceso ejecuta el comando echo que imprime en stdout el mensaje ''Esto es un mensaje''. El segundo proceso recibe por stdin lo que se escribió en el stdout del proceso que ejecutó echo

# Bibliografía

(3) Silberschatz, A.; Galvin, P. B. y Gagne, G. en *Operating System Concepts - International Student Version*, 9th Edition. Wiley: 2014; cap. 3. Processes, págs. 105-162.

# 3. Scheduling

En sistemas con un único procesador, solo se puede correr de a un proceso por vez. Uno de los objetivos de la multiprogramación es que todo el tiempo se esté ejecutando un proceso para maximizar el uso de CPU.

Cada vez que el CPU entra en estado IDLE, el sistema debe seleccionar alguno de los procesos que estén listos para ser ejecutados. El proceso de selección es llevado a cabo por el **scheduler** usando la que se llama **cola de ejecución**.

## 3.1. Objetivos de la política de scheduling

Diferentes algoritmos de schedulling tienen diferentes propiedades y la elección de los mismos depende de las situación particular del sistema. Por lo general, un algoritmo de schedulling busca optimizar alguna combinación de las siguientes propiedades:

- Eficiencia: Maximizar la cantidad de tiempo que el CPU esté ocupado.
- Rendimiento (Throughput): Maximizar el número de procesos terminados por unidad de tiempo.
- Tiempo de ejecución (Turnaround time): Minimizar el tiempo total que le toma a un proceso ejecutar completamente (el intervalo de tiempo desde que el proceso se crea hasta que temina, incluye tiempo de esperas en la cola de procesos).
- Ecuanimidad (Fairness): Que Cada proceso reciba una dosis "justa" de CPU (para alguna definición de justicia).
- Carga del sistema (Waiting time): Minimizar la cantidad de tiempo que un proceso esté en la cola de espera.
- Tiempo de respuesta (Response time): Minimizar el tiempo de respuesta percibido por los usuarios interactivos.
- Latencia: Minimizar el tiempo requerido para que un proceso comienze a dar resultados.
- Liberación de recursos: Hacer que terminen cuanto antes los procesos que tiene reservados más recursos.

Muchos de estos objetivos son contradictorios. Si los usuarios del sistema son heterogéneos, pueden tener distintos intereses por lo que cada política de scheduling debe buscar maximizar una función objetivo que es una combinación de estas metas tratando de impactar lo menos posible en el resto.

## 3.2. Scheduling con y sin desalojo

El sistema puede tomar decisiones de scheduling en alguna de las siguientes situaciones:

- 1. Cuando un proceso pasa de estado *Ejecutando* al estado de espera (por ejemplo cuando hace un request de entrada salida)
- 2. Cuando pasa de Ejecutando a Listo
- 3. Cuando pasa de Esperando a Listo
- 4. Cuando termina.

**Starvation (Bloqueo indefinido)**: Un proceso sufre de starvation cuando está listo para ser ejecutado pero la CPU nunca le asigna clocks de reloj en lo que ejecutar.

Scheduling sin desalojo: Tambien conocido como coperativo o nonpremptive, se da cuando las decisiones de scheduling solo toman lugar en las situaciones 1 y 4, es decir se espera a que el proceso haya terminado o esté inactivo. Tiene como desventaja que si un proceso muy largo toma control del procesador se puede generar un cuello de botella y otros procesos mas cortos tardarían demasiado en ser ejecutados.

Scheduling con desalojo: Tambien llamado scheduling apropiativo o preempitve, se vale de la interrupción del clock para decidir si el proceso actual debe seguir ejecutando o le toca a otro. No da garantías de continuidad a los procesos.

Por lo general se usa una combinación de los dos tipos de scheduling para decidir las políticas adecuadas.

#### 3.3. Políticas de scheduling

#### 3.3.1. First In/First Out (FIFO)

El algoritmo FIFO (también conocido como First Come, First Served) es una de las políticas de scheduling más simples. Los process control block (PCB) se ubican en una cola, el próximo proceso a ejecutar es el que está en la cabeza. Cuando un proceso está listo para ser ejecutado se lo encola al final.

Por un lado, es simple de implementar. Por otro, el tiempo de espera promedio de un proceso es bastante largo y hay que tener en cuenta que es un algoritmo sin delajo. Si llega un proceso que requiera mucho tiempo de CPU, tapona todos los demás, esto se llama **convoy effect**.

#### 3.3.2. Shortest Job First (SJF)

Este algoritmo asocia cada proceso con su duración y ejecuta primero aquellos que duran menos. Está ideado para sistemas donde predominan los trabajos batch y está orientado a maximizar el throughput.

Si los procesos ejecutados tienen un comportamiento regular, se puede usa el historial de ejecución para predecir los tiempos ejecución de los procesos actuales. Sin embargo, en sistemas con procesos heterogéneos no es posible saber cuanto tiempo de ejecución va a necesitar cada uno por lo que no es posible implementar este algoritmo.

#### 3.3.3. Round Robin

Este algoritmo está especialmente diseñado para sistemas de tiempo compartido (varios procesos deben usar el cpu al mismo tiempo). Se comporta de manera similar al FIFO, solo que se agrega desalojo para permitir al sistema ejecutar otros procesos.

Para esto se define una pequeña unidad de tiempo llamada **quantum** durante la cual puede correr cada proceso. Si la ráfaga de procesamiento (CPU Burst) de un proceso es mas chico que el quantum, entonces el mismo la liberará y el scheduler eligirá el siguiente proceso a ejecutar.

Si el CPU Burst toma más de un quantum, entonces se enviará una interrupción al sistema. Éste desalojará el proceso, cambiará el contexto y el proceso que se estaba ejecuntando se pondrá al final de la cola de ejecución.

El rendimiento de este tipo de algoritmos depende del tamaño del quantum. Por un lado, si el quantum es demasiado largo, la política de Round Robind termina siendo una FIFO. Por el otro, si el quantum es extremadamente pequeño se pueden producir una gran cantidad de cambios de contexto, por lo que una gran parte del tiempo del CPU sería gastado solo en esto.

En general, se debe elegir el quantum de tal manera que la mayoria de los procesos termine su CPU Burst durante el mismo pero no tan largo como para que sea un FIFO.

#### 3.3.4. Multiples colas

Otra idea, es serparar los procesos en distintas colas de acuerdo a la duración de su CPU Burst. Cada cola tendrá mas prioridad sobre la otra. Si un proceso toma demasiado tiempo, entonces se lo mueve a una cola con una prioridad menor.

Este esquema, da mayor prioridad a los procesos interactivos y aquellos procesos que estén esperando demasiado tiempo pueden ser movidos a colas de mayor prioridad para evitar starvation.

# Bibliografía

(5) Silberschatz, A.; Galvin, P. B. y Gagne, G. en Operating System Concepts - International Student Version, 9th Edition. Wiley: 2014; cap. 6. CPU Schedulling, secciones 1 a 6, págs. 261-290.

# 4. Sincronización de procesos (Memoria compartida)

Normalmente, los sistemas operativos tratan de prevenir que un proceso acceda a la memoria de otro. Sin embargo, si dos o mas procesos deciden remover esta restricción pueden definir una región de memoria mediante la cual podrán intercambiar información. En este caso, los mismos procesos son los responsables de asegurar que no escriben simultáneamente en esta región.

Contención y concurrencia: Ocurre cuando uno o más procesos tratan de acceder al mismo recurso de manera simultánea. Esto puede causar que algunas secuencias de ejecución terminen con resultados erróneos.

#### 4.1. Modelo Productor-Consumidor

Uno de los paradigmas clásicos de procesos cooperativos con este tipo de intercomunicación es el de **productor-consumidor**. En este esquema, un proceso **productor** debe producir información que va a ser consumida por un proceso **consumidor**.

Una posible implementación de este problema, es definir un buffer en una región de memoria compartida entre ambos procesos en la cual el productor pueda encolar elementos mientras que el consumidor los desencola. Ambos procesos deben estar sincronizados de tal manera que el consumidor no trate de desencolar elementos si la cola está vacía.

Se pueden consierar dos tipos de buffers en esta solución:

- Unbounded buffer (buffer infinito): No posee límites de espacio. El consumidor tiene que esperar a que el buffer tenga algo y el productro siempre puede agregarle elementos.
- Bounded buffer (buffer limitado): Tiene un tamaño fijo. Si está vacío, el consumidor debe esperar a que haya algo. Si está lleno, el productor debe esperar a que se haya consumido por lo menos un elemento antes de agregar otro.

Veamos una solución con buffer limitado:

#### Zona de memoria compartida

```
buffer in[BUFFER_SIZE];
int cant = 0;
```

#### Proceso productor

```
while(true){
  while(counter == BUFFER_SIZE) {};
  in.push(item);
  counter++;
}
```

#### Proceso consumidor

```
while(true){
  while(counter == 0) {};
  item = pop(in);
  counter--;
}
```

#### 4.1.1. Condiciones de carrera (race conditions)

En el ejemplo anterior, si bien el código para cada proceso puede parecer correcto, puede haber errores si ambos se ejecutan de manera concurrente. Supongamos que las lineas counter++ y counter-- tienen la siguiente forma en lenguaje maquina:

```
counter++: counter--:

register1 = counter; register2 = counter;

register1 = register+1; register2 = register2-1;

counter = register1 counter = register2;
```

Supongamos que el valor inicial de counter es 5, el proceso productor agrega un elemento al buffer, el consumidor quita el primer elemento encolado y ambos procesos ejecutan counter++ y counter-- de manera concurrente, entonces una posible secuencia de ejecución de estas instrucciones podria ser:

Productor	Consumidor	counter
		5
register1 = counter		5
register1 = register + 1		5
	register2 = counter	5
	register2 = register - 1	5
counter = register1		6
	counter = register2	4

En este caso, el consumidor comienza a modificar la variable **counter** antes de que el productor guarde el valor correspondiente en memoria y no se "entera" que un nuevo elemento fue agregado a la cola (por lo que todavía habría 5 elementos en ella). Entonces se genera una inconsistencia entre el valor de **counter** y la cantidad elementos en el buffer.

Este tipo de situaciones se llama **race condition**: Se da cuando varios procesos pueden acceder y modificar la misma variable de manera concurrente y el valor final de ésta depende del orden particular en el que se hayan realizado los accesos a la misma.

#### 4.2. Secciones críticas

La idea es que cada proceso que se esté ejecutando en el sistema tenga un segmento de código, llamado **sección crítica**, que solo se puede ejecutar cuando ningún otro proceso esté en ella. Es decir, no puede haber mas de un proceso ejecutando su sección crítica al mismo tiempo. Para poder implementar esto, por lo general, se divide el código del segmento en tres partes:

- 1. Entry section: En donde el proceso pide permiso para acceder a la sección crítica.
- 2. Critical section: La zona crítica per se, en la que se puede manejar la memoria compartida
- 3. Exit section: Donde el proceso avisa al sistema que dejó de realizar operaciones críticas.

Figura 1: Estructura general de un proceso que implementa sección crítica

Una buena implementación de esta método debe sastifacer los siguientes requerimientos:

- 1. Exclusión mutua: Si un proceso está ejecutando su sección crítica, entonces ningún otro debe estar ejecutando la suya.
- 2. **Progreso**: Si un proceso necesita entrar a su sección crítica, entonces se le dará permiso para hacerlo en algún momento.
- 3. Bounded waiting (espera acotada/no bloqueante): Si un proceso P pide entrar a la sección crítica, entonces hay un límite en la cantidad de veces que se le da mayor prioridad a otros procesos sobre P.

#### 4.2.1. Instrucción TestAndSet

Los sistemas opertivos modernos proveen una instrucción de hardware especial que nos permite testear y/o modificar una palabra de manera **atómica**, es decir como unidad no interrumpible de ejecución. Cuando se utiliza, el sistema no ejecuta ninguna otra instrucción hasta que ésta haya terminado. Para abstraernos, de sistemas operativos espécificos, llamemos esta instrucción testAndSet(), la misma toma como paramétro una variable booleana que se va a setear en true y va devolver el valor anterior:

```
bool testAndSet(bool* source) {
  bool result = *source;
  *source = true;
  return result;
}
```

En este caso, un sistema de procesos que utilice esta instrucción podría tener una variable booleana compartida llamada **lock** que controlaria el acceso a la secciónes criticas de cada proceso, si **lock** == false entonces es posible entrar, si es true el proceso debe esperar:

```
bool lock;

void main() {
  while(true) {
    ...
    while(testAndSet(&lock)) {};

    /* Sección crítica */
    lock = false;
    ...
  }
}
```

#### 4.2.2. Instrucción CompareAndSwap

Es una instrucción primitiva ofrecida por varios porcesadores que toma 3 argumentos: una dirección de memoria, un valor esperado y un valor que se debe escribir en esa posición si se encuentra el valor esperado:

```
bool testAndSet(int* value, int expected, int new_value) {
  int temp = *value;
  if(*value == expected) *value = new_value
  return temp;
}
```

# 4.2.3. Mutex Lock o SpinLock (busy waiting)

La solución basada en hardware presentada en la sección anterior, generalmente es inaccesible a los programadores. Por esta razón, los sistemas operativos diseñan herramientas básicas para implementar secciones críticas: La más simple de ellas es el **mutex lock**. El mismo contiene de una variable booleana avaliable que indica si el lock está disponible o no y provee dos funciones:

acquire(): Permite a un proceso adquirir el lock y bloquear otros procesos el acceso a su sección crítica. Si un proceso llama a esta función y el lock ya estaba tomado, el proceso queda en espera hasta que el lock se libere.

```
void aquire() {
  while(!avaliable) {}; // Busy wait
  avaliable = false;
}
```

• release(): Libera el lock para que los procesos bloqueados puedan continuar con su ejecución.

```
void release() {
  avaliable = true;
}
```

Ambas funciones deben ejecutarse de manera atómica por lo que generalmente son implementadas usando la instrucción de hardware testAndSet(). La principal desventaja es que requiere de busy waiting (mientras un proceso está en su sección crítica, cualquier proceso que llame a aquire()) debe ciclar continuamente hasta que el lock se libere. Esto es un problema en los sistemas de multiprogramación, donde los ciclos de CPU son compartidos entre varios procesos.

#### 4.3. Semáforos

Un semáforo S es una estructura que contiene una variable entera value y una lista list de procesos a las que se puede acceder mediante dos operaciones atómicas:

wait(): Cuando un proceso llama a esta operación, si S.value es negativo entonces debe esperar. Sin embargo, en vez de hacer busy waiting, el proceso se bloquea (entra en estado waiting, ver sección 2.2) y se encola en S.list. Luego, el control es transferido al scheduler que selecciona otro proceso para ejecutar.

```
void wait(S) {
   S.value--;
   if(S.value < 0) {
      agregar este proceso a S.list;
      block();
   }
}</pre>
```

signal(): Cuando un proceso termina de ejecutar su sección crítica, llama a esta operación que indica al semáforo que puede despertar alguno de los procesos en espera. Para esto, se quita algun proceso de la lista y se lo pasa a estado ready para que que el scheduler lo vuelva a tener en cuenta.

```
void signal() {
   S.value++
   if(S.value <= 0) {
      quitar proceso P de S.list;
      wakeup(P);
   }
}</pre>
```

Este tipo de semáforos está pensado para administrar la asignación de recursos (de los cuales se tiene una o más instancias) del sistema.

La lista de procesos en espera puede ser implmentada por un campo link en cada process control block (sección 2.3) y la lista de procesos del semáforo en realidad es una lista punteros a PCBs.

#### 4.3.1. Monitores y variables de condición

Aunque los semáforos proveen un mecanismo conveniente y efectivo para realizar la sincronización de proceso, usarlos incorrectamente puede conllevar a errores dificiles de detectar, ya que estos pueden ocurrir en una secuencia de ejecución particular.

Para resolver estos errores, se dasorrollo un tipo abstracto de dato llamado **monitor** que contiene un conjunto de operaciones que ya aseguran mutual exclusion. El monitor declara variables locales que definen su estado junto con las funciones que operan esas variables (y son la única forma de accederlas).

```
Monitor M {
/** Declaración de variables compartidas **/
var x;
var y;
var z;

/** operaciones sobre esas variables **/
function op1(...) { ... }
function op2(...) { ... }
function op3(...) { ... }
function constructor(...) { ... }
}
```

La implementación del monitor debe asegurar que nunca hay más de un proceso activo dentro del mismo. De esta forma, el programador no debe preocuparse por los requerimientos de sincronización. Sin embargo, la construcción presentada no alcanza para modelar algunos mecanismos de sincronización, por lo que se agrega los mismos lo que se llama variables de condición.

La únicas operaciones invocadas en una variable de condición son signal() y wait(). wait() suspende el proceso hasta que otro proceso llame al signal(). Si no hay procesos esperando, entonces signal() no tiene efecto. Este tipo de variables se puede implementar con semáforos.

Supongamos que definimos una variable de condición c1 sobre el monitor M y que un proceso P invoca c1.signal(). Si existe un proceso Q suspendido asociado a c1 entonces Q debería poder ingresar al monitor, sin embargo, P sigue estando dentro del mismo. Tenemos dos posibilidades:

- 1. Signal and wait: P se pausa y espera a que Q salga del monitor o espera a que se cumpla otra condición.
- 2. Signal and continue: Q espera a que P deje el monitor o espera a que se cumpla otra condición.

Por un lado, tiene sentido dejar que P siga ejecutandose dentro del monitor. Por otro, si permitimos esto, puede llegar a pasar que para el momento en el que Q sea activado, la condición lógica que estaba esperando deje de valer. En muchos casos, lo que se hace es hacer que la ultima instrucción que se ejecuta dentro del monitor sea un signal(). De esta manera, P deja la sección crítica, puede seguir su ejecución y Q puede entrar en su propia sección.

#### 4.3.2. Deadlock

La implementación de semáforos puede resultar en una situación donde dos o más procesos se pueden quedar esperando por un evento que solo puede ser causado por otro proceso en espera. Cuando esto sucede, se dice que estos procesos están en **deadlock**.

Decimos que un conjunto de procesos está en estado de deadlock cuando cada proceso del conjunto está esperando por un evento que solo puede causado por otro proceso de ese conjunto.

**Ejemplo:** Supongamos que tenemos dos procesos  $P_0$  y  $P_1$  que hacen uso de los semáforos binarios S y Q y se produce la siguiente secuencia de comandos:

$P_0$	$P_1$	Efecto
		Ambos semáforos comienzan habilitados
wait(S)		$P_0$ continua ejecución y reserva $S$
	wait(Q)	$P_1$ continua ejecución y reserva $Q$
wait(Q)		$P_0$ se suspende hasta que $P_1$ libere $Q$
	wait(S)	$P_1$ se suspende hasta que $P_0$ libere $S$

Al final de la secuencia, ambos procesos están suspendidos porque uno necesita un recurso que tiene en el otro y el sistema entra en deadlock.

#### 4.3.3. Condiciones de Coffman

Un sistema puede entrar en deadlock si se cumplen las siguientes condiciones de manera simultanea:

- 1. **Mutual exclusion**: Hay al menos un recurso que no puede ser compartido. Es decir, es recurso no puede estar asignado a mas de un proceso al mismo tiempo.
- 2. Hold and Wait: Un proceso debe tener asigado al menos un recurso y estar esperando por otro que está asignado a otro proceso.
- 3. No preemption: El sistema no implementa un mecanismo que le permita quitarle los recursos a los procesos.
- 4. Circular wait: Existe un conjunto de procesos  $\{P_0, \ldots, P_n\}$  tal que  $P_i$  espera un recurso que está asignado a  $P_{i+1}$  y  $P_n$  espera un recurso que está asignado a  $P_0$ .

**Livelock:** Se da cuando dos o más procesos no pueden progresar porque hay otros procesos esperando para conseguir un recurso. En este caso, todos los procesos involucrados esperan para poder obtener el recurso y ninguno lo acepta.

#### 4.4. Correctitud de sistemas concurrentes

#### 4.4.1. Modelo del proceso




Figura 2: Modelo de un proceso según Lynch

Un proceso está definido por un aútomata finito con cuatro estados:

- REM es el estado en el que se encuentra cuando no está ejecutando en su sección crítica
- TRY es el estado en el que se encuentra cuando está ejecutando los chequeos necesarios para saber si puede entrar en su sección
- CRIT es cuando está ejecuntando su sección crítica
- EXIT cuando está ejecutando los pasos necesarios para salir correctamente de la sección crítica.

**Ejecución:** Es una secuencia de estados  $\tau = \tau_0 \xrightarrow{l_1} \tau_1 \xrightarrow{l_2} \dots$  donde cada  $\tau_i$  es un posible estado del sistema y  $l_i$  el nombre de la transición utilizada para hacer el pasaje de estados.

Una de las dificultades para demostrar correctitud sobre programas concurrentes es que tiene infinitas posibles ejecuciones. Por lo que la noción de *correcto* deja de ser únivoca y pasa a transformarse en comprobar que el sistema cumple ciertas propiedades que en conjunto deben asegurar el comportamiento deseado. Hay tres tipos de propiedades que podemos plantear:

- Propiedades de Safety: Aseguran que no ocurren cosas malas. Son propiedades tales que si no se cumplen entonces existe una ejecución finita del sistema en las que ocurre el evento no deseado. Por ejemplo:
  - No hay deadlocks
  - $\bullet\,$  La función fnunca va devolver null

- Propiedades de Liveness (Progreso): Aseguran que, en algún momento, van a ocurrir cosas buenas. Por ejemplo:
  - Si se presiona el botón de stop, el tren frena.
  - Cada vez que el sistema recibe un estímulo, el sistema responde en X tiempo.
- Propiedades de Fairness: Los procesos ejecutandose en el sistema reciben su turno con infinita frecuencia. Es decir, los procesos que componen el sistema se ejecuntan regularmente y no son postergados para siempre.

En general, se asume que el sistema estudiado cumple este tipo de propiedades para poder demostrar las propiedades de liveness.

#### 4.4.2. Formalización de algunas propiedades

**Fairness:** Para toda ejecución  $\tau$  y todo proceso i, si i puede hacer una transición  $l_i$  en una cantidad infinita de estados de  $\tau$  entonces existe un k tal que  $\tau(i) \stackrel{l_i}{\to} \tau_{k+1}$ . Es decir, que si un proceso puede pasar de un estado a otro, entonces en algún momento lo va a hacer.

**Exlusión mutua:** Para toda ejecución  $\tau$  y estado  $\tau_k$ , no puede haber más de un proceso i tal que  $\tau_k(i) = CRIT$ 

**Progreso:** Para toda ejecución  $\tau$ , si en  $\tau_k$  hay un proceso i en TRY y ningún otro proceso se encuentra en CRIT entonces  $\exists$  un momento k' > k tal que  $\tau_{k'}(i) = CRIT$ .

Progreso global dependiente (deadlock-free): Para toda ejecución  $\tau$ , si para todo proceso que esté en estado CRIT en el momento k, en algun momento k' pasa a REM entonces, va a valer que todo proceso i' tal que  $\tau_{k'}(i) = TRY$  va entrar en su sección crítica en algun momento k'' > k'.

Progreso global absoluto (WAIT-FREEDOM): Para toda ejecución  $\tau$ , estado  $\tau_k$  y proceso i, si  $\tau_k(i) = TRY$  entones existe k' > k tal que  $\tau_{k'} = CRIT$ 

# Bibliografía

- (1) Sistemas operativos Clases Teóricas, 2019.
- (4) Silberschatz, A.; Galvin, P. B. y Gagne, G. en *Operating System Concepts International Student Version*, 9th Edition. Wiley: 2014; cap. 5. Process Synchronization, págs. 203-261.
- (6) Silberschatz, A.; Galvin, P. B. y Gagne, G. en *Operating System Concepts International Student Version*, 9th Edition. Wiley: 2014; cap. 7. Deadlock, Sección 2, págs. 317-322.

# 5. Programación concurrente (no bloqueante)

Todos los métodos de sincronización vistos hasta ahora son métodos **bloquantes** porque un delay inesperado en alguno de los threads puede bloquear el progreso de otros threads. Este tipo de delays es común en multiprocesadores en los que suelene ocurrir cache misses, page faults, cambios de contexto, etc.

# 5.1. Algoritmos wait-free y lock-free

Wait-Free Algorithm: Un método es wait-free si garantiza que termina en una cantidad finita de pasos cada vez que es llamado. Si la cantidad de pasos es acotada, entonces se lo llama bounded wait-free. Este tipo de algoritmos aseguran la condición de progreso no bloqueante (el delay en un thread, no neceseriamente bloquea la ejecución de otros threads.)

**Population-oblivious Algorithm:** Un algoritmo wait-free cuyo rendimiento no depende de la cantidad de threads activos.

Wait-Free Object: Un objeto tal que todos sus métodos son wait-free

Lock-Free Algorithms: Algoritmos que garantizan que, infinitamente amenudo, alguna llamada a un método termina en un número finito de pasos.

Esta condición es más débil que la condición de wait-free, por lo que cualquier algoritmo wait-free es un algoritmo lock-free pero no vale la vice versa. Los últimos admiten la posibilidad de que algunos threads sufran de inanición.

Obstruction-Free Algorithm: Son métodos que terminan en una cantidad finita de pasos si se ejecutan de manera aislada. Este tipo de métodos, obliga a pausar todos los threads que comparten el objeto/región de memoria que va a ser modificado.

Todos los tipos de algoritmos mencionados en esta sección anterior garantizan que la computación realiza progreso como un todo, independiente de como el sistema maneja los threads.

#### 5.2. Problema ABA

Supongamos que tenemos tres threads (A, B y C) que operan sobre una cola implementada con algoritmos wait-free. Y se produce la siguiente situación:




Figura 3: Problema ABA

- 1. El thread A necesita deseconlar el primer elemento de la cola. Lee el valor almacenado en head y observa que la cabeza es el nodo a y que el siguiente nodo es b. Entonces se prepara para hacer la llamada compareAndSwap(&head, a, b) (ver sección 4.2.2) pero es desalojado.
- 2. Los thread B y C desencolan los nodos a y b. y vuelven a encolar el nodo a, entonces en la cabeza queda el nodo a y c como el nodo siguiente.
- 3. El thread A ejecuta la llamada compareAndSwap(&head, a, b). En este caso, head = a por lo que la condición de la instrucción se cumple y A termina remplazando a por b. Dejando incosistente la cola.

Este tipo de situaciones se da a menudo en algoritmos que usan memoria dinámica y operaciones de sincronización condicionales. Usualmente, una referencia que está por ser modificada por compareAndSwap cambia de a a b y vuelve a ser a por lo que la instrucción termina exitosamente a pesar que la estructura cambió y ya no tiene el efecto deseado.

Una forma facil de resolver este problema es agregar a cada referencia atómica una estampa única que permite definir si el valor fue cambiado o no en el intervalo de tiempo entre que se llamó a la función y efectivamente se ejecuta.

# Bibliografía

- (8) Herlihy, M. y Shavit, N. en *The Art of Multiprocessor Programming, Revised Reprint*, 1st; Morgan Kaufmann Publishers Inc.: San Francisco, CA, USA, 2012; cap. 3. Concurrent Object, Sección 7, págs. 59-61.
- (9) Herlihy, M. y Shavit, N. en *The Art of Multiprocessor Programming, Revised Reprint*, 1st; Morgan Kaufmann Publishers Inc.: San Francisco, CA, USA, 2012; cap. 10. Memory Reclamation and the ABA Problem, Sección 6, págs. 233-238.

# Parte II

# Administración de memoria

# 6. Espacio de direcciones

La parte del sistema operativo que maneja la jerarquía de memoria se llama **Memory Managment Unit (MMU)**. Su trabajo es mantener un registro de las partes de la memoria que están en uso, reservarla para los procesos que la necesitan y liberarla cuando ya no.

Uno de los métodos más simple de manejo memoria es permitir al programador usar la memoria física directamente. En este caso, se le presenta con un conjunto de direcciones que van desde 0 hasta algún máximo y el proceso ocupa toda la memoria disponible al momento de ejecutarse por lo que se debe esperar a que finalice antes de ejecutar otro.

En sistemas multi-usuarios, n tener varios procesos ejecutando de manera simultanea. Dado que esta situación es difícil de conseguir sin ningún tipo de abstracción, se agregó lo que se conoce como **espacio de memoria** de un proceso que es el conjunto de direcciones a las que tiene permitido acceder.

Para separar los espacios de memoria entre distintos procesos, la implementación más simple consiste en agregar dos registros que indiquen cual es la primer dirección de memoria que tiene disponible (base register) y cual es el rango de memoria que puede usar (limit register).

De esta forma, cuando el programador escribe su programa, lo hace como si la dirección de memoria más baja disponible fuese la 0000000. Cuando el proceso haga alguna referencia a memoria, el valor descrito por el programador es sumado al valor del registro base y se comprueba que la dirección resultante no supere el rango definido por el límite.

## 6.1. Swapping

Los métodos vistos hasta ahora permiten asignar a cada proceso un área de memoria. Si queremos ejecutar uno nuevo pero la misma está llena, debemos esperar a que uno o más procesos terminen hasta que se libere el espacio necesario para almacenar el nuevo proceso.

La técnica de **swapping** trata de resolver este problema guardando los estados de los procesos en ejecución en disco para luego poder cargar el estado de un nuevo proceso y ejecutarlo. Entonces, mientras haya espacio, se cargan y ejecutan como veníamos haciendo hasta ahora. Cuando se llena, se toma alguno de los procesos que se estén ejecutando, se guarda su estado en disco y se lo remplaza por el nuevo. A partir de aquí, cada proceso ejecuta por un tiempo determinado y luego se lo remplaza por otro que esté en la lista de espera.

En este caso no se asegura que los procesos sean cargados en el mismo área de memoria. Cada vez que se recarga uno, se deben reubicar las direcciones a las que hace referencia.

Además, como no todos los procesos ocupan el mismo espacio en memoria, cuando se realiza un *swap* pueden quedar bloques de memoria vacíos entre dos de ellos. Este efecto se llama **fragmentación externa** y es un problema porque tras varios swaps pueden quedar varios

bloques pequeños vacíos dispersos por toda la memoria. Estos bloques son inutilizables pero si estuviesen todos aglomerados en algún sector específico podrían usarse para correr otro proceso por lo que estaríamos desperdiciando memoria.

Una forma de solucionar este problema es **compactar la memoria** cada vez que se realiza un swap. Esto es, mover todo los procesos cargados al principio de la memoria, dejando todo el espacio libre al final. Sin embargo, realizar esto cada vez que se realiza un intercambio es demasiado costoso por lo que no es una técnica utilizada.

Por otro lado, si el sistema operativo ofrece la posibilidad de reservar memoria de manera dinámica entonces el área de datos de un proceso debe tener la posibilidad de crecer:

- Si la ubicación del mismo es adyacente a un bloque vacío entonces se puede agrandar su área de memoria sin problemas.
- Si no es adyante a ningún bloque, entonces el proceso se tiene que mover a un bloque lo suficientemente grande para alojarlo y, si este bloque no existe, se deberá swappear uno o más procesos para crear dicho bloque.

### 6.2. Manejo de memoria libre

Cuando la memoria es asignada de manera dinámica, el sistema operativo de mantener un registro preciso de que partes están ocupadas y cuales no. En general, para realizar esto, se puede utilizar alguna de las siguientes estructuras: un **bitmap** o una **lista enlazada**.




Figura 4: (a) Pedazo de memoria con cinco procesos y 3 bloques vacios. (b) Bitmap que representa el estado de la memoria. (c) Lista enlazada que representa el mismo estado.

#### **6.2.1.** Bitmaps

La memoria se divide en bloques de igual tamaño llamados **unidades de reserva** a las que se les asigna un bit en un array que tiene tantos elementos como bloques haya. Si el bit correspondiente a una unidad se encuentra en cero (0) entonces está libre. Si es uno (1), la unidad está asignada a un proceso.

El tamaño de la unidad de reserva es una decisión de diseño. Mientras más chico sea, más unidades de reservas habrá pero el bitmap se hará más grande. En cambio, si se elige una tamaños

demasiado grande, el bitmap se hará más pequeño pero podría desperdiciarse mucha memoria si los tamaños de los procesos no son múltiplos de ese tamaño (muchas unidades reservadas no serán usadas en su totalidad).

El principal problema que tiene esta estructura es que cuando se debe cargar un proceso de k unidades de tamaño, el Memory Managment Unit debe buscar de manera lineal una secuencia de k ceros consecutivos, lo que puede llegar a ser muy lento.

#### 6.2.2. Listas enlazadas

Otra forma de representar la memoria es mantener una lista enlazada de bloques reservados y espacios libres. Cada entrada de la lista especifica si el bloque pertenece a algún proceso o si está vacío, la dirección de memoria en la que empieza, su longitud y un puntero al próximo bloque. De esta forma es facil encontrar el bloque correspondiente a cada proceso (podemos agregar un puntero en el PCB que apunte al mismo) y liberar su memoria (y combinar bloques vacios) solo implica modificar un par de valores.




Figura 5: Cuatro combinaciones de vecinos para el proceso X

#### 6.2.3. Algortimos para reservar memoria

Dado un proceso de tamaño K debemos asignarle un espacio de la memoria para que pueda ser ejecutado. Sabemos que el área asignada tiene ser lo suficientemente grande como almacenarlo, el problema es decidir cuál de todos los espacios válidos elegimos. Para esto contamos con los siguientes algoritmos, entre otros:

- First Fit: El MMU escanea la meoria hasta que encuentra un bloque lo suficientemente grande como para almacenar el proceso y ocupa la parte necesaria dejando la parte sobrante como un nuevo bloque vacío más pequeño.
- Best Fit: El MMU escanea toda la lista (de principio a fin) en busca de todos los bloques en los que podría caber el proceso. Luego le asigna el bloque más pequeño encontrado. En vez de partir un bloque grande, trata de que el bloque extra resultante sea lo más pequeño posible.

Este algoritmo es un poco más lento que el anterior pero tampoco soluciona el problema de fragmentación.

■ Quick Fit: Es una variación de los algoritmos anterior en la que se mantiene una lista de los bloques disponibles ordenado por tamaño. Aquí es facil encontrar un bloque adecuado pero cuando proceso termina o se swappea es más complejo combinar bloques vacíos.

# Bibliografía

- (11) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.2 No memory abstraction, págs. 181-185.
- (12) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.2 A memory abstraction: Address Spaces, págs. 185-194.

# 7. Memoria virtual

Si bien los registros de base y límite nos permiten abstraernos un poco de la memoria, tienen sus limitaciones: Debemos cargar el proceso completo en memoria para poder ejecutarlo. Con los tamaños del softare de hoy en dia, surge la necesidad de correr programas que no entran en memoria o que si bien entran de manera aislada cuando se lo corre en un sistema multi-usuario con otros procesos, no entran completamente en memoria.

El método diseñado para resolver el problema se conoce como **memoria virtual**. La idea es que cada proceso tiene definido un espacio de direcciones contiguo a los que puede hacer referencia. Cada una de estas direcciones está mapeada a una dirección física pero dos direcciones virtuales y deben ser traducidas para poder acceder a la información que se está solicitando.




Figura 6: Funcionamiento del Memory Managment Unit

# 7.1. Paginación

La mayoría de los sistemas que usan memoria virtual implementan una técnica conocida como **paginación**: Cada programa tiene asignado un espacio de memoria virtual dividido en pedazos llamados **páginas**. Cada página es un rango continuo de direcciones y está mapeada a un pedazo de memoría física llamado **page frame**.

Entonces un proceso puede comenzar a ejecutar sin necesidad que todas sus páginas estén cargados en memoria. Cuando hace referencia a una dirección virtual, la misma se envía al MMU que se fija si el page frame correspondiente está cargado en memoria. Si lo está entonces recupera la información pedida. Si no, emite un page fault que es atrapado por el sistema operativo que se encarga de traer el page frame necesario para poder continuar con la ejecución.




Figura 7: Ejemplo de mapeo de direcciones virtuales a direcciones físicas

## 7.1.1. Page tables

En esta implementación usamos una tabla para mapear direcciones virtuales a físicas. Dada una dirección virtual, la partimos en dos:

- Número de página: Son los bits más significativos. Nos indicara cuál es la posición de la tabla que apunta al page frame que contiene la dirección física deseada.
- Offset: Son los bits menos significativos. Se suman a la dirección del page frame encontrado para poder conseguir la dirección de memoria física deseada.

## 7.1.2. Estructura de una entrada de la tabla de páginas

Cada entrada de esta tabla tendrá la siguiente información, en la mayoría de los sistemas:

- Número de page frame: El page frame al que mapea una página virtual.
- Bit de presente/ausente: Este bit es el que usa la MMU para saber si la entrada es válida (el page frame está cargado en memoria) o no.




Figura 8: Conversión de una dirección virtual a una física

- Bit de protección: Indica que tipo de accesos son permitidos. En su versión más simple, si está activo, el proceso solo puede leer. Si no lo está entonces puede escribir y leer.
- Bit dirty: Indica si la página fue modificada o no por el proceso. Este bit lo usa el sistema operativo cuando necesita desalojar el page frame. Si fue modificado, debe copiarse a disco sino la podemos sobrescribir ya que la copia en disco sigue siendo valida.
- Bit de referencia: Indica si la página fue referenciada por el proceso (tanto para escribir como para leer). Este bit tambien es usado por el sistema operativo para ayudarlo a decidir que page frame desalojar en caso de ser necesario. Las páginas que no están siendo usadas son mejores candidatos que aquellas que fueron referenciadas últimamente.

## 7.2. Optimizaciones para paging

Un sitema con paginación tiene que tener en cuenta dos cosas:

- El mapeo de direcciones virtuales a físicas debe ser rápido.
- Si el espacio virtual es grande, entonces la tabla de páginas tambien lo será.

#### 7.2.1. Translation Lookaside Buffer (TLB)

Para acelerar el mapeo de direcciones, se agregó al procesador una caché llamada **Translation Lookaside Buffer** o **Memoria asociativa** que permite realizar el mapeo sin tener que acceder a la tabla de páginas.

Cada entrada de esta cache contiene información sobre una página (su índice en la tabla de páginas, bit de protección, dirty y el page frame que le corresponde) además de un bit que indica si la entrada es válida.

Cuando la MMU recibe una dirección virtual, el hardware primero se fija si el número de página está presente en la TLB comparandolo simultáneamente con todas las entradas de la misma. Si lo encuetnra y el acceso no viola los bits de protección entonces el page frame se obtiene directamente. Si lo encuentra pero el proceso no tiene los permisos necesarios, entonces se genera un page fault.

Cuando ninguna de las entradas contiene el número de página buscado, el MMU detecta el miss y realiza la búsqueda en la tabla de páginas de manera normal. Una vez encontrada, borra una de las entradas de la TLB y la remplaza con la entrada de la página encontrada.

Cuando una entrada se borra de la TLB, el bit de dirty se copia a la entrada de la page table correspondiente.

#### 7.2.2. Multilevel Page Tables

El segundo problema que teniamos que resolver era como manejar tablas de páginas muy grandes. Esto se hace usando tablas de página multinivel.

La idea es evitar que la tabla de páginas se mantenga completamente en memoria. En particular, aquellas entradas que no se necesitan no deberían mantenerse cargadas. Para conseguir esto, creamos un directorio de páginas y particionamos la tabla de páginas en partes iguales.




Figura 9: Descomposición de una dirección virtual en paginación multinivel

El directorio de páginas contiene información sobre como ubicar la tabla de páginas que necesitamos para mapear la dirección virtual. De esta forma, cuando la MMU recibe un dirección virtual, la divide en tres partes:

- Los primeros bits son usados como índice para ubicar la entrada en el directorio de páginas que nos permite conseguir la tabla correspondiente a esa dirección.
- La segunda parte se usa como número de página dentro de esa tabla para encontrar el page frame deseado.
- Y la última parte es el offset dentro del page frame encontrado.

La entrada del directorio de páginas es igual que la de una tabla de páginas normal. Si el bit de presente no está activado cuando buscamos una tabla determinada, se genera un page faul y el sistema operativo debe cargar en memoria la tabla correspondiente.

### 7.3. Algoritmos de reemplazo de páginas

El mejor algoritmo de remplazo de páginas es imposible de implementar: Remplazar la página que menos se va a utilizar en el futuro.

#### 7.3.1. Not Recently Used (NRU)

Como dijimos, las entradas de las tablas de páginas tienen dos bits (bit dirty y referenced) que nos dan información sobre como se estuvo usando cada una de ellas. Gracias a ellos, se pueden crear algoritmos de paginación con distintos criterios que nos permitan saber como remplazar page frames a medida que se van ejecutando los procesos.

Cuando un proceso comienza su ejecución, ambos bits están desactivados para todas las entradas de la tabla. Además, el bit de referencia se desactiva periódicamente para distinguir las entradas que fueron accedidas recientemente de aquellas que no.

Cuando ocurre un page fault, el sistema operativo inspecciona todas las páginas y las divide en 4 categorías:

- Clase 0: No referenciadas, no modificadas
- Clase 1: No referenciadas, modificadas
- Clase 2: Referenciadas, no modificadas
- Clase 3: Referenciadas y modificadas

El algoritmo NRU remueve una página random de la clase más baja no vacía. En este algoritmo está implicita la ideae de que es mejor swapear una página modificad que hace rato que no se referencia, a una página no modificada que se está usando.

#### 7.3.2. First In, Firt Out (FIFO)

El sistema operativo mantiene una lista de todas las páginas cargadas en memoria. La última página de esta lista es la ultima que fue cargada y la primer es la que más tiempo estuvo en memoria.

Cuando se realiza un page faul, se remueve el primer elemento y se encola la nueva página.

Second Chance Algorithm: Se modifica el FIFO para que se inspecciones el bit de referencia de la página más vieja. Si el bit está en cero, entonces la página es vieja y no está en uso por lo que es remplazada.

Si el bit está seteado, entonces el bit se limpia y la página se encola al final de la lista. Luego, la búsqueda continua. Si todas las páginas fueron referenciadas, entonces, se revisan todas las páginas cargadas hasta volver a empezar y se termina eliminando la que había sido la primer página analizada.

#### 7.3.3. Least Recently Used

Una buena aproximación al algoritmo optimo se basa en la observación que las páginas que han sido más usadas en las últimas instrucciones probablemente vuelvan a ser usadas. En cambio, las páginas que no son usadas hace rato probablemente sigan sin usarse.

En este algoritmo, cuando sucede un page fault, se descarga la página que no ha sido usada durante el mayor rango de tiempo.

#### 7.3.4. Working Set

En su forma más pura, los procesos comienzan sin ninguna de páginas en memoria. Tan pronto como el CPU trata de conseguir la primer instrucción se produce un page fault, causando que el sistema operativo traiga la página que contiene la primer instrucción. Por lo general, se producen varios page fault para traer memoria variables globales y el stack.

Después de un tiempo, el proceso tiene la mayoría de las páginas que necesita para poder ejecutar con relativamente pocos page fault. Esta estrategia se llama **demand paging** porque ninguna página se carga a no ser que sea necesaria.

La mayoría de los procesos exhiben **localidad de referencia**, esto significa que durante cualquier etapa de ejecución el proceso referencia solo una pequeña fracción de sus páginas disponible.

El conjunto de páginas que un proceso está usando se llama conjunto de trabajo (working set). Si este conjunto entra complentamente en memoria, entonces el proceso podrá correr realizando poco page faults. Si la memoria disponible no alcanza para almacenarlo entonces el proceso generara page faults constantemente y se alentizará su ejecución. Este efecto se llama trashing.

Por esta razón, muchos sistemas tratan hacer un seguimiento del working set de cada proceso y asegurarse que esté completamente en memoria antes de dejar que se ejecute. Este método se llama working set model y está diseñado para disminuir el ratio de page faults provocados por proceso. Cargar páginas antes de que los procesos la necesiten es una técnica llamada prepaging

#### 7.4. Page fault

Estos son los pasos que realiza un sistema opertivo una vez que el MMU emite un page fault:

- 1. El hardware emite el page fault que es atrapado por el sistema operativo.
- 2. Se guarda el program counter de la instrucción fallida y el estado del proceso.

- 3. El sistema operativo se fija cual es la página que necesita el proceso.
- 4. El sistema operativo controla que la dirección pedida sea válida y que la protección de la misma sea consistente con el acceso. Si no lo es, se manda una señal al proceso o se lo mata. Si la dirección es válida y no hay un protection fault, el sistema se fija si hay page frames libres. Si no los hay, se usa alguno de los algoritmos de remplazo de páginas.
- 5. Si el page frame a desalojar está modificado, la página se marca para transferir a disco. Se realiza un context switch suspendiendo la rutina de interrupción y dejando que otro proceso se ejecute mientras se completa la transferencia.
- 6. Una vez completada la transferencia, el sistema operativo, busca la dirección del disco en la que está almacenada la página y la marca para cargarla en memoria. Mientras sucede esta transferencia se vuelve a suspender la rutina y se deja ejecutar a otro proceso.
- 7. Despues de que la página está cargada en memoria, se actualizan las tablas de página para reflejar los cambios y la entrada se marca como válida.
- 8. El proceso vuelve a entrar en la cola del scheduler y el estado se reseta a como estaba antes de ejecutar la instrucción que generó el page fault.

## Bibliografía

- (13) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.3 Virutal Memory, págs. 194-209.
- (14) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en Modern Operating Systems, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.4 Page Replacement Algorithms, págs. 209-222.
- (16) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.6.2 Page Fault Handling, págs. 235-237.

# 8. Segmentación

La memoria virtual discutida hasta ahora es unidimensional: A cada proceso se le asigna un conjunto de direcciones que van desde 0 hasta una dirección máxima. Cuando el compilador genera un proceso divide este espacio en partes de uso espécifico (por ejemplo, stack, tabla de constantes, tabla de símbolos, código fuente, etc).

Sin embargo, esta division puede llegar a traer problemas. En la figura ??, por ejemplo, la tabla de símbolos se llenó y no puede seguir creciendo porque las próximas direcciones contienen el código del programa.




Figura 10: Organización de un proceso con memoria virtual

Una solución a este problema es proveer al proceso de varios espacios de memoria virtuales completamente independientes llamados **segmentos**. Cada segmentos consiste en una secuencia lineal de direcciones que van desde cero hasta algún valor máximo y como son independiente cada uno puede crecer o contraer sin afectarse entre si.

Para especificar una dirección ubicada en un segmento, el programa debe enviar una dirección que se divide en dos partes: Un número de segmento y la dirección virtual dentro de ese segmento.

Esta técnica además facilita la implementación de librerias compartidas. Dado que cada fragmento es una entidad lógica que el programador sabe que contiene, cada uno de ellos puede tener distinto tipos de protección.

En muchos sitemas es común encontrar la segmentación implementada con paginación para segmento.

#### 8.1. Shared Libraries

En sistemas multiprogramables, es comun tener varios usuarios corriendo el mismo programa de manera simultánea. Incluso un único usuario puede estar corriendo varios programas que hagan uso de las mismas rutinas. Cuando esto sucede, los segmentos de código de cada proceso apuntan a la misma tabla de páginas (como el código es solo lectura, ambos procesos pueden accederlas sin problemas).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando dos o mas procesos comparten las páginas y uno termina, no debemos desalojar las páginas compartidas ya que cuando se vuelva a ejecutar el otro proceso, se generarian varios page faults hasta que todas las paginas desalojadas vuelvan a estar en memoria. Por esta razón, debemos mantener una estructura que nos permita identificar rápidamente cuales son las páginas compartidas para evitar esta situación.

### 8.1.1. Copy On Write

Tambien se puede compartir páginas que contenga datos aunque hay que tener algunas consideraciones más. En los sistemas UNIX, en particular, cuando se realiza una llamada a fork(), el proceso padre comparte todas sus páginas con el proceso hijo pero cada uno tiene su propio conjunto de tablas de páginas. Sin embargo, en ambos procesos se marca a todas las páginas como Read Only.

Mientras ambos procesos solo hagan lecturas, la situación se mantiene. Tan pronto como algunos de los dos necesita realizar una modificación, se genera un protection fault que es interceptado por el sistema operativo. El mismo realiza una copia de la página que se quiere modificar y ahora cada proceso tiene su propia copia de la información con acceso de escritura/lectura. Así, las próximas modificaciones a esa página suceden sin interrupciones. Esto implica que la información que las páginas que no son modificadas nunca no necesitan ser copiadas.

Esta técnica es conocida como copy on write.

## Bibliografía

- (15) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.5.5 Shared Pages, págs. 235-237.
- (17) Tanenbaum, A. S. y Bos, H. en *Modern Operating Systems*, 4th; Prentice Hall Press: USA, 2014; cap. 3.7 Segmentation, págs. 235-237.

# 9. Administración de entrada/salida

- 9.1. Polling, interrupciones, DMA
- 9.2. Almacenamiento secundario
- 9.3. Drivers
- 9.4. Políticas de scheduling de E/S a disco
- 9.5. Gestión del disco (formateo, booteo, bloques dañados)
- 9.6. **RAID**
- 9.7. Copias de seguridad
- 9.8. Spooling
- 9.9. Clocks

- 10. Sistemas de archivos
- 10.1. Responsabilidades del FS
- 10.2. Punto de montaje
- 10.3. Representación de archivos
- 10.4. Manejo del espacio libre
- 10.5. FAT, inodos
- 10.6. Atributos
- 10.7. Directorios
- 10.8. Caché
- 10.9. Consistencia, journaling
- 10.10. Características avanzadas
- 10.11. NFS, VFS

# 11. Protección y seguridad

- 11.1. Conceptos de protección y seguridad
- 11.2. Matrices de permisos
- 11.3. MAC vs. DAC
- 11.4. Autenticación, autorización y auditoría
- 11.5. Funciones de hash de una vía
- 11.6. Encriptación simétrica
- 11.7. RSA
- 11.8. Privilegios de procesos
- 11.9. Buffer overflows
- 11.10. Inyección de parámetros
- 11.11. Condiciones de carrera
- 11.12. Sandboxes
- 11.13. Principios generale de seguridad

- 12. Sistemas distribuidos
- 12.1. Taxonomía de Flynn
- 12.2. Arquitecturas de HW y SW para sistemas distribuidos
- 12.3. RPC
- 12.4. Threads
- 12.5. Pasaje de mensajes
- 12.6. Orden parcial entre eventos
- 12.7. Livelock
- 12.8. Acuerdo bizantino
- 12.9. Intuición de safety, liveness, fairness
- 12.10. Algoritmo del banquero
- 12.11. Panadería de Lamport
- 12.12. Modelos de fallas y métricas de complejidad
- 12.13. Exclusión mutua y locks distribuidos
- 12.14. Elección de líder
- 12.15. Instantánea global consistente
- 12.16. **2PC**

- 13. Conceptos avanzados
- 13.1. Virtualización
- 13.2. Contenedores
- 13.3. Cloud computing