
Arquitectura de computadoras

Explicación Práctica 5

MIPS64 – Unidades de ejecución

- Para instrucciones generales (1 ciclo)
- Para instrucciones aritméticas de punto flotante:
 - a. Suma (4 ciclos)
 - b. Multiplicación (7 ciclos)
 - c. División (24 ciclos)




MIPS64 – Unidades de ejecución

- Al disponer de múltiples unidades:
 - Es posible ejecutar instrucciones en menor tiempo
 - Pero también introduce nuevos problemas
 - Atasco Estructural
 - Atasco por dependencia de datos WAR
 - Atasco por dependencia de datos WAW

MIPS64 – Atascos estructurales

- Son provocados por conflictos por los recursos
- En WinMIPS sólo puede suceder cuando dos instrucciones en unidades de ejecución distintas intentan acceder a la etapa memoria simultáneamente

 Solo puede avanzar una de las instrucciones involucradas > tiene prioridad la primera que entró al pipeline



MIPS64 – Atascos WAR y WAW

- Los atascos WAR y WAW suceden cuando:
 - Hay más de una unidad de ejecución
 - Hay dependencia de datos entre dos instrucciones
 - Una instrucción que entra al cauce puede sobrepasar a una instrucción anterior, escribiendo un registro pendiente de lectura (WAR) o escritura (WAW).
- El simulador produce atascos WAR o WAW cuando detecta una situación potencial de conflicto (aunque realmente luego no suceda)

Ejercicio 1

Analizar la ejecución paso a paso (Forwarding habilitado)

.data

n1: .double 9.13 n2: .double 6.58 res1: .double 0.0 res2: .double 0.0

.code


L.D F1, n1(R0) L.D F2, n2(R0) ADD.D F3, F2, F1 MUL.D F4, F2, F1 S.D F3, res1(R0) S.D F4, res2(R0) HALT

```
.word32 <n1>,<n2>... define número(s) de 64-bits
.word32 <n1>,<n2>... define número(s) de 32 bits
.word16 <n1>,<n2>... define número(s) de 16 bits
.byte <n1>, <n2>... define número(s) de 8 bits
.asciiz "abc"... define una cadena de caracteres (c/u 1 byte)
terminada con el carácter 00H
.double <n1>,<n2>... define número(s) en punto flotante
```


L.D = Load Double precision floatS.D = Store Double precision float

Ejercicio 1


No tiene disponible F2



ADD.D F3,F2,F1 y S.D F3, res1(R0) están listas para pasar a la etapa MEM. S.D F3, res1(R0) debe esperar que ADD.D F3,F2,F1 pase a la siguiente.



Forwarding habilitado



Agregamos la instrucción MUL.D F2, F2, F1

.data

n1: .double 9.13

n2: .double 6.58

res1: .double 0.0

res2: .double 0.0

.code

L.D F1, n1(R0)

L.D F2, n2(R0)

ADD.D F3, F2, F1

MUL.D F2, F2, F1

MUL.D F4, F2, F1

S.D F3, res1(R0)

S.D F4, res2(R0)

HALT

ADD.D intenta leer F2 y no puede → RAW

MUL.D va a modificar F2. Como el ADD.D usa el valor de F2 y está atascada, se atasca el MUL.D → WAR



9.13

6.58

0.0

0.0

Agregamos la instrucción NOP

.data

n2:

n1: .double

.double

res1: .double

res2: .double

.code

L.D F1, n1(R0)

L.D F2, n2(R0)

NOP

ADD.D F3, F2, F1

MUL.D F2, F2, F1


MUL.D F4, F2, F1


S.D F3, res1(R0)

S.D F4, res2(R0)

HALT

F2 esta disponible ser leído por el **ADD.D**, por lo que ya no se provoca el **RAW.** Por lo tanto, tampoco se provoca el **WAR** para el **MUL.D**.





```
Code

0000 d4010000 L.D F1, n1(R0)
0004 d4020008 L.D F2, n2(R0)
0008 00000000 NOP
000c 462110c0 ADD.D F3, F2, F1
0010 46211082 MUL.D F2, F2, F1
0014 46211102 MUL.D F4, F2, F1
0018 f4030010 S.D F3, res1(R0)
001c f4040018 S.D F4, res2(R0)
0020 04000000 HALT
0024 00000000
```

MIPS64 – Subrutinas

- El soporte para la invocación a subrutinas es mucho más reducido que el que provee la arquitectura x86
- No hay un manejo implícito de la pila en la invocación a las subrutinas (instrucciones CALL y RET del x86)
- No hay instrucciones explícitas para apilar y desapilar valores en la pila (instrucciones PUSH y POP del x86)

MIPS64 – Subrutinas

```
.data
result:
             .word 0
              .text
             daddi r4, r0, 10
             daddi r5, r0, 20
             jal sumar # Se llama a la subrutina "sumar"
             sd r2, result(r0)
             halt
             dadd r2, r4, r5 # subrutina "sumar"
sumar:
             jr r31 # Retorna al punto donde se llamó a "sumar"
```

MIPS64 – Subrutinas

Problemas

Registro de retorno

Si el programa principal invoca a una subrutina y dentro de esa subrutina se necesita invocar a una segunda subrutina, el segundo jal sobrescribirá el valor contenido en el registro r31 con la nueva dirección de retorno

Sobreescritura de registros

 Si una subrutina utiliza registros que la subrutina que la invocó estaba usando puede suceder que los valores de los mismos no se conserven al retornar

- Para solucionar estos problemas se estableció una convención que define lo siguiente:
 - Una función en particular para c/u de los registros

El mecanismo para la invocación a subrutinas

- La implementación de una pila para almacenar valores temporalmente

Los registros: sus nombres y sus usos

\$zero	Siempre tiene el valor 0 y no se puede cambiar	(<mark>r0</mark>)
\$ra	Return Address – Dir. de retorno de subrutina. Debe ser salvado	(r31)
\$v0-\$v1	Valores de retorno de la subrutina llamada	(<mark>r2-r3</mark>)
\$a0-\$a3	Argumentos pasados a la subrutina llamada	(<mark>r4-r7</mark>)
\$t0-\$t9	Registros temporarios	(<mark>r8-r15</mark> y <mark>r24-r25</mark>)
\$s 0 -\$s 7	Registros que deben ser salvados	(r16-r23)
\$sp	Stack Pointer – Puntero al tope de la pila. Debe ser salvado	(r29)
\$fp	Frame Pointer – Puntero de pila. Debe ser salvado	(r30)
\$at	Assembler Temporary – Reservado para ser usado por el ensamblador	(r1)
\$k0-\$k1	Para uso del kernel del sistema operativo	(r26-r27)
\$gp	Global Pointer – Puntero a zona de memoria estática. Debe ser salvado	(r28)

convención

.data

result: .word 0

.text

daddi r4, r0, 10

daddi r5, r0, 20

jal sumar

sd r2, result(r0)

halt

sumar: dadd r2, r4, r5

jr r31

.data

result: .word 0

.text

daddi \$a0, \$zero, 10

daddi \$a1, \$zero, 20

jal sumar

sd \$v0, result(\$zero)

halt

sumar: dadd \$v0, \$a0, \$a1

jr \$ra

Preservación de registros

Una subrutina debe garantizar que preserva los valores originales de los registros: \$s0..\$s7, \$ra, \$sp, \$fp, \$gp

Asi, una subrutina puede llamar a una **segunda subrutina** sabiendo que esta **no modificará el valor** de estos registros

Para lograr esto **es necesario contar con algún lugar** donde almacenar los valores originales de los registros antes de modificarlos


¿Cómo es posible hacer esto si todos los registros tienen funciones asignadas?

Almacenarlos en la memoria principal 2 implementando una pila

Convención para el uso de la pila

Como no hay instrucciones específicas para manipular y mantener la pila, por convención todas las subrutinas usarán el registro \$sp (stack pointer) como puntero al tope de la pila.

Las operaciones deberán ser implementadas.



Toda subrutina puede ser dividida en tres partes: prólogo, cuerpo y epílogo

```
subrut: daddi $sp, $sp, -tamaño_frame ; Reserva espacio en la pila
         sd $ra, 0($sp)
                                              ; Guarda la dirección de retorno
prólogo sd $s0, 8($sp)
                                              ; Guarda el registro $s0
         sd $s1, 16($sp)
                                              ; Guarda el registro $s1
         ... instrucciones ...
                                              ; Cuerpo de la subrutina
cuerpo
epílogo ld $ra, 0($sp)
                                              ; Recupera la dirección de retorno
         ld $s0, 8($sp)
                                              ; Recupera el registro $s0
         ld $s1, 16($sp)
                                              ; Recupera el registro $s1
         daddi $sp, $sp, tamaño_frame
                                            ; Restaura el tope de la pila
         jr $ra
                                              : Retorna
```

MIPS64 – Ejemplo

El siguiente ejemplo convierte los caracteres de una cadena dada a caracteres en mayúsculas

```
.data
cadena: .asciiz "Caza"
.text
; La pila comienza en el tope de la memoria de datos
DADDI $sp, $zero, 0x400
; Guarda como primer argumento para upcaseStr
DADDI $a0, $zero, cadena
JAL upcaseStr
HALT
```

MIPS64 – Ejemplo

```
; Parámetros
   \$a0 \Rightarrow inicio de cadena
; Se utiliza la pila para guardar:
   ra \rightarrow porque se invoca a otra subrutina
   \$s0 \Rightarrow para guardar la dirección de inicio de la cadena y recorrerla
                    DADDI $sp, $sp, -16
upcaseStr:
                    SD $ra, 0($sp)
                    SD $s0, 8($sp)
                    DADD $s0, $a0, $zero
upcaseStrLOOP:
                    LBU $a0, 0($s0)
                    BEQ $a0, $zero, upcaseStrFIN
                    JAL upcase
                    SB $v0, 0($s0)
                    DADDI $s0, $s0, 1
                    | upcaseStrLOOP
upcaseStrFIN:
                    LD $ra, 0($sp)
                    LD $s0, 8($sp)
                    DADDI $sp, $sp, 16
                    IR $ra
```

```
; Reserva lugar en la pila -> 2 x 8
; copia la dirección de inicio de la cadena
; recupera el car actual como argumento para upcase
; Si es el fin de la cadena, termina
; Guarda el carácter procesado en la cadena
; avanza al siguiente caracter
```

MIPS64 – Ejemplo

```
; La subrutina upcase tiene como función pasar un carácter a mayúscula
; Parámetros:
; \$a0 \rightarrow carácter de entrada
; \$v0 \rightarrow carácter en mayúscula
; No se utiliza la pila porque no se usan registros que deban ser salvados
upcase: DADD $v0, $a0, $zero
         SLTI $t0, $v0, 0x61
                                     ; compara con 'a' minúscula
         BNEZ $t0, salir
                                     ; no es un carácter en minúscula
         SLTI $t0, $v0, 0x7B
                                     ; compara con el car sig a 'z' minúscula (z=7AH)
         BEQZ $t0, salir
                                     ; no es un carácter en minúscula
         DADDI $v0, $v0, -0x20
                                     ; pasa el carácter a mayúscula
salir:
         IR $ra
                                     ; retorna al programa principal
```