



OWERD LA DENSITA DI CANICA DI POLANIZZAZIONE E UGUACE ALLA CONPONENTE DI DI NONTALE ALLA SUPERPICIE QUINDI NEL DIELETTRICO SI HA UNA BONA DELLA SUPERFICIE CARICA POSITIVATENTE E UNA NECATIVARENTE E LA CARICA ALL INTERNO E NULLA. TA WA CALLA TOTALE DI POLAZIZZAZIONE DEVE ESSENE SETPLE NULLA QUINSI LA CALLA SUPETFICIALE TOTALE DEVE ESSENE NULLA IN QUESTO CASO: \$ OpdA = \$ P-ndA=0 SE INVECE IN UN DIELETTRICO LA <u>POLANIZZAZIONE MON E UNIFORME</u>, PRENDIAMO DUE CUBETTI CONTIGUI CON BASE IN CONVIE, CON ASSE PANALLELO ALL'ASSE X E ANEA 31 BASE CLA = CYCLZ, E CALCOLIANO LA CANLLA SULLA GASE CORUNE. -dq'p=p'-ûxdA = -p'xdydz E dqp=p-ûxdA=pxdydz dqp-dq'p=-(p'x-Px)dydz=- 3Px 3x 3y 3z. E OVINDI IN GENERACE dap= (- 3Px - 3Py - 3Pz) dV OVVERO NON C'É COMPENSAZIONE à CAMICA E LA CAMICA À POLANIZZAZIONE COMPANE ANCHE ALL INTERNO DEL DIELETTRICO, OLTRE A QUELLA SUPERFICIALE OP=P. n, ON DENSITA DI POLANIZZAZIONE: $P_{\rho} = \frac{d q_{\rho}}{d v} = \left(-\frac{3\rho_{\gamma}}{3v} - \frac{3\rho_{\gamma}}{3v} - \frac{3\rho_{z}}{3v} \right) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{\rho} \Rightarrow P_{\rho} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{\rho}$ ANCHE W GUESTO CASO LA CARICA TOTALE DI POLANIZZAZIONE DEVE ESSENE MULCA, QUI MOI Ja opdA + SyppdV=0, overo Ja PindA = Sy PilV DA P SI PUÒ RICAVANE IL POTENZIALE ALL ESTERMO DEL DIELETTRICO CORE $V = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \oint_A \frac{\vec{p} \cdot \hat{n} A}{r} - \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int_V \frac{\vec{\nabla} \cdot \vec{p} dV}{r}$ E DI CONSEGUENBA IL CATRO ELETTRICO TRATITE E = - VV. SE SONO PRESENTI CARICHE LIBERE, MANNO AGGIUNTE ANCHE QUELLE. Equazioni dell'elettronica in presenza di dielettrici É É CONSERVATIVO ANCHE IN PRESENZA DI DIECETTRICI, QUINDI CONTINUANO A VALERE Ф E L3 =0 / P×E =0 / E=- VV VALE MOLTRE LA LEGGE DI GAUSS, CONSIDENANDO ANCHE LE CANICHE DI POLANIZZAZIONE OLTRE CHE ONELLE LIGENE, ower $\oint_A \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{q+q_P}{\xi_0}$; $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{P+P_P}{\xi_0}$ DALLA SECONDA, CONSIDERANDO CHE PP=- $\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, EO $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=p-\vec{\nabla}\cdot\vec{P}=\vec{\nabla}\cdot(E_0\vec{E}+\vec{P})=p$ NEL VUOTO P = 0 DEFINENDO B = ED É + P L TONE DI INDUZIONE DIELETTRICA SI HA QUINDI IL FLUSSO & B ENERSE SOLO DALLE CAPICHE LIBERE SUA, V. B = p; & B. AdA = q => NON DA QUELLE POLARIZZATE. SE NON CI SONO CARICHE LIBERE, ALLONA: \$\overline{V}\vertB=0; \overline{A} \overline{V}\vertA=0 E SI BICE CHE \$\overline{S} \overline{E} \overline{SOLENOIDALE}

