





课程目标

- · 了解 Stratovirt 整体代码架构
- 了解StratoVirt CPU子系统的设计和实现
- · 了解StratoVirt 内存子系统的设计和实现
- · 了解StratoVirt IO 子系统的设计和实现





01 Stratovirt 总体代码架构






➤ StratoVirt的核心架构

逻辑架构

- •外部API:
 - QMP
 - 兼容OCI
 - libvirt
- •BootLoader:
 - Direct boot
 - Standard boot
- •模拟主板:
 - 轻量机型
 - 标准机型


运行架构

- •StratoVirt虚拟机是Linux中一个独立的进程。
 - 主线程:主线程是异步收集和处理来自外部模块事件的循环
 - VCPU线程:每个VCPU都有一个线程 处理本VCPU的trap事件
 - I/O线程:可以为I/O设备配置 iothread提升I/O性能






➤ StratoVirt实现的机型






➤ StratoVirt标准机型内存布局



aarch64



02

CPU子系统




- CPU处理退出事件代码
- StratoVirt中的CPU模型





硬件辅助虚拟化

StratoVirt虚拟机的CPU子系统依赖于硬件辅助虚拟化的能力(如vt-x):



特权指令(如IO指令)不能通过这种方式执行,还是会强制将CPU退出到根模式下交给VMM程序 (StratoVirt) 处理,处理完再重新进入到非根模式执行下一条指令。



▶ 处理退出事件

StratoVirt关于退出事件的处理主要在KVM_vcpu_exec函数中。

```
match self.fd.run() {
   Ok(run) => match run {
      \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
      VcpuExit::IoIn(addr, data) => {
                                            // 该分支处理vCPU的端口读(IoIn)操作
          self.vm.pio_in(u64::from(addr), data); // 将端口读操作转发到虚拟机的pio_in函数
                                              // 上,内部通过端口地址搜索对应的端口设
                                              // 备,并调用设备的read接口
       \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
                                             // 该分支处理vCPU端口写(IoOut)操作
      VcpuExit::IoOut(addr, data) => {
          self.vm.pio_out(u64::from(addr), data); // 将端口写操作转发到虚拟机的pio_out函
                                              // 数上,内部通过端口地址搜索对应的端口设
                                              // 备,并调用设备的write端口
                                              // 该分支处理vCPU MMIO地址读
       VcpuExit::MmioRead(addr, data) => {
                                              // (MmioRead)操作。
          self.vm.mmio_read(addr, data);
       VcpuExit::MmioWrite(addr, data) => {
                                              // 该分支处理vCPU MMIO地址写
                                              // (MmioWrite)操作。
          self.vm.mmio_write(addr, data);
```



➤ StratoVirt中的CPU模型

每个vCPU都有单独的一个vCPU线程用来处理退出事件。

```
/// `CPU` is a wrapper around creating and using a kvm-based VCPU.
pub struct CPU {
    /// ID of this virtual CPU, `0` means this cpu is primary `CPU`.
    id: u8.
    /// The file descriptor of this kvm-based VCPU.
    fd: Arc<VcpuFd>,
    /// Architecture special CPU property.
    arch_cpu: Arc<Mutex<ArchCPU>>,
    /// LifeCycle state of kvm-based VCPU.
    state: Arc<(Mutex<CpuLifecycleState>, Condvar)>,
    /// Works need to handled by this VCPU.
    work_queue: Arc<(Mutex<u64>, Condvar)>,
    /// The thread handler of this virtual CPU.
    task: Arc<Mutex<Option<thread::JoinHandle<()>>>,
    /// The thread tid of this VCPU.
    tid: Arc<Mutex<Option<u64>>>,
    /// The VM combined by this VCPU.
    vm: Arc<Box<Arc<dyn MachineInterface + Send + Sync>>>,
```

```
/// A wrapper around creating and using a kvm-based micro VM.
pub struct LightMachine {
    /// KVM VM file descriptor, represent VM entry in kvm module.
    vm_fd: Arc<VmFd>,
    /// `vCPU` devices.
    cpus: Arc<Mutex<Vec<Arc<CPU>>>>,
    ...
}
```


```
impl MachineInterface for LightMachine {}
```





➤ 控制vCPU的生命周期

New Realize Run Pause and Resume Destroy





▶ 创建vCPU(new)

vCPU的创建过程包含两个部分,一是vcpu fd的创建,二是CPU结构体的创建。

```
// 从vm_config中读取vcpu的个数
let nrcpus = vm_config.machine_config.nr_cpus;
let mut vcpu_fds = vec![];
                                     // 创建存放vcpu句柄的向量
for cpu_id in 0..nrcpus {
                                     // 根据cpu_id创建vcpu句柄放入向量中
    vcpu_fds.push(Arc::new(vm_fd.create_vcpu(cpu_id)?));
                                              for vcpu_id in 0..nrcpus {
                                                                                 // 循环创建nrcpus个vcpu
                                                                                 // 依据架构不同创建不同的arch_cpu
                                                  #[cfg(target_arch = "aarch64")]
                                                  let arch_cpu = ArchCPU::new(&vm_fd, u32::from(vcpu_id));
                                                  \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
                                                  let arch_cpu = ArchCPU::new(&vm_fd, u32::from(vcpu_id), u32::from(nrcpus));
                                                  let cpu = CPU::new(
                                                                                 // 通过CPU的new函数创建一个CPU
                                                     vcpu_fds[vcpu_id as usize].clone(),
                                                     vcpu_id,
                                                     Arc::new(Mutex::new(arch_cpu)),
                                                      cpu_vm.clone(),
                                                  )?;
                                                  let mut vcpus = vm.cpus.lock().unwrap();
                                                  let newcpu = Arc::new(cpu);
                                                                                 // 将创建好的cpu放置在Arc中,在主线程和vCPU线程间共享
                                                  vcpus.push(newcpu.clone());
                                                                                 // 将cpu添加至vm结构的向量集中
```



➤ 初始化vCPU寄存器信息(realize)

vCPU的寄存器信息与架构强相关,在不同的架构(x86_64和aarch64)下,vCPU中的寄存器是不一样的,这部分与架构强相关的寄存器信息被存放在CPU结构中的ArchCPU下。


当boot_loader将vmlinux内核读入内存,会根据架构不同生成不同的 BootLoader结构记录启动所必须的信息,CPU模块根据该信息会生成相应的 CPUBootConfig:

```
/// AArch64 CPU booting configure information
pub struct X86CPUBootConfig {
    /// Register %rip value
    pub boot_ip: u64,
    /// Register %rsp value
    pub boot_sp: u64.
    /// zero page address, as the second parameter of __startup_64
    /// arch/x86/kernel/head 64.S:86
    pub zero_page: u64,
    pub code_segment: kvm_segment,
    pub data_segment: kvm_segment,
    pub gdt_base: u64,
    pub gdt_size: u16,
    pub idt_base: u64,
    pub idt_size: u16,
    pub pml4_start: u64,
```

```
/// AArch64 CPU booting configure information
///
/// Before jumping into the kernel, primary CPU general-purpose
/// register `x0` need to setting to physical address of device
/// tree blob (dtb) in system RAM.
#[derive(Default, Copy, Clone)]
pub struct AArch64CPUBootConfig {
   pub fdt_addr: u64,
   pub kernel_addr: u64,
}
```



➤ 初始化vCPU寄存器信息(realize)





```
/// The start address for `kernel image`, `initrd image` and `dtb` in guest memory.
pub struct AArch64BootLoader {
    /// Start address for `kernel image` in guest memory.
    pub kernel_start: u64,
    /// Start address for `initrd image` in guest memory.
    pub initrd_start: u64,
    /// Start address for `dtb` in guest memory.
    pub dtb_start: u64,
}
```



➤ 暂停和恢复vCPU(pause and resume)

StratoVirt的vCPU主要通过线程信号量来实现虚拟机的暂停和恢复。







▶ 停止vCPU运行(destroy)

StratoVirt的vCPU正常生命周期的destroy有两种情况:

• Guest 内部正常关机

Guest内部正常关机后, vCPU会在事件处理中得到一个Shutdown事件:

```
VcpuExit::Shutdown => {
    info!("Vcpu{} Received an KVM_EXIT_SHUTDOWN signal", self.id());
    let (cpu_state, _) = &*self.state;
    *cpu_state.lock().unwrap() = CpuLifecycleState::Stopped;
    self.vm.destroy();
    ...
    return Ok(false);
}
```

• 通过外部qmp接口直接让vmm执行destroy函数

两种方式最终都是调用每个CPU的destroy函数,让CPU的状态如下转换:



正常关机后,所有的CPU都会处于Stopped状态。



03

内存子系统









内存虚拟化基本原理

需要硬件辅助虚拟化支持

● X86: EPT页表

● Arm: Stage1 & 2 地址翻译

> Stage-1: GVA -> IPA


> Stage-2: IPA -> HPA






▶ 地址管理

1. AddressSpace








地址空间拓扑结构

● 模拟 标准虚拟化下,不同总线有不同的 地址空间需要更灵活的内存地址管理!





地址管理

1. AddressSpace

整个内存空间

2. Region

占有内存空间中的一段地址资源,供设备/Ram使用

Region类型:

- IO
- Ram
- Container

3. RegionloEventFd


Region包含的EventFd信息

4. RegionOps

Region对应的读写方法

5. HostMemMapping

提供给物理机使用的物理内存



地址空间拓扑结构


- AddressSpace 树状拓扑结构
- FlatView 表示 平坦视图

平坦视图的作用:

● 作用: 地址空间读写

● 生成: Region 优先级 会影响


最终 AddressSpace 平坦视图生成






► Ram Region: 内存映射

- 内存映射
 - ▶ 匿名映射
 - ▶ 文件映射








▶ 设备IO Region

- 设备 IO Region
 - ▶ 提供 线程安全的读写方法 -> RegionOps
 - ➤ 初始化Region
 - ➤ 将Region添加到 IO地址空间或者 MMIO地址空间






设备loEventFd

- 设备 loEventFd
 - ➤ 初始化 Region后,设置Region中的 IoEventFd
 - > Region添加到地址空间 AddressSpace 中

```
impl MmioDevice {
    pub fn realize(
        &self,
        vm_fd: &VmFd,
    ) -> Result<()> {
        let region = Region::init_io_region(
            self.resource.size,
            self.region_ops.clone()
        );
        region.set_ioeventfds(
            &self.device.lock().unwrap().ioeventfds()
        );
```

- AddressSpace 内存对 IoEventFd 的管理
 - ➤ AddressSpace 中保存当前的 IoEventFds
 - ➤ AddressSpace 拓扑发生变化时,更新当前的 IoEventFds
 - ➤ 注册到 KVM / 从 KVM中 解注册



▶ 地址空间注册接口

StratoVirt 轻量虚拟化下, 主板 LightMachine 结构体中 包含:

- 内存总线 对应的地址空间
- IO总线 对应的地址空间
- MMIO Bus

```
pub struct LightMachine {
    ...
    /// Memory address space.
    sys_mem: Arc<AddressSpace>,
    /// IO address space.
    #[cfg(target_arch = "x86_64")]
    sys_io: Arc<AddressSpace>,
    /// Mmio bus.
    bus: Bus,
    ...
}
```

LightMachine 初始化:

- 1. 创建KVM对象, 并创建虚拟机
- 2. AddressSpace 初始化

```
impl LightMachine {
    fn new() {
        . . .
        let sys_mem =AddressSpace::new(Region::init_container_region(u64::max_value()))?;
        let nr_slots = kvm.get_nr_memslots();
        sys_mem.register_listener(Box::new(KvmMemoryListener::new(
            nr_slots as u32.
            vm_fd.clone(),
        ))));
        \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
        let sys_io = AddressSpace::new(Region::init_container_region(1 << 16))?;</pre>
        #[cfg(target_arch = "x86_64")]
        sys_io.register_listener(Box::new(KvmIoListener::new(vm_fd.clone())))?;
```

> 地址空间注册接口

LightMachine 初始化:

3. 内存初始化

如果 未配置 内存大小, 默认为 128 M

```
// 内存初始化
impl LightMachine {
   fn new() {
       // Init guest-memory
       // Define ram-region ranges according to architectures
        let ram_ranges = Self::arch_ram_ranges(mem_size);
        let mem_mappings = create_host_mmaps(&ram_ranges, ...)?;
        for mmap in mem_mappings.iter() {
           sys_mem.root().add_subregion(
                Region::init_ram_region(mmap.clone()),
                mmap.start_address().raw_value(),
           )?;
```

LightMachine 初始化:

4. CPU初始化 (e820表 创建)

5. 设备初始化

```
// device 已创建好, 含有 read/write 成员方法
let dev = Arc::new(Mutex::new(device));
let dev clone = dev.clone():
let read_ops = move |data: &mut [u8], _: GuestAddress, off: u64| -> bool {
    let mut dev_locked = dev_clone.lock().unwrap();
    dev_locked.read(data, off)
};
let dev_clone = dev.clone();
let write_ops = move |data: &[u8], _: GuestAddress, off: u64| -> bool {
    let mut dev_locked = dev_clone.lock().unwrap();
    dev_locked.write(data, off)
};
let dev_ops = RegionOps {
    read: Arc::new(read_ops),
   write: Arc::new(write_ops),
};
let io_region = Region::init_io_region(0x1000, dev_ops);
space.root().add_subregion(io_region, 0x2000);
```



> 地址空间读写接口

Vcpu退出,如果退出原因是 内存读写。 则交由 AddressSpace 处理

```
impl CPUInterface for CPU {
        fn kvm_vcpu_exec(&self) -> Result<bool> {
        match self.fd.run() {
            Ok(run) => match run {
                \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
                VcpuExit::IoIn(addr, data) => {
                    self.vm.pio_in(u64::from(addr), data);
                \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
                VcpuExit::IoOut(addr, data) => {
                    self.vm.pio_out(u64::from(addr), data);
                VcpuExit::MmioRead(addr, data) => {
                    self.vm.mmio_read(addr, data);
                VcpuExit::MmioWrite(addr, data) => {
                    self.vm.mmio_write(addr, data);
                . . .
```


```
impl MachineAddressInterface for LightMachine {
    \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
    fn pio_in(&self, addr: u64, mut data: &mut [u8]) -> bool {
        . . .
    \#[cfg(target_arch = "x86_64")]
    fn pio_out(&self, addr: u64, mut data: &[u8]) -> bool {
        let count = data.len() as u64;
        self.sys_io
            .write(&mut data, GuestAddress(addr), count)
            .is_ok()
    fn mmio_read(&self, addr: u64, mut data: &mut [u8]) -> bool
        . . .
    fn mmio_write(&self, addr: u64, mut data: &[u8]) -> bool {
        let count = data.len() as u64;
        self.sys_mem
            .write(&mut data, GuestAddress(addr), count)
            .is_ok()
```


地址空间读写接口

读写流程:

- 1. AddressSpace 中 FlatView 中查找 FlatRange
- 2. 从 找到的 FlatRange 得到对应的 Region
- 3. 计算Region中的offset:
 - address FlatRange.base_addr
 - + FlatRange.offset_in_region
- 4. 调用Region的读写接口

简单情况:








▶ 地址空间读写接口

读写流程:

- 1. AddressSpace 中 FlatView 中查找 FlatRange
- 2. 从 找到的 FlatRange 得到对应的 Region
- 3. 计算Region中的offset:
 - address FlatRange.base_addr
 - + FlatRange.offset_in_region
- 4. 调用Region的读写接口






04

IO 子系统





▶ IO子系统架构





▶ Virtio-背景介绍

IO虚拟化

1. 全虚拟化: VMM为虚拟机模拟一个与真实设备类似的虚拟I/O设备;

优点: VM的OS不需要为I/O虚拟化做修改; 缺点: VMM实时截获I/O请求, 性能损耗大;

2. 半虚拟化:建立特权虚拟机,收集转发所有I/O请求,例如XEN; 修改VM的OS,VMM处理I/O造成性能损耗;

3. 硬件辅助虚拟化(主流技术):I/O设备驱动直接安装在VM的OS,虚拟机直接访问硬件。

Virtio: Linux上设备驱动标准框架。前端(virtio-blk、virtio-net等)是虚拟机驱动模块,后端是在 Stratovirt中实现。前后端连接包括Virtio接口实现虚拟队列操作,Vring实现环形缓冲区。




· Virtio-IO流程

原理抽象

CPU与外设可以共同访问内存;内存中存在一个称为环形队列(IO RING)的数据结构。根据存放对象不同,该队列可分成由IO请求组成的请求队列(Avail Queue)和由IO响应组成的响应队列(Used Queue)

IO处理过程

- •第一步,应用程序下发IO时,CPU将IO请求放入环形结构(IO RING)的请求队列(Avail Queue)中并通知设备;
- ·第二步,设备收到通知后从请求队列中取出IO请求并在内部进行实际处理;
- •第三步,设备将IO处理完成后,将结果作为IO响应放入响应队列(Used Queue)并以中断通知CPU;
- •第四步, CPU从响应队列中取出IO处理结果并返回给应用程序。





▶ Virtio-IO总线协议

virtio协议实现过程中,CPU与外设之间的通知机制以及外设访问内存方式由实际连接CPU与外设的总线协议决定

- Mmio总线
- PCI总线


```
Operations for sysbus devices.
pub trait SysBusDevOps: Send + AmlBuilder {
    fn read(&mut self, data: &mut [u8], base: GuestAddress, offset: u64) -> bool;
    /// Write function of device....
    fn write(&mut self, data: &[u8], base: GuestAddress, offset: u64) -> bool;
   fn ioeventfds(&sel &self
                                   :ionIoEventFd> { ...
                       self: &Self
    fn interrupt evt(&self) -> Option<&EventFd> { ...
    fn set irq(&mut self, sysbus: &mut SysBus) -> Result<i32> { ···
    fn get_sys_resource(&mut self) -> Option<&mut SysRes> { ...
    fn set sys resource(...
    ) -> Result<()> { ···
    fn get type(&self) -> SysBusDevType { ...
    fn reset(&mut self) -> bool { ...
```

```
pub trait PciDevOps: Send {
    /// Init writable bit mask.
    fn init write mask(&mut self) -> Result<()>;
    /// Init write-and-clear bit mask.
    fn init write clear mask(&mut self) -> Result<()>;
    /// Realize PCI/PCIe device.
    fn realize(self) -> Result<()>;
    /// Configuration space read....
    fn read config(&self, offset: usize, data: &mut [u8]);
    /// Configuration space write....
    fn write_config(&mut self, offset: usize, data: &[u8]);
    fn set dev id(&self, bus num: u8, devfn: u8) -> u16 { ···
    /// Get device name.
    fn name(&self) -> String;
    /// Get struct beneath the trait.
    fn pci reset(&mut self) -> bool;
```

Virtio-IO队列结构

IO RING由三段连续内存组成:

- Descriptor Table
 描述buffer信息, device只读, driver只写。
- Avail Queue
 提供Descriptor链index, 查找Descriptor位置。Driver写入, device读取。
- Used Queue
 一旦device完成I/O操作, Used Ring记录被操作的buffer。
 Device写入, driver读取。




```
oub trait VirtioDevice: Send {
   fn realize(&mut self) -> Result<()>;
   fn device_type(&self) -> u32;
   fn queue num(&self) -> usize;
   fn queue size(&self) -> u16;
   fn get_device_features(&self, features_select: u32) -> u32;
   fn set_driver_features(&mut self, page: u32, value: u32);
   fn read config(&self, offset: u64, data: &mut [u8]) -> Result<()>;
   fn write_config(&mut self, offset: u64, data: &[u8]) -> Result<()>;
   fn activate( ···
   ) -> Result<()>;
   fn reset(&mut self) -> Result<()> { ...
   fn restart(&mut self) -> Result<()> { ...
   fn update_config(&mut self, _dev_config: Option<Arc<dyn ConfigCheck>>) -> Result<()> { ··
```



➤ Virtio-IO队列操作

- •Descriptor Table由固定长度(16字节)的Descriptor组成,其个数等于环形队列(IO RING)长度。
- •Avail Queue由头部的flags和idx域及entry数组(entry代表数组元素)组成: entry数组元素用来存放IO请求占用的首个Descriptor在Descriptor Table中的索引,数组长度等于环形队列长度(不开启event_idx特性)。
- •Used Queue由头部的flags和idx域及entry数组(entry代表数组元素)组成:entry数组元素主要用来存放IO响应占用的首个Descriptor在Descriptor Table中的索引,数组长度等于环形队列长度(不开启event_idx特性)。
- •环形队列结构(IO RING)被CPU和设备同见。仅CPU可见变量为free_head(空闲Descriptor链表头,初始时所有Descriptor通过next指针依次相连形成空闲链表)和last_used(当前已取的used元素位置)。仅设备可见变量为last_avail(当前已取的avail元素位置)。



➤ Virtio-blk设备IO请求处理

•第一步, CPU放请求。

假设申请到了前三个Descriptor(free_head更新为3,表示下一个空闲项从索引3开始,因为0、1、2已被占用),然后将第一个Descriptor的索引值0填入Aail Queue的第一个entry中,并将idx更新为1,代表放入1个请求

•第二步,设备取请求。


设备收到通知后,通过比较设备内部的last_avail(初始为0)和Avail Queue中的idx(当前为1)判断是否有新的请求待处理。如果有,则取出请求(更新last_avail为1),并以entry的值为索引从Descriptor Table中找到请求对应的所有Descriptor来获知完整的请求信息

•第三步,设备放响应。


设备完成IO处理后,将已完成IO的Descriptor Table索引放入Used Queue对应的entry中,并将idx更新为1,代表放入1个响应

•第四步, CPU取响应。

CPU收到中断后,通过比较内部的last_used(初始化0)和 Used Queue中的idx(当前为1)判断是否有新的响应。如果 有,则取出响应(更新last_used为1),并将Status中断的结果返回应用,最后将完成响应对应的三项Descriptor以链表方式插入到free_head头部



► Virtio-blk整体流程回顾







THANKS



