Pointere Referencer Statiske klassemedlemmer

OOP - Lektion 4

Først lidt repetition fra sidste gang

const med klasser/objekter

- const anvendes 5 steder i fbm. klasser/objekter
 - const parametre i metoder
 - const returværdi fra metoder
 - const metoder
 - const objekter
 - const attributter

const parametre i metoder

- const parametre anvendes i fbm. calll-byreference, hvis den information, der "sendes" til metoden, skal skrive beskyttes (read-only)
 - Eksempler:

```
bool myFunction( const int *locPtr );
int myOtherFunction( const Sensor &locSensor );
```

Giver const mening her:

```
bool myThirdFunction( const int locVar ); ?
```

Svar: Nej det giver *ikke* mening. Dette er call-by-value - altså, det er en *kopi* af et tal der modtages, så der tilgås *ikke* noget hukommelse, som er allokeret et andet sted.

const returværdi fra metoder

- Dette vil du møde i forbindelse med operatoroverloading – hvor du også kommer til at se meget mere til const parametre
- Men.....HVIS du får brug for at returnere en pointer (eller reference) til en privat member i en klasse SKAL du gøre det med const returtypeellers er den jo ikke privat !!!!!!

const metoder

- Dette lærte du allerede om på 1. semester
 - Men du lærte ikke hvorfor det gør du nu [©]
- ALLE metoder som ikke kan/må ændre på objektets tilstand – dvs. på attributternes værdier SKAL erklæres const
 - Fordi du fremover får brug for const objekter...og...
 - "almindelige" (ikke-const) objekter kan kalde alle public metoder...men...
 - const objekter kan kun kalde public const metoder Giver dette mening?

Ja, i høj grad. Et const objekt er jo netop konstant – så det ville være meningsløst, hvis det var muligt, at kalde en metode, der ændrer på objektets tilstand (attributter).

const objekt

- Dette er selvfølgelig et objekt, som er erklæret const
- Eksempler:
 - konstant variabel:

```
const int myInt = 9;
```

• Konstant objekt:

```
const Date birthday( 12, 3, 1973 );
```

 Dette er selvfølgelig en attribut (medlemsdata), som er erklæret const

```
class MyClass
public:
     myClass( int, int ); //constructor
private:
     int x_;
     const int y_;
```

En konstant variable SKAL initialiseres

- Dette kan gøres på to måder for en const attribut
 - I klassedefinitionen (ligesom ovenfor) i så fald får attributten samme værdi i alle objekter
 - Med en *member initializer*, som kaldes af constructoren *inden* constructoren eksekveres – i så fald kan attributten tildeles *forskellige værdier* i forskellige objekter
- NB! Du brugte også en member initializer i forbindelse med klasserelationen komposition

Eksempel – samme værdi i alle objekter:

```
class MyClass
{
public:
    myClass( int, int );
    .
private:
    int x_;
    const int y_ = 7;
};
```

Denne const attribut får samme værdi i alle objekter

Eksempel – forskellige værdier i forslellige objekter:

```
MyClass::MyClass( int x, int y ):y_(y)
{
    x_ = x;
}
```

Eller:

```
MyClass::MyClass( int x, int y ):x_(x),y_(y)
{
}
```

```
class MyClass
{
public:
    myClass( int, int );
    .
    private:
    int x_;
    const int y_;
};
```

Member initializer. y_ tildeles en værdi når objektet oprettes

- Dvs. at member initializers *skal* bruges til alle const attributter (som skal tildeles en værdi når objektet oprettes) og de *kan* bruges til alle andre attributter.
- Det sidste gør man f.eks. ofte hvis constructoren skal gøre noget mere end blot initialisere objektet (f.eks. åbne en fil, en port eller lign.) så holdes de to ting adskilt.
 - Men hvad med validering ??????

Validering er selvfølgelig stadig ligeså vigtigt. Hvis f.eks. x og y skal være positive, gøres således:

```
MyClass::MyClass( int x, int y )
:y_( y>0 ? y : 0 ), x_( x>0 ? x : 0 )
{
}
```

Eller:

```
MyClass::MyClass( int x, int y )
:y_( y>0 ? y : 0 )
{
    x_ = ( x>0 ? x : 0 );
```

Assignment operator/objekter

Hvis et objekt assignes til et andet objekt kopieres hver enkelt attribut fra det ene objekt til det andet. Dette kaldes memberwise assignment.

```
Time t1(10, 32, 45);
Time t2;

t2.hour = t1.hour
t2.minute = t1.minute
t2.second = t1.second
```

Dette skyldes, at compileren *altid* genererer en assignment operator (=) i klassen. I visse situationer virker denne assignment operator IKKE og du vil være nødt til at lave din egen udgave.

Det vil du lære meget mere om senere ©

Dagens lektion

Pointere Referencer Statiske klassemedlemmer

Først lidt repetition af pointere fra 1. semester

Datatyper:

- int 16/32 bit kan indeholde hele tal
- float 32 bit kan indeholde decimaltal
- double 64 bit kan indeholde decimaltal
- char 8 bit kan indeholde karakterer (ASCII)
- pointer 32 bit kan indeh. lageradr. (hextal)

Pointere – 2

- MEN.....lageradressen er kun <u>1. byte</u> af det den refererer til.
- DERFOR...... SKAL en pointer have en *type* (for at "vide" hvor meget den *ialt* refererer til).
- Dvs.

```
char myChar = 'a';
char *myCharPtr = &myChar;
```

> ALTSÅ:

• i en *erklæring* betyder * at det er en *pointer*.

```
char *myCharPtr = &myChar;
```

• andre steder betyder * "det som pointeren peger på".

```
cout << *myCharPtr << endl;
char c = *myCharPtr;
```

Denne pointer er const og kan ikke flyttes:

```
int * const myPtr = &x;
myPtr = &y;  // ERROR
myPtr++;  // ERROR
```

Her er det pointeren referere til const og kan ikke ændres via pointeren (read-only):

```
const int *myPtr = &x;
*myPtr = 4;  // ERROR
```

Her er begge dele const:

```
const int * const myPtr = &x;
```

- Hvad bruges pointere til?
 - Til at "sende" information til en funktion (call-byreference) – altså som parametre i funktioner og metoder.
 - Bl.a. i forbindelse med arrays (1.semester)
 - Til at gennemløbe arrays
 - Til at implementere klasserelationen association
 - Til at implementere klasserelationen aggregering
 - Til at referere til dynamisk hukommelse

Arrays og pointere

- NB! En pointer kan tælles "en" adresse frem med ++ operatoren.
- "en" adresse svarer automatisk til størrelsen af den type data som pointeren refererer til.
- Dvs.
 - Hvis pointeren er af typen char tælles 1 byte frem med ++
 - Hvis pointeren er af typen double tælles 8 bytes frem med ++
 - Osv.



Funktionskald - "call-by-value"

```
int triple( int );  // "call-by-value"-funktion
int main()
    int x = 4, y;
    y = triple(x); // der sendes en KOPI af x
                        // y ændres
int triple( int a ) // a = 4
    a *= 3;
                        // x ændres IKKE
                        // 12 returneres
    return a;
```

Funktionskald - "call-by-reference"

```
void triple( int * );  // "call-by-reference"-funktion
int main()
    int x = 4;
    triple( &x );
                           // der sendes ADRESSEN af x
                           // x er ændret !!!
void triple( int *aPtr ) // aPtr = &x
    (*aPtr) *= 3;
                         // x ændres !!!
```

VIGTIGT !!!

- Funktionen fændrer altså i noget hukommelse som "ejes" af "en anden"
- Hvis den ikke må gøre det altså hvis den kun må læse på denne hukommelsesplads skal man erklære parameteren for const (jvf. const parametre i sidste uge)

```
bool f( const int *locPtr )
```

const sikrer således "read-only-access"

- En reference "minder om" en pointer...MEN
- En reference er *IKKE* en ny variabel
- En reference er bare et alias (nyt navn) for en allerede eksisterende variabel (lagerplads)
 - En reference optager altså ikke ekstra plads i hukommelsen
- Dvs. når du erklærer en reference laver du blot et navn mere til en eksisterende variabel
- De to navne gælder typisk i hvert sit scope !!!
- En reference er pr. default const dvs. den refererer til det samme i hele sin levetid
 - En reference kan altså modsat en pointer ikke flyttes

Syntax:

```
int x = 3;
int &y = x;
```

Den lagerplads, der er allokeret til x, har nu *både* navnet x *og* navnet y

Dvs. at følgende programlinier er *nøjagtig* ens:

```
cout << x << endl;
cout << y << endl;</pre>
```

(men vil typisk tilhøre hvert sit scope)

Dette er selvfølgelig bedre:

```
int myInt = 3;
int &myIntRef = myInt;
```

Ligesom du bør tilføje Ptr bag navnet på en pointer, bør du tilføje Ref bag navnet på en reference

BEMÆRK:

• i en *erklæring* betyder & at det er en *reference*.

```
int &myIntRef = myInt;
```

andre steder betyder & adresseoperatoren

```
char *myCharPtr = &myChar;
```

Dvs. at *både* * og & har *to* betydninger

- Men hvorfor har man brug for to navne til samme variabel ??????
- Fordi det ene navn bruges i et scope og det andet i et andet scope (nøjagtig ligesom ved pointere)
- Det er altså endnu en måde at tilgå samme lagerplads fra forskellige scopes
- NB! En reference er altid const dvs. at den sættes til at referere til noget, når den oprettes og dette refererer den til indtil den nedlægges - den kan altså ikke sættes til at referere til noget andet undervejs i programmet (husk at en pointer kan "flyttes" undervejs)

- Hvad bruges referencer til?
 - Til at "sende" information til en funktion (call-byreference) – altså som parametre i funktioner og metoder.
 - Objekter kan være store (bruge meget hukommelse) og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at kopiere objekter – så når et objekt skal "sendes" til en funktion gøres det *altid* med en reference
 - Dette kaldes "call-by-reference" (i modsætning til "call-by-value")
 - Til at "returnere" mere end en værdi fra en funktion

Eksempler

Eksempel – referencer.cpp
Eksempel – call-by-ref.cpp
Eksempel – call-by-value or ref.cpp
Time – ver 1.1

statisk attribut - 1

- Normalt har hvert objekt sine egne udgaver af alle klassens attributter
- Hvis man har brug for, at alle objekter deles om en attribut, skal man blot erklære den static
- Dette kan f.eks. bruges til at have en tæller, der tæller antallet af objekter, der eksisterer
- Eller til at tælle "noget andet" der er fælles for alle objekter (f.eks. summen af alle solgte enheder for alle sælgere i en virksomhed)

statisk attribut – 2

Eksempel:

```
class MyClass
       public:
             MyClass( int ); //constructor
Statisk
attribut
       private:
              int myInt_;
            >>static int myStatic_;
       };
```

statisk attribut - 3

En static attribut initialiseres i sourcefilen således (som en "privat global variabel"):

statisk metode - 1

- En metode der kun skal tilgå en (eller flere) statiske attribut(ter) skal også erklæres static
- En statisk metode kan kun tilgå statiske attributter, da den ikke knytter sig til et bestemt objekt
- En statisk metode kan kaldes *uden* brug af et objekt
- En ikke-statisk metode kan (selvfølgelig) tilgå alle attributter - også de statiske

Statisk metode – 2

Eksempel:

```
class MyClass
Statisk
        public:
metode
              MyClass( int ); //constructor
              int getMyInt() const;
              static int getMyStatic();
        private:
              int myInt_;
              static int myStatic ;
```

statisk metode – 3

Eksempel: int main() MyClass myObj1(7), myObj2(30); cout << myObj1.getMyInt() << endl;</pre> cout << MyClass::getMyStatic() << endl;</pre> Kald af statisk

metode

Eksempel

Test static