06/09/2021 Lo que podemos conocer es el campo de entrada, esto es, conocemos U(x, y; 0). 1. Primero descomponemos el campo de entrada en re banadas de ondas planas; esto es equivalente a conocer los pesos de esta descomposición, los cua les son U(fx,fy;0) dados por  $\int_{\mathbb{R}^2} U(x,y;0) e^{-i2\pi(f_{x}x+f_{y}y)} dx dy,$ esta expresión nos dice que cada punto (x,y) en z=0 emite una rebanada de onda y que tenemos que sumar to das aquellas que compartan el par de frewen 2. Con estos pesos Ülfx, fy; 0) que están aso ciados a las rebanadas ahora se construyen las ondas planas en todo el espacio; para ello se utiliza el propagador Z=0 Z>0  $\widetilde{U}(f_x, f_y, 0) e^{i\alpha_0 z} e^{i2\pi (f_x x + f_y y)},$ el trabajo del propagador es asignar el peso correc-to de la onda plana, es decir, propaga el peso de z=0 a z>0. 3. Finalmente se suman todas estas ondas planas en 2>0 para obtener u(x, y, z)  $U(x,y,z) = \int \tilde{U}(f_x,f_y;0)e^{i\alpha z}e^{i2\pi(f_xx+f_yy)}df_xdf_y.$ le denomina representadión es orgini dagli wind intermetal