JVM优化 - 第一天

今日内容

- 了解下我们为什么要学习IVM优化
- 掌握jvm的运行参数以及参数的设置
- 掌握jvm的内存模型(堆内存)
- 掌握jamp命令的使用以及通过MAT工具进行分析
- 掌握定位分析内存溢出的方法
- 掌握jstack命令的使用
- 掌握VisualJVM工具的使用

1、我们为什么要对jvm做优化?

在本地开发环境中我们很少会遇到需要对jvm进行优化的需求,但是到了生产环境,我们可能将有下面的需求:

- 运行的应用"卡住了", 日志不输出, 程序没有反应
- 服务器的CPU负载突然升高
- 在多线程应用下,如何分配线程的数量?
-

在本次课程中,我们将对jvm有更深入的学习,我们不仅要让程序能跑起来,而且是可以跑的更快!可以分析解决在生产环境中所遇到的各种"棘手"的问题。

说明:本套课程使用的jdk版本为1.8。

2、jvm的运行参数

在jvm中有很多的参数可以进行设置,这样可以让jvm在各种环境中都能够高效的运行。 绝大部分的参数保持默认即可。

2.1、三种参数类型

jvm的参数类型分为三类,分别是:

- 标准参数
 - o -help
 - o -version
- -X参数 (非标准参数)
 - o -Xint
 - o -Xcomp
- -XX参数(使用率较高)
 - -XX:newSize
 - -XX:+UseSerialGC

2.2、标准参数

jvm的标准参数,一般都是很稳定的,在未来的JVM版本中不会改变,可以使用java -help 检索出所有的标准参数。

```
[root@node01 ~]# java -help
用法: java [-options] class [args...]
        (执行类)
  或 java [-options] -jar jarfile [args...]
        (执行 jar 文件)
其中选项包括:
   -d32
       使用 32 位数据模型 (如果可用)
   -d64 使用 64 位数据模型 (如果可用)
   -server 选择 "server" VM
              默认 VM 是 server,
              因为您是在服务器类计算机上运行。
   -cp <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
   -classpath <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
              用: 分隔的目录, JAR 档案
              和 ZIP 档案列表,用于搜索类文件。
   -D<名称>=<值>
              设置系统属性
   -verbose:[class|gc|jni]
              启用详细输出
              输出产品版本并退出
   -version
   -version:<值>
              警告: 此功能已过时,将在
              未来发行版中删除。
              需要指定的版本才能运行
   -showversion 输出产品版本并继续
   -jre-restrict-search | -no-jre-restrict-search
              警告: 此功能已过时,将在
              未来发行版中删除。
              在版本搜索中包括/排除用户专用 JRE
              输出此帮助消息
   -? -help
   -X
              输出非标准选项的帮助
   -ea[:<packagename>...|:<classname>]
   -enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
              按指定的粒度启用断言
   -da[:<packagename>...|:<classname>]
   -disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
              禁用具有指定粒度的断言
   -esa | -enablesystemassertions
```

```
启用系统断言
-dsa | -disablesystemassertions
禁用系统断言
-agentlib:<libname>[=<选项>]
加载本机代理库 <libname>, 例如 -agentlib:hprof
另请参阅 -agentlib:jdwp=help 和 -agentlib:hprof=help
-agentpath:<pathname>[=<选项>]
按完整路径名加载本机代理库
-javaagent:<jarpath>[=<选项>]
加载 Java 编程语言代理,请参阅 java.lang.instrument
-splash:<imagepath>
使用指定的图像显示启动屏幕
```

2.2.1、实战

实战1: 查看jvm版本

```
[root@node01 ~]# java -version
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

# -showversion参数是表示,先打印版本信息,再执行后面的命令,在调试时非常有用,后面会使用到。
```

实战2: 通过-D设置系统属性参数

进行编译、测试:

#编译

[root@node01 test]# javac TestJVM.java

#测试

[root@node01 test]# java TestJVM
itcast
[root@node01 test]# java -Dstr=123 TestJVM
123

2.2.2、-server与-client参数

可以通过-server或-client设置jvm的运行参数。

- 它们的区别是Server VM的初始堆空间会大一些,默认使用的是并行垃圾回收器,启动慢运行快。
- Client VM相对来讲会保守一些,初始堆空间会小一些,使用串行的垃圾回收器,它的目标是为了让JVM的启动速度更快,但运行速度会比Serverm模式慢些。
- JVM在启动的时候会根据硬件和操作系统自动选择使用Server还是Client类型的 IVM。
- 32位操作系统
 - o 如果是Windows系统,不论硬件配置如何,都默认使用Client类型的JVM。
 - o 如果是其他操作系统上,机器配置有2GB以上的内存同时有2个以上CPU的话默 认使用server模式,否则使用client模式。
- 64位操作系统
 - o 只有server类型,不支持client类型。

测试:

```
[root@node01 test]# java -client -showversion TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

itcast

[root@node01 test]# java -server -showversion TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

itcast

#由于机器是64位系统,所以不支持client模式
```

2.3、-X参数

jvm的-X参数是非标准参数,在不同版本的jvm中,参数可能会有所不同,可以通过java - X查看非标准参数。

[root@node01 test]# java -X

-Xmixed 混合模式执行 (默认)

-Xint 仅解释模式执行

-Xbootclasspath:<用: 分隔的目录和 zip/jar 文件>

设置搜索路径以引导类和资源

-Xbootclasspath/a:<用 : 分隔的目录和 zip/jar 文件>

附加在引导类路径末尾

-Xbootclasspath/p:<用 : 分隔的目录和 zip/jar 文件>

置于引导类路径之前

-Xdiag显示附加诊断消息-Xnoclassgc禁用类垃圾收集-Xincgc启用增量垃圾收集

-Xloggc:<file> 将 GC 状态记录在文件中 (带时间戳)

-Xbatch 禁用后台编译

-Xms<size> 设置初始 Java 堆大小
-Xmx<size> 设置最大 Java 堆大小
-Xss<size> 设置 Java 线程堆栈大小
-Xprof 输出 cpu 配置文件数据

-Xfuture 启用最严格的检查, 预期将来的默认值

-Xrs 减少 Java/VM 对操作系统信号的使用 (请参阅文档)

-Xcheck:jni对 JNI 函数执行其他检查-Xshare:off不尝试使用共享类数据

-Xshare:auto 在可能的情况下使用共享类数据 (默认)
-Xshare:on 要求使用共享类数据, 否则将失败。

-XshowSettings 显示所有设置并继续

-XshowSettings:all

显示所有设置并继续

-XshowSettings:vm 显示所有与 vm 相关的设置并继续

-XshowSettings:properties

显示所有属性设置并继续

-XshowSettings:locale

显示所有与区域设置相关的设置并继续

-X 选项是非标准选项,如有更改,恕不另行通知。

2.3.1、-Xint、-Xcomp、-Xmixed

• 在解释模式(interpreted mode)下,-Xint标记会强制JVM执行所有的字节码,当然这 会降低运行速度,通常低10倍或更多。

- -Xcomp参数与它(-Xint)正好相反,JVM在第一次使用时会把所有的字节码编译成本地代码,从而带来最大程度的优化。
 - o 然而,很多应用在使用-Xcomp也会有一些性能损失,当然这比使用-Xint损失的少,原因是-xcomp没有让JVM启用JIT编译器的全部功能。JIT编译器可以对是否需要编译做判断,如果所有代码都进行编译的话,对于一些只执行一次的代码就没有意义了。
- -Xmixed是混合模式,将解释模式与编译模式进行混合使用,由jvm自己决定,这是jvm默认的模式,也是推荐使用的模式。

示例:强制设置运行模式

```
#强制设置为解释模式
[root@node01 test]# java -showversion -Xint TestJVM
java version "1.8.0 141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0 141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, interpreted mode)
itcast
#强制设置为编译模式
[root@node01 test]# java -showversion -Xcomp TestJVM
java version "1.8.0 141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, compiled mode)
itcast
#注意:编译模式下,第一次执行会比解释模式下执行慢一些,注意观察。
#默认的混合模式
[root@node01 test]# java -showversion TestJVM
java version "1.8.0 141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
itcast
```

2.4、-XX参数

- -XX参数也是非标准参数,主要用于jvm的调优和debug操作。
- -XX参数的使用有2种方式,一种是boolean类型,一种是非boolean类型:
 - boolean类型
 - o 格式: -XX:[+-]
 - o 如: -XX:+DisableExplicitGC 表示禁用手动调用gc操作,也就是说调用System.gc()无效
 - 非boolean类型
 - o 格式: -XX:
 - o 如: -XX:NewRatio=1 表示新生代和老年代的比值

用法:

```
[root@node01 test]# java -showversion -XX:+DisableExplicitGC TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
itcast
```

2.5、-Xms与-Xmx参数

- -Xms与-Xmx分别是设置jvm的堆内存的初始大小和最大大小。
- -Xmx2048m: 等价于-XX:MaxHeapSize,设置JVM最大堆内存为2048M。
- -Xms512m: 等价于-XX:InitialHeapSize,设置JVM初始堆内存为512M。

适当的调整jvm的内存大小,可以充分利用服务器资源,让程序跑的更快。

示例:

```
[root@node01 test]# java -Xms512m -Xmx2048m TestJVM
itcast
```

2.6、查看jvm的运行参数

有些时候我们需要查看jvm的运行参数,这个需求可能会存在2种情况:

- 第一,运行java命令时打印出运行参数;
- 第二,查看正在运行的java进程的参数;

2.6.1、运行java命令时打印参数

运行java命令时打印参数,需要添加-XX:+PrintFlagsFinal参数即可。

[Global flags] uintx AdaptiveSizeDecrementScaleFactor {	[root@node	e01 test]# java -XX:+PrintFlagsFinal -ve	ersion
<pre>{product} uintx AdaptiveSizeMajorGCDecayTimeScale</pre>	[Global fl	lags]	
<pre>uintx AdaptiveSizeMajorGCDecayTimeScale</pre>	uintx	AdaptiveSizeDecrementScaleFactor	= 4
<pre>{product} uintx AdaptiveSizePausePolicy {product} uintx AdaptiveSizePolicyCollectionCostMargin {product} uintx AdaptiveSizePolicyInitializingSteps {product} uintx AdaptiveSizePolicyOutputInterval {product} uintx AdaptiveSizePolicyWeight uintx AdaptiveSizePolicyWeight {product} uintx AdaptiveSizeInroughPutPolicy {product} uintx AdaptiveTimeWeight {product} bool AdjustConcurrency {product} bool AggressiveOpts {product} intx AliasLevel {C2 product} bool AlignVector {C2 product} intx AllocateInstancePrefetchLines {product} intx AllocatePrefetchInstr {product} intx AllocatePrefetchInstr {product} intx AllocatePrefetchInstr {product} intx AllocatePrefetchInstr {product} </pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizePausePolicy</pre>	uintx	AdaptiveSizeMajorGCDecayTimeScale	= 10
<pre>{product} uintx AdaptiveSizePolicyCollectionCostMargin {</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizePolicyCollectionCostMargin</pre>	uintx	AdaptiveSizePausePolicy	= 0
<pre>{product} uintx AdaptiveSizePolicyInitializingSteps</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizePolicyInitializingSteps</pre>	uintx	${\tt Adaptive Size Policy Collection Cost Margin}$	= 50
<pre>{product} uintx AdaptiveSizePolicyOutputInterval</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizePolicyOutputInterval</pre>	uintx	AdaptiveSizePolicyInitializingSteps	= 20
<pre>{product} uintx AdaptiveSizePolicyWeight</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizePolicyWeight</pre>	uintx	AdaptiveSizePolicyOutputInterval	= 0
<pre>{product} uintx AdaptiveSizeThroughPutPolicy</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveSizeThroughPutPolicy</pre>	uintx	AdaptiveSizePolicyWeight	= 10
<pre>{product} uintx AdaptiveTimeWeight</pre>		{product}	
<pre>uintx AdaptiveTimeWeight</pre>	uintx	AdaptiveSizeThroughPutPolicy	= 0
<pre>{product} bool AdjustConcurrency</pre>		{product}	
<pre>bool AdjustConcurrency</pre>	uintx	AdaptiveTimeWeight	= 25
<pre>{product} bool AggressiveOpts</pre>		{product}	
<pre>bool AggressiveOpts</pre>	bool	AdjustConcurrency	= false
<pre>{product} intx AliasLevel</pre>		{product}	
<pre>intx AliasLevel</pre>	bool	AggressiveOpts	= false
<pre>{C2 product} bool AlignVector</pre>		{product}	
<pre>bool AlignVector</pre>	intx	AliasLevel	= 3
<pre>{C2 product} intx AllocateInstancePrefetchLines = 1</pre>		{C2 product}	
<pre>intx AllocateInstancePrefetchLines</pre>	bool	AlignVector	= true
<pre>{product} intx AllocatePrefetchDistance = 256</pre>		{C2 product}	
<pre>intx AllocatePrefetchDistance = 256</pre>	intx	AllocateInstancePrefetchLines	= 1
<pre>{product} intx AllocatePrefetchInstr = 0 {product}</pre>		{product}	
<pre>intx AllocatePrefetchInstr = 0 {product}</pre>	intx	AllocatePrefetchDistance	= 256
{product}		•	
	intx	AllocatePrefetchInstr	= 0
		{product}	
		mb	
	***************************************	ub	

```
{ARCH product}
     bool UseXmmI2F
                                                     = false
                {ARCH product}
     bool UseXmmLoadAndClearUpper
                                                     = true
                 {ARCH product}
     bool UseXmmRegToRegMoveAll
                                                     = true
                 {ARCH product}
     bool VMThreadHintNoPreempt
                                                     = false
                {product}
     intx VMThreadPriority
                                                     = -1
                 {product}
     intx VMThreadStackSize
                                                     = 1024
                 {pd product}
     intx ValueMapInitialSize
                                                     = 11
                 {C1 product}
     intx ValueMapMaxLoopSize
                                                     = 8
                {C1 product}
     intx ValueSearchLimit
                                                     = 1000
                 {C2 product}
     bool VerifyMergedCPBytecodes
                                                     = true
                 {product}
     bool VerifySharedSpaces
                                                     = false
                {product}
     intx WorkAroundNPTLTimedWaitHang
                                                     = 1
                {product}
   uintx YoungGenerationSizeIncrement
                                                     = 20
                 {product}
   uintx YoungGenerationSizeSupplement
                                                     = 80
                 {product}
   uintx YoungGenerationSizeSupplementDecay
                                                     = 8
                {product}
   uintx YoungPLABSize
                                                     = 4096
                 {product}
     bool ZeroTLAB
                                                     = false
                {product}
     intx hashCode
                                                     = 5
                {product}
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
```

由上述的信息可以看出,参数有boolean类型和数字类型,值的操作符是=或:=,分别代表默认值和被修改的值。

示例:

```
java -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+VerifySharedSpaces -version
     intx ValueMapInitialSize
                                                    = 11
                 {C1 product}
     intx ValueMapMaxLoopSize
                                                    = 8
               {C1 product}
     intx ValueSearchLimit
                                                   = 1000
                 {C2 product}
     bool VerifyMergedCPBytecodes
                                                    = true
                 {product}
     bool VerifySharedSpaces
                                                  := true
                 {product}
     intx WorkAroundNPTLTimedWaitHang
                {product}
    uintx YoungGenerationSizeIncrement
                                                  = 20
                 {product}
    uintx YoungGenerationSizeSupplement
                                                   = 80
                 {product}
    uintx YoungGenerationSizeSupplementDecay
               {product}
    uintx YoungPLABSize
                                                    = 4096
                 {product}
     bool ZeroTLAB
                                                    = false
                {product}
     intx hashCode
                                                    = 5
                {product}
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
#可以看到VerifySharedSpaces这个参数已经被修改了。
```


2.6.2、查看正在运行的jvm参数

如果想要查看正在运行的jvm就需要借助于jinfo命令查看。

首先,启动一个tomcat用于测试,来观察下运行的jvm参数。

```
cd /tmp/
rz 上传
tar -xvf apache-tomcat-7.0.57.tar.gz
cd apache-tomcat-7.0.57
cd bin/
./startup.sh
#http://192.168.40.133:8080/ 进行访问
```

访问成功:




```
#查看所有的参数,用法: jinfo -flags <进程id>
#通过jps 或者 jps -1 查看java进程
[root@node01 bin]# jps
6346 Jps
6219 Bootstrap
[root@node01 bin]# jps -1
6358 sun.tools.jps.Jps
6219 org.apache.catalina.startup.Bootstrap
[root@node01 bin]#
[root@node01 bin]# jinfo -flags 6219
Attaching to process ID 6219, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 25.141-b15
Non-default VM flags: -XX:CICompilerCount=2 -XX:InitialHeapSize=31457280
-XX:MaxHeapSize=488636416 -XX:MaxNewSize=162529280 -
XX:MinHeapDeltaBytes=524288 -XX:NewSize=10485760 -XX:OldSize=20971520 -
XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -
XX:+UseFastUnorderedTimeStamps -XX:+UseParallelGC
Command line: -Djava.util.logging.config.file=/tmp/apache-tomcat-
7.0.57/conf/logging.properties -
Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -
Djava.endorsed.dirs=/tmp/apache-tomcat-7.0.57/endorsed -
Dcatalina.base=/tmp/apache-tomcat-7.0.57 -Dcatalina.home=/tmp/apache-
tomcat-7.0.57 -Djava.io.tmpdir=/tmp/apache-tomcat-7.0.57/temp
#查看某一参数的值,用法: jinfo -flag <参数名> <进程id>
[root@node01 bin]# jinfo -flag MaxHeapSize 6219
-XX:MaxHeapSize=488636416
```

3、jvm的内存模型

jvm的内存模型在1.7和1.8有较大的区别,虽然本套课程是以1.8为例进行讲解,但是我们也是需要对1.7的内存模型有所了解,所以接下里,我们将先学习1.7再学习1.8的内存模型。

3.1、jdk1.7的堆内存模型



• Young 年轻区(代)

Young区被划分为三部分,Eden区和两个大小严格相同的Survivor区,其中,Survivor区间中,某一时刻只有其中一个是被使用的,另外一个留做垃圾收集时复制对象用,在Eden区间变满的时候,GC就会将存活的对象移到空闲的Survivor区间中,根据JVM的策略,在经过几次垃圾收集后,任然存活于Survivor的对象将被移动到Tenured区间。

• Tenured 年老区

Tenured区主要保存生命周期长的对象,一般是一些老的对象,当一些对象在Young 复制转移一定的次数以后,对象就会被转移到Tenured区,一般如果系统中用了 application级别的缓存,缓存中的对象往往会被转移到这一区间。


Perm 永久区

Perm代主要保存class,method,filed对象,这部份的空间一般不会溢出,除非一次性加载了很多的类,不过在涉及到热部署的应用服务器的时候,有时候会遇到java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space 的错误,造成这个错误的很大原因就有可能是每次都重新部署,但是重新部署后,类的class没有被卸载掉,这样就造成了大量的class对象保存在了perm中,这种情况下,一般重新启动应用服务器可以解决问题。

• Virtual ⋈:

o 最大内存和初始内存的差值,就是Virtual区。

3.2、jdk1.8的堆内存模型




由上图可以看出,jdk1.8的内存模型是由2部分组成,年轻代+年老代。

年轻代: Eden + 2*Survivor

年老代: OldGen

在jdk1.8中变化最大的Perm区,用Metaspace(元数据空间)进行了替换。

需要特别说明的是: Metaspace所占用的内存空间不是在虚拟机内部,而是在本地内存空间中,这也是与1.7的永久代最大的区别所在。



3.3、为什么要废弃1.7中的永久区?

官网给出了解释: http://openjdk.java.net/jeps/122

This is part of the JRockit and Hotspot convergence effort. JRockit customers do not need to configure the permanent generation (since JRockit does not have a permanent generation) and are accustomed to not configuring the permanent generation.

移除永久代是为融合HotSpot JVM与 JRockit VM而做出的努力,因为JRockit没有永久代,不需要配置永久代。

现实使用中,由于永久代内存经常不够用或发生内存泄露,爆出异常 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen。

基于此,将永久区废弃,而改用元空间,改为了使用本地内存空间。

3.4、通过jstat命令进行查看堆内存使用情况

jstat命令可以查看堆内存各部分的使用量,以及加载类的数量。命令的格式如下: jstat [-命令选项] [vmid] [间隔时间/毫秒] [查询次数]

3.4.1、查看class加载统计

```
[root@node01 ~]# jps
7080 Jps
6219 Bootstrap

[root@node01 ~]# jstat -class 6219
Loaded Bytes Unloaded Bytes Time
3273 7122.3 0 0.0 3.98
```

说明:

Loaded:加载class的数量
Bytes:所占用空间大小
Unloaded:未加载数量
Bytes:未加载占用空间

• Time: 时间

3.4.2、 查看编译统计

```
[root@node01 ~]# jstat -compiler 6219
Compiled Failed Invalid Time FailedType FailedMethod
   2376    1    0    8.04         1
org/apache/tomcat/util/IntrospectionUtils setProperty
```

说明:

• Compiled: 编译数量。

• Failed: 失败数量

• Invalid: 不可用数量

• Time: 时间

FailedType: 失败类型

• FailedMethod: 失败的方法

3.4.3、垃圾回收统计

```
[root@node01 ~]# jstat -gc 6219
S0C
      S1C S0U
                S1U EC
                                  EU
                                          OC
                                                    OU
                                                           MC
        CCSC CCSU YGC
                          YGCT
                                  FGC
                                        FGCT
   MU
                                               GCT
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0 3560.4
                                        33792.0
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6
                         7
                                 1.078 1
                                              0.244
                                                      1.323
#也可以指定打印的间隔和次数,每1秒中打印一次,共打印5次
[root@node01 ~]# jstat -gc 6219 1000 5
S0C
      S1C
            S0U S1U
                          EC
                                  EU
                                          00
                                                    OU
                                                           MC
        CCSC CCSU YGC
                          YGCT
                                  FGC
                                        FGCT
                                               GCT
   MU
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0
                                        33792.0
                                3917.3
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6
                          7
                                 1.078 1
                                            0.244
                                                    1.323
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0 3917.3
                                        33792.0
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6
                          7
                                 1.078
                                              0.244
                                                      1.323
                                       1
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0
                                3917.3 33792.0
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6
                                                      1.323
                                  1.078
                                        1
                                              0.244
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0
                                3917.3
                                        33792.0
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6 7
                                 1.078 1
                                              0.244
                                                      1.323
9216.0 8704.0 0.0 6127.3 62976.0 3917.3
                                        33792.0
                                                 20434.9
23808.0 23196.1 2560.0 2361.6 7
                                  1.078
                                              0.244
                                        1
                                                     1.323
```

说明:

- SOC: 第一个Survivor区的大小(KB)
- S1C: 第二个Survivor区的大小(KB)
- SOU: 第一个Survivor区的使用大小(KB)
- S1U: 第二个Survivor区的使用大小(KB)
- EC: Eden区的大小(KB)
- EU: Eden区的使用大小(KB)
- OC: Old区大小(KB)
- OU: Old使用大小(KB)
- MC: 方法区大小(KB)
- MU: 方法区使用大小(KB)
- CCSC: 压缩类空间大小(KB)
- CCSU: 压缩类空间使用大小(KB)
- YGC: 年轻代垃圾回收次数
- YGCT: 年轻代垃圾回收消耗时间

• FGC: 老年代垃圾回收次数

• FGCT: 老年代垃圾回收消耗时间

• GCT: 垃圾回收消耗总时间

4、jmap的使用以及内存溢出分析

前面通过jstat可以对jvm堆的内存进行统计分析,而jmap可以获取到更加详细的内容,如:内存使用情况的汇总、对内存溢出的定位与分析。

4.1、查看内存使用情况

```
[root@node01 ~]# jmap -heap 6219
Attaching to process ID 6219, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 25.141-b15
using thread-local object allocation.
Parallel GC with 2 thread(s)
Heap Configuration: #堆内存配置信息
  MinHeapFreeRatio
  MaxHeapFreeRatio = 100
  MaxHeapSize
                         = 488636416 (466.0MB)
  NewSize
                         = 10485760 (10.0MB)
  MaxNewSize
                         = 162529280 (155.0MB)
  OldSize
                         = 20971520 (20.0MB)
  NewRatio
                         = 2
  SurvivorRatio
                         = 8
  MetaspaceSize
                         = 21807104 (20.796875MB)
  CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
  MaxMetaspaceSize
                    = 17592186044415 MB
  G1HeapRegionSize = 0 (0.0MB)
Heap Usage: # 堆内存的使用情况
PS Young Generation #年轻代
Eden Space:
  capacity = 123731968 (118.0MB)
  used = 1384736 (1.320587158203125MB)
  free = 122347232 (116.67941284179688MB)
  1.1191416594941737% used
From Space:
  capacity = 9437184 (9.0MB)
  used = 0 (0.0MB)
  free = 9437184 (9.0MB)
  0.0% used
To Space:
  capacity = 9437184 (9.0MB)
  used = 0 (0.0MB)
  free = 9437184 (9.0MB)
  0.0% used
```

```
PS Old Generation #年老代
    capacity = 28311552 (27.0MB)
    used = 13698672 (13.064071655273438MB)
    free = 14612880 (13.935928344726562MB)
    48.38545057508681% used

13648 interned Strings occupying 1866368 bytes.
```

4.2、查看内存中对象数量及大小

```
#查看所有对象,包括活跃以及非活跃的
jmap -histo <pid> | more
#查看活跃对象
jmap -histo:live <pid> | more
[root@node01 ~]# jmap -histo:live 6219 | more
         #instances
                           #bytes class name
 num
                           7914608 [C
   1:
              37437
   2:
             34916
                           837984 java.lang.String
   3:
               884
                            654848 [B
   4:
             17188
                            550016 java.util.HashMap$Node
   5:
              3674
                           424968 java.lang.Class
                            395512 [Ljava.lang.Object;
   6:
               6322
   7:
               3738
                            328944 java.lang.reflect.Method
   8:
               1028
                            208048 [Ljava.util.HashMap$Node;
                           144264 [I
               2247
   9:
  10:
               4305
                            137760
java.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node
  11:
               1270
                            109080 [Ljava.lang.String;
  12:
                 64
                             84128
[Ljava.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node;
  13:
               1714
                             82272 java.util.HashMap
  14:
               3285
                             70072 [Ljava.lang.Class;
  15:
                             69312 java.util.ArrayList
               2888
                             63728 java.lang.Object
  16:
               3983
  17:
               1271
                             61008
org.apache.tomcat.util.digester.CallMethodRule
  18:
               1518
                             60720 java.util.LinkedHashMap$Entry
  19:
               1671
                             53472
com.sun.org.apache.xerces.internal.xni.QName
  20:
                 88
                             50880 [Ljava.util.WeakHashMap$Entry;
  21:
               618
                             49440 java.lang.reflect.Constructor
                            49440 java.util.Hashtable$Entry
  22:
               1545
  23:
               1027
                            41080 java.util.TreeMap$Entry
  24:
                846
                             40608
org.apache.tomcat.util.modeler.AttributeInfo
  25:
                142
                             38032
                                   ſS
```

```
37840 java.lang.ref.SoftReference
 26:
              946
                           36816 [[C
 27:
              226
#对象说明
B byte
C char
D double
F float
I int
J long
Z boolean
[ 数组,如[I表示int[]
[L+类名 其他对象
```

4.3、将内存使用情况dump到文件中

有些时候我们需要将jvm当前内存中的情况dump到文件中,然后对它进行分析,jmap也是支持dump到文件中的。

```
#用法:
jmap -dump:format=b,file=dumpFileName <pid>
#示例
jmap -dump:format=b,file=/tmp/dump.dat 6219
```

```
[root@node01 tmp]# ll -h
总用量 33M
drwxr-xr-x. 9 root root 4.0K 9月 9 18:21 apache-tomcat-7.0.57
-rw-r--r-. 1 root root 8.5M 11月 3 2014 apache-tomcat-7.0.57.tar.gz
-rw-----. 1 root root 25M 9月 10 01:04 dump.dat
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K 9月 9 10:21 test
```

可以看到已经在/tmp下生成了dump.dat的文件。

4.4、通过jhat对dump文件进行分析

在上一小节中,我们将jvm的内存dump到文件中,这个文件是一个二进制的文件,不方便查看,这时我们可以借助于jhat工具进行查看。

打开浏览器进行访问: http://192.168.40.133:9999/

← → C ↑ ① 192.168.40.133:9999

All Classes (excluding platform)

Package < Arrays >

class [Ljavax.el.ELResolver; [0xe36cc108]

class [Ljavax.servlet.DispatcherType; [0xe31fc930]

class [Ljavax.servlet.FilterConfig; [0xe36cee30]

class [Ljavax.servlet.SessionTrackingMode; [0xe2fe7678]

class [Ljavax.servlet.jsp.JspContext; [0xe3a5c880]

class [Ljavax.servlet.jsp.JspWriter; [0xe3a5c7b0]

class [Ljavax.servlet.jsp.PageContext; [0xe3a5c818]

class [Ljavax.servlet.jsp.tagext.BodyContent; [0xe3a5c748]

class [Ljavax.servlet.jsp.tagext.VariableInfo; [0xe36cda60]

class [Ljavax.websocket.CloseReason\$CloseCode; [0xe31fccd0]

class [Ljavax.websocket.CloseReason\$CloseCodes; [0xe31fcbc0]

class [Lorg.apache.catalina.AccessLog; [0xe3a5c678]

class [Lorg.apache.catalina.Container; [0xe2fb4a68]

class [Lorg.apache.catalina.ContainerListener; [0xe2fb49c0]

class [Lorg.apache.catalina.Executor; [0xe2eb3880]

class [Lorg.apache.catalina.InstanceListener; [0xe31fdba8]

class [Lorg.apache.catalina.Lifecycle; [0xe2ef44d0]

class [Lorg.apache.catalina.LifecycleListener; [0xe2fae748]

class [Lorg.apache.catalina.LifecycleState; [0xe2ef4538]

class [Lorg.apache.catalina.Service; [0xe2eb6a60]

class [Lorg.apache.catalina.Session; [0xe3a5c610]

class [Lorg.apache.catalina.Valve; [0xe3080410]

class [Lorg.apache.catalina.connector.Connector; [0xe2eb68a0]


class [Lorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig; [0xe36cedc8]

along the analysis of the control of

在最后面有OQL查询功能。

Other Queries

- All classes including platform
- Show all members of the rootset
- · Show instance counts for all classes (including platform)
- Show instance counts for all classes (excluding platform)
- · Show heap histogram
- Show finalizer summary
- Execute Object Query Language (OQL) query



4.5、通过MAT工具对dump文件进行分析

4.5.1、MAT工具介绍


MAT(Memory Analyzer Tool),一个基于Eclipse的内存分析工具,是一个快速、功能丰富的JAVA heap分析工具,它可以帮助我们查找内存泄漏和减少内存消耗。使用内存分析工具从众多的对象中进行分析,快速的计算出在内存中对象的占用大小,看看是谁阻止了垃圾收集器的回收工作,并可以通过报表直观的查看到可能造成这种结果的对象。

官网地址: https://www.eclipse.org/mat/

Memory Analyzer (MAT)

The Eclipse Memory Analyzer is a fast and feature-rich **Java heap analyzer** that helps you find memory leaks and reduce memory consumption.

Use the Memory Analyzer to analyze productive heap dumps with hundreds of millions of objects, quickly calculate the retained sizes of objects, see who is preventing the Garbage Collector from collecting objects, run a report to automatically extract leak suspects.



4.5.2、下载安装

下载地址: https://www.eclipse.org/mat/downloads.php

The **stand-alone** Memory Analyzer is based on Eclipse RCP. It is useful if you do not want to install a full-fledged IDE on the system you are running the heap analysis.

To install the Memory Analyzer **into an Eclipse IDE** use the update site URL provided below. The *Memory Analyzer (Chart)* feature is optional. The chart feature requires the BIRT Chart Engine (Version 2.3.0 or greater).

The minimum Java version required to run Memory Analyzer is 1.8


Memory Analyzer 1.8.0 Release

- Version: 1.8.0.20180604 | Date: 27 June 2018 | Type: Released
 - Update Site: http://download.eclipse.org/mat/1.8/update-site/
 - Archived Update Site: MemoryAnalyzer-1.7.0.201706130745.zip
 - Stand-alone Eclipse RCP Applications
 - ☐ Windows (x86)
 - ₩indows (x86_64)
 - Mac OSX (Mac/Cocoa/x86_64)
 - Linux (x86/GTK+)
 - □ Linux (x86_64/GTK+)
 - ☐ Linux (PPC64/GTK+)
 - Linux (PPC64le/GTK+)


Other Releases


- Previous Releases
- Snapshot Builds


将下载得到的MemoryAnalyzer-1.8.0.20180604-win32.win32.x86_64.zip进行解压:



4.5.3、使用








Class Name	Objects	Shallow He	Retained H
在这里通过正则进行 技	大 meric>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>
⊙ char[]	32,094	7,575,720	>= 7,575,7
iava.lang.String	29,573	709,752	>= 4,907,7
⊙ byte[]	878	654,704	>= 654,704
java.util.HashMap\$N	17,161	549,152	>= 1,911,5
iava.lang.reflect.Meth	3,720	327,360	>= 441,480
iava.lang.Object[]	4,712	259,504	>= 1,574,8
😉 java.util.HashMap\$N	995	206,472	>= 2,115,3
iava.util.concurrent.C	4,305	137,760	>= 1,759,4
int[]	1,423	130,568	>= 130,568
iava.lang.String[]	1,269	109,064	>= 549,040
iava.util.concurrent.C	64	84,128	>= 1,834,3
iava.util.HashMap	1,674	80,352	>= 2,166,6
iava.util.ArrayList	2,871	68,904	>= 308,840
iava.lang.Class[]	2,957	64,744	>= 64,744
iava.lang.Object	3,979	63,664	>= 63,664
org.apache.tomcat.ut	1,271	61,008	>= 91,456
iava.util.LinkedHashM	1,487	59,480	>= 125,576
G com.sun.org.apache	1,671	53,472	>= 53,472

查看对象以及它的依赖:

ass Name	Shallow Heap	Retained Heap	Percentage
⇒ <regex></regex>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>
🛕 org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader @ 0xe345e5f0	80	1,129,024	8.97%
⊳ 🗋 java.util.Vector @ 0xe2e6dc68	32	1,071,288	8.51%
Dijava.util.HashMap @ 0xe2e6ddb0	48	21,360	0.17%
Diava.util.Hashtable @ 0xe2e6d4d0	48	12,232	0.10%
	48	11,464	0.09%
⊳ 🗋 java.util.WeakHashMap @ 0xe2e75d48	48	5,720	0.05%
	16	624	0.00%
▷ 🗋 java.util.HashMap @ 0xe2e6ef58	48	608	0.00%
	40	536	0.00%
	40	536	0.00%
	40	536	0.00%
	40	528	0.00%
Diava.security.ProtectionDomain @ 0xe2faa270	40	528	0.00%
java.security.ProtectionDomain @ 0xe353b5a0	40	528	0.00%
	40	528	0.00%
	40	520	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	40	104	0.00%
	32	88	0.00%
Σ_+ Total: 25 of 34 entries; 9 more			

查看可能存在内存泄露的分析:



5、实战:内存溢出的定位与分析

内存溢出在实际的生产环境中经常会遇到,比如,不断的将数据写入到一个集合中,出现了死循环,读取超大的文件等等,都可能会造成内存溢出。

如果出现了内存溢出,首先我们需要定位到发生内存溢出的环节,并且进行分析,是正常还是非正常情况,如果是正常的需求,就应该考虑加大内存的设置,如果是非正常需求,那么就要对代码进行修改,修复这个bug。

首先,我们得先学会如何定位问题,然后再进行分析。如何定位问题呢,我们需要借助于jmap与MAT工具进行定位分析。


接下来,我们模拟内存溢出的场景。

5.1、模拟内存溢出

编写代码,向List集合中添加100万个字符串,每个字符串由1000个UUID组成。如果程序能够正常执行,最后打印ok。

```
package cn.itcast.jvm;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
public class TestJvmOutOfMemory {
   public static void main(String[] args) {
        List<Object> list = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < 10000000; i++) {
            String str = "";
            for (int j = 0; j < 1000; j++) {
                str += UUID.randomUUID().toString();
            }
            list.add(str);
        System.out.println("ok");
    }
}
```

为了演示效果,我们将设置执行的参数,这里使用的是Idea编辑器。



5.2、运行测试

-Xms8m -Xmx8m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError


测试结果如下:

```
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
Dumping heap to java_pid5348.hprof ...
Heap dump file created [8137186 bytes in 0.032 secs]
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at java.util.Arrays.copyOf(Arrays.java:3332)
    at
java.lang.AbstractStringBuilder.ensureCapacityInternal(AbstractStringBuilder.java:124)
    at
java.lang.AbstractStringBuilder.append(AbstractStringBuilder.java:448)
    at java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder.java:136)
    at cn.itcast.jvm.TestJvmOutOfMemory.main(TestJvmOutOfMemory.java:14)
Process finished with exit code 1
```

可以看到,当发生内存溢出时,会dump文件到java_pid5348.hprof。

java_pid5348.hprof	2018/9/10 18:22	HPROF 文件	7 947 KB
java_piass tomptot	2010/3/10 10:22	1111101 XIII	7,5 17 110


5.3、导入到MAT工具中进行分析



可以看到,有91.03%的内存由Object[]数组占有,所以比较可疑。

分析:这个可疑是正确的,因为已经有超过90%的内存都被它占有,这是非常有可能出现内存溢出的。

查看详情:



可以看到集合中存储了大量的uuid字符串。

6、jstack的使用

有些时候我们需要查看下jvm中的线程执行情况,比如,发现服务器的CPU的负载突然增高了、出现了死锁、死循环等,我们该如何分析呢?

由于程序是正常运行的,没有任何的输出,从日志方面也看不出什么问题,所以就需要看下jvm的内部线程的执行情况,然后再进行分析查找出原因。

这个时候,就需要借助于jstack命令了,jstack的作用是将正在运行的jvm的线程情况进行快照,并且打印出来:

```
#用法: jstack <pid>
[root@node01 bin]# jstack 2203
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.141-b15 mixed
mode):
"Attach Listener" #24 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabb4001000
nid=0x906 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"http-bio-8080-exec-5" #23 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabb057c000
nid=0x8e1 waiting on condition [0x00007fabd05b8000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    - parking to wait for <0x00000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
    at
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
it(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:44
2)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1
074)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java
:1134)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$\text{\barker.run}(ThreadPoolExecutor.jav
a:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread
.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-4" #22 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fab9c113800
```

```
nid=0x8e0 waiting on condition [0x00007fabd06b9000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    - parking to wait for <0x00000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
    at
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
it(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:44
2)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1
074)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java
:1134)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$\text{\barker.run}(ThreadPoolExecutor.jav
a:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread
.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-3" #21 daemon prio=5 os prio=0 tid=0x0000000001aeb800
nid=0x8df waiting on condition [0x00007fabd09ba000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
   at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    - parking to wait for <0x00000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
    at
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
it(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
```

```
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:44
2)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1
074)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java
:1134)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.jav
a:624)
    at
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread
.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-2" #20 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x0000000001aea000
nid=0x8de waiting on condition [0x00007fabd0abb000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    - parking to wait for <0x0000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
    at
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
it(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:44
2)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1
074)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java
:1134)
    at
```

```
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$\text{\barker.run}(ThreadPoolExecutor.jav
a:624)
    at
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread
.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-1" #19 daemon prio=5 os prio=0 tid=0x0000000001ae8800
nid=0x8dd waiting on condition [0x00007fabd0bbc000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    - parking to wait for <0x00000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
it(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
    at
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:44
2)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1
074)
    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java
:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$\text{\barker.run}(ThreadPoolExecutor.jav
a:624)
    at
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread
.iava:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ajp-bio-8009-AsyncTimeout" #17 daemon prio=5 os prio=0
tid=0x00007fabe8128000 nid=0x8d0 waiting on condition
[0x00007fabd0ece000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
```

```
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$AsyncTimeout.run(JIoEndpoint.java:
152)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ajp-bio-8009-Acceptor-0" #16 daemon prio=5 os prio=0
tid=0x00007fabe82d4000 nid=0x8cf runnable [0x00007fabd0fcf000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
    at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
    at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
    at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
    at
org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(Defaul
tServerSocketFactory.java:60)
    at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:220)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-AsyncTimeout" #15 daemon prio=5 os prio=0
tid=0x00007fabe82d1800 nid=0x8ce waiting on condition
[0x00007fabd10d0000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$AsyncTimeout.run(JIoEndpoint.java:
152)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-Acceptor-0" #14 daemon prio=5 os prio=0
tid=0x00007fabe82d0000 nid=0x8cd runnable [0x00007fabd11d1000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
    at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
    at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
    at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
    at
```

```
org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(Defaul
tServerSocketFactory.java:60)
    at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:220)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]" #13 daemon
prio=5 os_prio=0 tid=0x000007fabe82ce000 nid=0x8cc waiting on condition
[0x00007fabd12d2000]
   java.lang.Thread.State: TIMED WAITING (sleeping)
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(C
ontainerBase.java:1513)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"GC Daemon" #10 daemon prio=2 os prio=0 tid=0x00007fabe83b4000 nid=0x8b3
in Object.wait() [0x00007fabd1c2f000]
   java.lang.Thread.State: TIMED WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x00000000e315c2d0> (a sun.misc.GC$LatencyLock)
    at sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)
    - locked <0x00000000e315c2d0> (a sun.misc.GC$LatencyLock)
"Service Thread" #7 daemon prio=9 os prio=0 tid=0x00007fabe80c3800
nid=0x8a5 runnable [0x00000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C1 CompilerThread1" #6 daemon prio=9 os prio=0 tid=0x000007fabe80b6800
nid=0x8a4 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C2 CompilerThread0" #5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x000007fabe80b3800
nid=0x8a3 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Signal Dispatcher" #4 daemon prio=9 os prio=0 tid=0x000007fabe80b2000
nid=0x8a2 runnable [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Finalizer" #3 daemon prio=8 os_prio=0 tid=0x000007fabe807f000 nid=0x8a1
```

```
in Object.wait() [0x00007fabd2a67000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x00000000e3162918> (a
java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:143)
    - locked <0x00000000e3162918> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:164)
    at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)
"Reference Handler" #2 daemon prio=10 os prio=0 tid=0x00007fabe807a800
nid=0x8a0 in Object.wait() [0x00007fabd2b68000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x00000000e3162958> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
    at java.lang.Object.wait(Object.java:502)
    at java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
    - locked <0x00000000e3162958> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
    at java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
"main" #1 prio=5 os_prio=0 tid=0x000007fabe8009000 nid=0x89c runnable
[0x00007fabed210000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
    at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
    at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
    at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:453)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:777)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:723)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java
:62)
    at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorI
mpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:321)
```

```
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:455)

"VM Thread" os_prio=0 tid=0x000007fabe8073000 nid=0x89f runnable


"GC task thread#0 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x000007fabe801e000 nid=0x89d runnable

"GC task thread#1 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x000007fabe8020000 nid=0x89e runnable

"VM Periodic Task Thread" os_prio=0 tid=0x000007fabe80d6800 nid=0x8a6 waiting on condition

JNI global references: 43
```

6.1、线程的状态



在Java中线程的状态一共被分成6种:

• 初始态 (NEW)

- o 创建一个Thread对象,但还未调用start()启动线程时,线程处于初始态。
- 运行态(RUNNABLE),在Java中,运行态包括 就绪态 和 运行态。
 - o 就绪态
 - 该状态下的线程已经获得执行所需的所有资源,只要CPU分配执行权就能运行。
 - 所有就绪态的线程存放在就绪队列中。

o 运行态

- 获得CPU执行权,正在执行的线程。
- 由于一个CPU同一时刻只能执行一条线程,因此每个CPU每个时刻只有一条 运行态的线程。

• 阻塞态 (BLOCKED)

- o 当一条正在执行的线程请求某一资源失败时,就会进入阻塞态。
- o 而在Java中,阻塞态专指请求锁失败时进入的状态。
- o 由一个阻塞队列存放所有阻塞态的线程。
- o 处于阻塞态的线程会不断请求资源,一旦请求成功,就会进入就绪队列,等待执行。

等待态(WAITING)

- o 当前线程中调用wait、join、park函数时,当前线程就会进入等待态。
- o 也有一个等待队列存放所有等待态的线程。
- o 线程处于等待态表示它需要等待其他线程的指示才能继续运行。
- o 进入等待态的线程会释放CPU执行权,并释放资源(如:锁)

• 超时等待态(TIMED_WAITING)

- o 当运行中的线程调用sleep(time)、wait、join、parkNanos、parkUntil时,就会进入该状态:
- o 它和等待态一样,并不是因为请求不到资源,而是主动进入,并且进入后需要其他线程唤醒:
- o 进入该状态后释放CPU执行权和占有的资源。
- o 与等待态的区别: 到了超时时间后自动进入阻塞队列, 开始竞争锁。

终止态(TERMINATED)

o 线程执行结束后的状态。

6.2、实战: 死锁问题

如果在生产环境发生了死锁,我们将看到的是部署的程序没有任何反应了,这个时候我们可以借助jstack进行分析,下面我们实战下查找死锁的原因。

6.2.1、构造死锁

编写代码,启动2个线程,Thread1拿到了obj1锁,准备去拿obj2锁时,obj2已经被Thread2锁定,所以发送了死锁。

```
public class TestDeadLock {
   private static Object obj1 = new Object();
   private static Object obj2 = new Object();
   public static void main(String[] args) {
       new Thread(new Thread1()).start();
       new Thread(new Thread2()).start();
   }
   private static class Thread1 implements Runnable{
       @Override
       public void run() {
           synchronized (obj1){
               System.out.println("Thread1 拿到了 obj1 的锁!");
               try {
                   // 停顿2秒的意义在于,让Thread2线程拿到obj2的锁
                   Thread.sleep(2000);
               } catch (InterruptedException e) {
                   e.printStackTrace();
               }
               synchronized (obj2){
                   System.out.println("Thread1 拿到了 obj2 的锁!");
               }
           }
       }
   }
   private static class Thread2 implements Runnable{
       @Override
       public void run() {
           synchronized (obj2){
               System.out.println("Thread2 拿到了 obj2 的锁!");
               try {
                   // 停顿2秒的意义在于,让Thread1线程拿到obj1的锁
```

```
Thread.sleep(2000);
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}

synchronized (obj1){
    System.out.println("Thread2 拿到了 obj1 的锁! ");
}
}
}
}
```

6.2.2、在linux上运行

```
[root@node01 test]# javac TestDeadLock.java
[root@node01 test]# 11
总用量 28
-rw-r--r-- 1 root root 184 9月 11 10:39 TestDeadLock$1.class
-rw-r--r-- 1 root root 843 9月 11 10:39 TestDeadLock.class
-rw-r--r-- 1 root root 1567 9月 11 10:39 TestDeadLock.java
-rw-r--r-- 1 root root 1078 9月 11 10:39 TestDeadLock$Thread1.class
-rw-r--r-- 1 root root 1078 9月 11 10:39 TestDeadLock$Thread2.class
-rw-r--r-- 1 root root 573 9月 9 10:21 TestJVM.class
-rw-r--r-- 1 root root 261 9月 9 10:21 TestJVM.java

[root@node01 test]# java TestDeadLock
Thread1 拿到了 obj1 的锁!
Thread2 拿到了 obj2 的锁!
#这里发生了死锁,程序一直将等待下去
```

6.2.3、使用jstack进行分析

```
[root@node01 ~]# jstack 3256
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.141-b15 mixed
mode):
"Attach Listener" #11 daemon prio=9 os prio=0 tid=0x00007f5bfc001000
nid=0xcff waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"DestroyJavaVM" #10 prio=5 os prio=0 tid=0x000007f5c2c008800 nid=0xcb9
waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Thread-1" #9 prio=5 os_prio=0 tid=0x000007f5c2c0e9000 nid=0xcc5 waiting
for monitor entry [0x00007f5c1c7f6000]
   java.lang.Thread.State: BLOCKED (on object monitor)
    at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
    waiting to lock <0x00000000f655dc40> (a java.lang.Object)
    - locked <0x00000000f655dc50> (a java.lang.Object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0" #8 prio=5 os_prio=0 tid=0x000007f5c2c0e7000 nid=0xcc4 waiting
for monitor entry [0x00007f5c1c8f7000]
   java.lang.Thread.State: BLOCKED (on object monitor)
    at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
    - waiting to lock <0x00000000f655dc50> (a java.lang.Object)
    - locked <0x00000000f655dc40> (a java.lang.Object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Service Thread" #7 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0d3000
nid=0xcc2 runnable [0x00000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C1 CompilerThread1" #6 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x000007f5c2c0b6000
nid=0xcc1 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C2 CompilerThread0" #5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x000007f5c2c0b3000
nid=0xcc0 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
```

```
"Signal Dispatcher" #4 daemon prio=9 os prio=0 tid=0x00007f5c2c0b1800
nid=0xcbf runnable [0x00000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Finalizer" #3 daemon prio=8 os prio=0 tid=0x000007f5c2c07e800 nid=0xcbe
in Object.wait() [0x00007f5c1cdfc000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x0000000f6508ec8> (a
java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:143)
    - locked <0x00000000f6508ec8> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:164)
    at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)
"Reference Handler" #2 daemon prio=10 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c07a000
nid=0xcbd in Object.wait() [0x00007f5c1cefd000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x00000000f6506b68> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
    at java.lang.Object.wait(Object.java:502)
    at java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
    - locked <0x00000000f6506b68> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
    at java.lang.ref.Reference$\frac{ReferenceHandler.run(Reference.java:153)}
"VM Thread" os prio=0 tid=0x00007f5c2c072800 nid=0xcbc runnable
"GC task thread#0 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x000007f5c2c01d800
nid=0xcba runnable
"GC task thread#1 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x000007f5c2c01f800
nid=0xcbb runnable
"VM Periodic Task Thread" os_prio=0 tid=0x000007f5c2c0d6800 nid=0xcc3
waiting on condition
JNI global references: 6
Found one Java-level deadlock:
```

```
"Thread-1":
 waiting to lock monitor 0x00007f5c080062c8 (object 0x00000000f655dc40,
a java.lang.Object),
 which is held by "Thread-0"
"Thread-0":
 waiting to lock monitor 0x00007f5c08004e28 (object 0x0000000f655dc50,
a java.lang.Object),
 which is held by "Thread-1"
Java stack information for the threads listed above:
______
"Thread-1":
   at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
   waiting to lock <0x00000000f655dc40> (a java.lang.Object)
   - locked <0x00000000f655dc50> (a java.lang.Object)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0":
   at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
   - waiting to lock <0x00000000f655dc50> (a java.lang.Object)
   - locked <0x00000000f655dc40> (a java.lang.Object)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Found 1 deadlock.
```

在输出的信息中,已经看到,发现了1个死锁,关键看这个:

```
"Thread-1":
    at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
    - waiting to lock <0x00000000655dc40> (a java.lang.Object)
    - locked <0x000000006655dc50> (a java.lang.Object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0":
    at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
    - waiting to lock <0x00000000655dc50> (a java.lang.Object)
    - locked <0x000000006655dc40> (a java.lang.Object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

可以清晰的看到:

Thread2获取了 <0x0000000f655dc50> 的锁,等待获取 <0x00000000f655dc40> 这个锁

- Thread1获取了 <0x0000000f655dc40> 的锁,等待获取 <0x00000000f655dc50> 这个锁
- 由此可见,发生了死锁。

7、VisualVM工具的使用


VisualVM,能够监控线程,内存情况,查看方法的CPU时间和内存中的对象,已被GC的对象,反向查看分配的堆栈(如100个String对象分别由哪几个对象分配出来的)。


VisualVM使用简单,几乎0配置,功能还是比较丰富的,几乎囊括了其它JDK自带命令的所有功能。

- 内存信息
- 线程信息
- Dump堆(本地进程)
- Dump线程(本地进程)
- 打开堆Dump。堆Dump可以用jmap来生成。
- 打开线程Dump
- 生成应用快照(包含内存信息、线程信息等等)
- 性能分析。CPU分析(各个方法调用时间,检查哪些方法耗时多),内存分析(各类对象占用的内存,检查哪些类占用内存多)
-

7.1、启动

在jdk的安装目录的bin目录下,找到jvisualvm.exe,双击打开即可。






7.2、查看本地进程



7.3、查看CPU、内存、类、线程运行信息



7.4、查看线程详情




也可以点击右上角Dump按钮,将线程的信息导出,其实就是执行的jstack命令。

```
线程 Dump
2018-09-11 17:00:54
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.144-b01 mixed mode):
"RMI TCP Connection(404)-127.0.0.1" #856 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x000000003a064800 nid=0x1db0 runnable [0x00000000241fe000]
   java. lang. Thread. State: RUNNABLE
        at java.net.SocketInputStream.socketReadO(Native Method)
        at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:116)
        at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:171)
        at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141)
        at java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
        at java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
        - locked <0x00000000d5d91db8> (a java.io.BufferedInputStream)
        at java.io.FilterInputStream.read(FilterInputStream.java:83)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(TCPTransport.java:550)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run0(TCPTransport.java:826)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.lambda$run$0(TCPTransport.java:683)
        at sun.rmi.transport.top.TCPTransport$ConnectionHandler$$Lambda$1463/1745933817.run(Unknown Source)
        at java. security. AccessController. doPrivileged(Native Method)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run(TCPTransport.java:682)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
        at java. lang. Thread. run(Thread. java: 748)
   Locked ownable synchronizers:
        - <0x00000000d409b0f0> (a java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker)
```

发现,显示的内容是一样的。

7.5、抽样器

抽样器可以对CPU、内存在一段时间内进行抽样,以供分析。



7.6、监控远程的jvm

VisualJVM不仅是可以监控本地jvm进程,还可以监控远程的jvm进程,需要借助于JMX技术实现。

7.6.1、什么是JMX?

JMX(Java Management Extensions,即Java管理扩展)是一个为应用程序、设备、系统等植入管理功能的框架。JMX可以跨越一系列异构操作系统平台、系统体系结构和网络传输协议,灵活的开发无缝集成的系统、网络和服务管理应用。

7.6.2、监控远程的tomcat

想要监控远程的tomcat,就需要在远程的tomcat进行对JMX配置,方法如下:

```
#在tomcat的bin目录下,修改catalina.sh,添加如下的参数


JAVA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -
Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"

#这几个参数的意思是:
#-Dcom.sun.management.jmxremote : 允许使用JMX远程管理
#-Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 : JMX远程连接端口
#-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false : 不进行身份认证,任何用户都可以连接
#-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false : 不使用ssl
```


保存退出, 重启tomcat。


7.6.3、使用VisualJVM连接远程tomcat

添加远程主机:



在一个主机下可能会有很多的jvm需要监控,所以接下来要在该主机上添加需要监控的jvm:





连接成功。使用方法和前面就一样了,就可以和监控本地jvm进程一样,监控远程的 tomcat进程。