

# nmtui 配置网络参数手册



# 1. 案例 1: 查看 Linux 主机参数

# 问题

本例要求从命令行查看 Linux 主机的网络参数,相关说明如下:

- 1) 检查当前主机的如下参数:以太网卡名、IP 地址、子网掩码、MAC 地址
- 2) 检查默认网关地址
- 3) 检查主机名、DNS 服务器地址

## 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

# 步骤一: 查看基本网络参数

1)检查当前主机的如下参数:以太网卡名、IP地址、子网掩码、MAC地址

```
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 52:54:00:6d:fc:fd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 756 bytes 39312 (38.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 4 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
....
```

## 2)检查默认网关地址

```
[root@localhost ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0
```

### 3)检查主机名

```
[root@localhost ~]# hostname
localhost.localdomain
....
```

4)检查 DNS 服务器地址

```
[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search example.com
....
```

# 2. 案例 2:为 Linux 主机配置网络

#### 问题

本例要求为 CentOS7 主机配置网络地址参数,并确保网络可连通,相关说明如下:

1) 为 Linux 设置主机名 xxx.tedu.cn (xxx 表示个人名字首字母)



2) 为 Linux 虚拟机配置静态地址参数: IP 地址及掩码 192.168.1.10/24, 默认网 关 192.168.1.254, DNS 服务器地址 8.8.8.8

# • 步骤

1) 通过 nmtui 工具修改主机名

[root@svr7 ~]# nmtui

执行 nmtui 可以打开命令行下的交互配置工具,如图-1所示




图-1

使用方向键选中"设置系统主机名", 按下 Enter 键可以看到设置主机名, 输入制定要求的主机名, 如图-2 所示。



图-2

输入完毕按 Tab 键选择确定,回车。再次确定,如图 3 所示






图-3

选择退出,验证

[root@localhost ~]# hostname
zhf.tedu.cn

2) 通过 nmtui 工具修改指定连接的 TCP/IP 地址参数

[root@localhost ~]# nmtui

执行 nmtui 可以打开命令行下的交互配置工具,如图-4所示。




图-4

使用方向键选中"编辑连接", 按下 Enter 键可以看到网络连接列表, 继续选中要编辑的连接, 如图-5 所示。





图-5

再次按下 Enter 键确认,即可打开 TCP/IP 各项参数配置界面。使用方向键切换到需要修改的各处,并正确填写地址,如图-6所示。




图-6

界面向下翻,选择"自动连接"并确认即可,如图-7所示。





# 3)激活指定的连接

返回 nmtui 主界面,选择"启用连接",找到要控制的连接(如"有线连接 eth0"),确认将此连接激活(\*状态)。如果原来已经是激活状态,可以按下两次 Enter 键以刷新网卡配置(第一次禁用、第二次激活),如图-8 所示,然后返回并退出 nmtui 工具。




图-8

### 4) 确认配置结果

检查 IP 地址、子网掩码 (192.168.70.120/24):

```
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::2ac2:8b4c:bc1:254e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 52:54:00:6d:fc:fd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1793 bytes 93344 (91.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 4 overruns 0 frame 0
    TX packets 84 bytes 6663 (6.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

# 检查默认网关(192.168.1.254):

-	<pre>[root@localhost ~]# route -n Kernel IP routing table</pre>						
D	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Iface
6	0.0.0.	192.168.1.254	0.0.0.0	UG	100	0	0 eth0
1	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0 eth0
1	192.168.122.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 virbr0

## 检查当前使用的 DNS 地址 (192.168.70.2):

```
[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search tedu.cn
nameserver 8.8.8.8
```