

## 如何解决单级页表的问题?

问题一: 页表必须连续存放, 因此当页表很大时, 需要占用很多个连续的页框。


问题二:没有必要让整个页表常驻内存,因为进程在一段时间内可能只需要访问某几个特定的页面。

可以在需要访问页面时才把页面调入内存(虚拟存储技术)。可以 在页表项中增加一个标志位,用于表示该页面是否已经调入内存

一级 页号	内存 块号	是否在 内存中
0	3	是
1	无	否
1023		

二级 页号	内存 块号	是否在 内存中
0	2	是
1	4	是
1023		

若想访问的页面不在内存中,则 产生缺页中断(内中断/异常), 然后将目标页面从外存调入内存



王道考研/CSKAOYAN.COM

## 需要注意的几个细节

1. 若分为两级页表后,页表依然很长,则可以采用更多级页表,一般来说各级页表的大小不能超过一个页面例:某系统按字节编址,采用 40 位逻辑地址,页面大小为 4KB,页表项大小为 4B,假设采用纯页式存储,则要采用()级页表,页内偏移量为()位?

页面大小=4KB=2<sup>12</sup>B,按字节编址,因此页内偏移量为12位

页号 = 40 - 12 = 28 位

页面大小= $2^{12}$ B,页表项大小=4B,则每个页面可存放  $2^{12}/4=2^{10}$ 个页表项 因此各级页表最多包含  $2^{10}$ 个页表项,需要 10 位二进制位才能映射到  $2^{10}$ 个页表项,因此每一级的页表对应页号应为10位。总共28位的页号至少要分为三级

逻辑地址: 页号 28位 页内偏移

逻辑地址: 一级页号 8位 二级页号 10位 三级页号 10位 页内偏移量 12位

2. 两级页表的访存次数分析(假设没有快表机构)

第一次访存:访问内存中的页目录表 第二次访存:访问内存中的二级页表 第三次访存:访问目标内存单元 如果只分为两级页表,则一级页号占 18 位, 也就是说页目录表中最多可能有 2<sup>18</sup> 个页表项, 显然,一个页面是放不下这么多页表项的。

王道考研/CSKAOYAN.COM

