




指令格式 如何用二进制代码表示指令 给出下一条指令的地址 给出要操作的对象的地址 给出要操作的对象的地址





















4

扩展操作码举例			
设指令字长固定为16位,	式设计一套指令系统	满足:	
a) 有15条三地址指令 共2 <sup>4</sup> =16种状态 留出16-15=1种			
b) 有12条二地址指令 共1×2 <sup>4</sup> =16种			
留出16-12=4种 c) 有62条一地址指令 共4×2 <sup>4</sup> =64种			
留出64-62=2种 d) 有32条零地址指令			

王道考研/CSKAOYAN.COM

## 指令操作码

操作码指出指令中该指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能。

操作码是识别指令、了解指令功能与区分操作数地址内容的组成和使用方法等的关键信息。例

如,指出是算术加运算,还是减运算;是程序转移,还是返回操作。

## 操作码分类:

定长操作码: 在指令字的最高位部分分配固定的若干位(定长)表示操作码。


- 一般n位操作码字段的指令系统最大能够表示2°条指令。
- 优:定长操作码对于简化计算机硬件设计,提高指令译码和识别速度很有利;
- 缺:指令数量增加时会占用更多固定位,留给表示操作数地址的位数受限。


扩展操作码(不定长操作码):全部指令的操作码字段的位数不固定,且分散地放在指令字的不同位置上。


- 最常见的变长操作码方法是扩展操作码,使操作码的长度随地址码的减少而增加,不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而在满足需要的前提下,有效地缩短指令字长。
- 优: 在指令字长有限的前提下仍保持比较丰富的指令种类;
- 缺:增加了指令译码和分析的难度,使控制器的设计复杂化。

王道考研/CSKAOYAN.COM









































































本节回顾 寻址方式 访存次数(指令执行期间) 有效地址 隐含寻址 程序指定 立即寻址 A即是操作数 0 直接寻址 EA=A 1 一次间接寻址 EA=(A) 2 寄存器寻址 EA=Ri 0 寄存器间接一次寻址 EA=(R<sub>i</sub>) 1


指令系统 数据寻址-2 偏移寻址


王道考研/cskaoyan.com 11

王道考研/CSKAOYAN.COM































相对寻址举例 某机器指令字长为16位, 主存按字节编址, 取指令时, 每取一个字节PC自动加1。当前 指令地址为2000H, 指令内容为相对寻址的无条件转移指令, 指令中第一个字节为操作 码,第二个字节为形式地址,当前形式地址为40H。 (1) 求取指令后及指令执行后PC内容。 (2) 若要求转移到1F00H, 求形式地址的内容。即 (PC) + A = 2002H + A = 1F00H A = 1F00H - 2002H = 1EFFH+1H - 2002H 1F00H =1EFFH - 2002H + 1H = FEFDH +1H = FEFEH PC 2002H CPU分析指令的结果: 是一条无条件转移指令, EA=(PC)+A = 2002H + 40H =2042H 2000H 故取指令后PC内容为2002H,指令执行后PC内 2001H 容为2042H 2002H

王道考研/CSKAOYAN.COM

王道考研/CSKAOYAN.COM


	本节回顾	
_		_
寻址方式	有效地址	访 存 次 数(指令执行期间)
隐含寻址	程序指定	0
立即寻址	A即是操作数	0
直接寻址	EA=A	1
一次间接寻址	EA=(A)	2
寄存器寻址	EA=R <sub>i</sub>	0
寄存器间接一次寻址	EA=(R <sub>i</sub> )	1
转移指令 相对寻址	EA=(PC)+A	1
多道程序 基址寻址	EA=(BR)+A	1
循环程序 变址寻址 数组问题	EA=(IX)+A	1

指令系统 指令系统 数据寻址-3 堆栈寻址


王道考研/cskaoyan.com 15

王道考研/CSKAOYAN.COM







堆栈寻址 堆栈寻址:操作数存放在堆栈中,隐含使用堆栈指针(SP)作为操作数地址。 堆栈是存储器(或专用寄存器组)中一块特定的按"后进先出(LIFO)" 原则管理的存储区,该存储区中被读/写单元的地址是用一个特定的寄存 器给出的,该寄存器称为堆栈指针(SP)。 寄存器 假设SP指向栈顶元素, R<sub>0</sub>为栈顶 0001 1001  $R_2$ 0011  $R_3$ 0101 ACC 0001 完成一次加法 记栈顶单元为Msp POP  $(M_{sp}) \rightarrow ACC$ ALU (SP)+1 → SP



王道考研/cskaoyan.com 16

王道考研/CSKAOYAN.COM








本节回顾 寻址方式 有效地址 访存次数(指令执行期间) 隐含寻址 程序指定 立即寻址 A即是操作数 0 直接寻址 EA=A 1 一次间接寻址 EA=(A) 2 寄存器寻址 0 EA=R 寄存器间接一次寻址  $EA=(R_i)$ 1 转移指令 相对寻址 1 EA=(PC)+A 多道程序 基址寻址 EA=(BR)+A 1 循环程序 变址寻址 数组问题 EA=(IX)+A 1 偏移寻址

王道考研/CSKAOYAN.COM





王道考研/CSKAOYAN.COM

CISC和	IRISC
CISC: Complex Instruction Set Computer	RISC: Reduced Instruction Set Computer
设计思路:一条指令完成一个复杂的基本功能。	设计思路: 一条指令完成一个基本"动作": 多条指令组合完成一个复杂的基本功能。
代表: x86架构, 主要用于笔记本、台式机等	代表: ARM架构, 主要用于手机、平板等
80-20规律: 典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令	
比如设计一套能输出单词的指令集:	
CISC的思路:每个单词的输出由一条指令完成	RISC的思路:每个字母的输出由一条指令完成,
一条指令可以由一个专门的电路完成: 17万个单词=17万个电路	多条指令组合完成一个单词 26个字母=26个电路
→ 采用"存储程序"的设计思想,由一个比较通用的电路配合存储部件完成一条指令	"并行"、"流水线"

CISC和RISC					
类 别 对比项目	CISC	RISC			
指令系统	复杂,庞大	简单,精简			
指令数目	一般大于200条	一般小于100条			
指令字长	不固定	定长			
可访存指令	不加限制	只有Load/Store指令			
各种指令执行时间	相差较大	绝大多数在一个周期内完成			
各种指令使用频度	相差很大	都比较常用			
通用寄存器数量	较少	多			
目标代码	难以用优化编译生成高效的目标代码程序	采用优化的编译程序,生成代码较为高效			
控制方式	绝大多数为微程序控制	绝大多数为组合逻辑控制			
指令流水线	可以通过一定方式实现	必须实现			

王道考研/CSKAOYAN.COM 王道考研/CSKAOYAN.COM

