实验四 网络设备使用实验

一、实验目的

- 1. 掌握交换机的工作原理、在网络中的作用及交换机设备选型。
- 2. 掌握路由器的工作原理、在网络中的作用及交换机设备选型。
- 3. 掌握交换机及路由器的基本配置方法,了解各配置命令的作用。

二、交换机设备使用实验

- 1. 实验设备及器材: Cisco 2950 交换机、Windows 操作系统的 PC 机、Packet Tracer5 软件。
- 2. 实验原理及实验内容
 - (1) 交换机配置模式原理

Cisco 交换机提供了几种配置模式(或称之为配置视图),各配置模式下所能使用的配置命令 各不相同,这几种配置模式如下:

普通用户模式: 开机直接进入普通用户模式,在该模式下我们只能查询交换机的一些基础信息,如版本号(show version)。提示信息: **switch**〉

特权用户模式:在普通用户模式下输入 enable 命令即可进入特权用户模式,在该模式下我们可以查看交换机的配置信息和调试信息等等。提示信息: switch#

全局配置模式: 在特权用户模式下输入 configure terminal 命令即可进入全局配置模式,在该模式下主要完成全局参数的配置。提示信息: switch(config)#

接口配置模式: 在全局配置模式下输入 interface *fa0/1* 即可进入接口配置模式,在该模式下主要完成接口参数的配置。提示信息: switch(config-if)#

VLAN 配置模式:在全局配置模式下输入 vlan database 即可进入 VLAN 配置模式下该配置模式下可以完成 VLAN 的一些相关配置。switch(vlan)#


注意:在使用命令行进行配置的时候,不可能完全记住所有的命令格式和参数,思科交换机提供了强有力的帮助功能,在任何模式下均可以使用"?"来查看命令的格式或参数,具体用法如下。

- (a) 在任何模式下直接键入"?" 查询任何模式下可以使用的所有命令
- (b) 在前缀字符后键入"?" 可以查看该视图下以该前缀开头的所有命令;
- (c) 命令单词后跟一个空格和一个"?" 如"show ?"用来查看 show 命令的参数

(2) 单交换机 VLAN 配置实验

请按下图连接好线缆,并配置好计算机的 IP 地址,所有的子网掩码均为 24 位掩码。实验原理如下:

将 PCO 和 PC1 设为 VLAN10, PC2 和 PC3 设为 VLAN20。划分 VLAN 之前,四台计算机之间都可以相互通信,即能够 ping 通。划分 VLAN 之后,只有同一个 VLAN 中的计算机能够通信(即能 ping 通),不同 VLAN 之间的计算机不能通信(即不能 ping 通)。



单交换机虚拟局域网 VLAN 配置实验组网图

实验步骤如下:

(a) 在 Packet Tracer5 软件中,画好网络拓扑图,给四台计算机分别配置好 IP 地址。各计算机的 IP 地址配置如下表:

VLAN	计算机	IP 地址	子网掩码
VLAN10	PC0	192. 168. 1. 11	255. 255. 255. 0
	PC1	192. 168. 1. 12	255. 255. 255. 0
VLAN20	PC2	192. 168. 1. 13	255. 255. 255. 0
	PC3	192. 168. 1. 14	255. 255. 255. 0

- (b) 在四台计算机上分别使用 ping 命令,确认它们之间全部能够相互通信。
- (c) 将 PCO 和 PC1 设为 VLAN10, PC2 和 PC3 设为 VLAN20。在交换机上划分两个 VLAN 的命令配置如下:

Switch>enable //使用 enable 命令从用户模式进入特权模式

Switch#configure terminal //进入全局配置模式

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
//全局配置模式标示符为 Switch (config)#
Switch(config)#
在交换机上创建 vlan 10 和 vlan 20 两个 vlan:
Switch(config)#vlan 10
                                    //创建 vlan 10
Switch(config-vlan)#name vlan10
                                  //将其命名为 vlan10
Switch (config-vlan) #exit
                                     //退回到上一级模式
Switch(config)#vlan 20
                                     //创建 vlan 20
Switch(config-vlan)#name vlan20
                                     //将其命名为 vlan20
                                       //退回到上一级模式
Switch(config-vlan)#exit
将交换机的 f0/1^{\circ}f0/4 端口分别划分到两个 VLAN 中的命令配置如下:
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
                                        //进入端口 f0/1 的配置模式
Switch(config-if)#switchport mode access //设置端口模式为 access 类型
Switch(config-if)#switchport access vlan 10 //将端口 f0/1 划分到 vlan 10 中
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch (config-if) #exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch (config-if) #exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```


Switch(config-if)#exit

(d) 测试同一个 VLAN 之间的计算机能否通信(即能否 ping 通),不同的 VLAN 之间的计算机能否通信(即能否 ping 通)。能不能

(3) 跨交换机 VLAN 配置实验

请按下图连接好线缆,并配置好计算机的 IP 地址,所有的子网掩码均为 24 位掩码。实验原理如下:

两台交换机之间使用 f0/1 端口相连,交换机 switch1 连接 PC0 和 PC1,交换机 switch2 连接 PC2 和 PC3。将 PC0 和 PC2 设为 VLAN10, PC1 和 PC3 设为 VLAN20。划分 VLAN 之前,四台计算机之间都可以相互通信,即能够 ping 通。划分 VLAN 之后,只有同一个 VLAN 中的计算机能够通信(即能 ping 通),不同 VLAN 之间的计算机不能通信(即不能 ping 通)。跨交换机划分 VLAN 的实验拓扑图如下:



实验步骤如下:

(a) 在 Packet Tracer5 软件中,画好网络拓扑图,给四台计算机分别配置好 IP 地址。各计算机的 IP 地址配置如下表:

VLAN	计算机	IP 地址	子网掩码
VLAN10	PC0	192. 168. 1. 11	255. 255. 255. 0
	PC1	192. 168. 1. 12	255. 255. 255. 0
VLAN20	PC2	192. 168. 1. 13	255. 255. 255. 0
	PC3	192. 168. 1. 14	255. 255. 255. 0

- (b) 在四台计算机上分别使用 ping 命令,确认它们之间全部能够相互通信。
- (c) 将两台交换机改名称如下:

```
Switch>enable
```

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname switchA //将交换机名称改为 swichA

switchA(config)#

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname switchB //将交换机名称改为 swichB

switchB(config)#

(d) 在交换机 switchA 上划分 vlan 10 和 vlan 20:

switchA(config)#vlan 10

switchA(config-vlan)#name vlan10

switchA(config-vlan)#exit

switchA(config)#vlan 20

switchA(config-vlan)#name vlan20

switchA(config-vlan)#exit

(e) 在交换机 switchA 上将 f0/2 端口加入到 vlan 10 中,将 f0/3 端口加入到 vlan 20 中:

switchA(config)#int f0/2

switchA(config-if)#switchport mode access

switchA(config-if)#switchport access vlan 10

switchA(config-if)#exit

switchA(config)#int f0/3

switchA(config-if)#switchport mode access

```
switchA(config-if)#switchport access vlan 20
switchA(config-if)#exit
switchA(config)#
```

(f) 在交换机 switchB 上划分 vlan 10 和 vlan 20:

```
switchB(config)#vlan 10
switchB(config-vlan)#name vlan10
switchB(config-vlan)#vlan 20
switchB(config-vlan)#name vlan20
switchB(config-vlan)#exit
```

(g) 在交换机 switchB 上将 f0/2 端口加入到 vlan 10 中,将 f0/3 端口加入到 vlan 20 中:

```
switchB(config)#int f0/2
switchB(config-if)#switchport mode access
switchB(config-if)#switchport access vlan 10
switchB(config-if)#exit
```

```
switchB(config)#int f0/3
switchB(config-if)#switchport mode access
switchB(config-if)#switchport access vlan 20
switchB(config-if)#exit
switchB(config)#
```

此时,将 vlan 10 中的两台计算机相互 ping,结果 ping 不通,请思考为什么。将 vlan 20 中的两台计算机相互 ping,结果也是 ping 不通。

(h) 将两台交换机之间的链路设置为 trunk 模式:

```
switchA(config)#int f0/1
switchA(config-if)#switchport mode trunk
```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up switchA(config-if)#exit switchA(config)# switchB(config)# switchB(config)#int fO/1 switchB(config-if)#switchport mode trunk switchB(config-if)#exit switchB(config)#

(i)测试同一个 VLAN 之间的计算机能否通信(即能否 ping 通),不同的 VLAN 之间的计算机能否通信(即能否 ping 通)。不能能


三、路由器设备使用实验

- 1. 实验设备及器材: Cisco1841 路由器、Windows 操作系统的 PC 机、Packet Tracer5 软件
- 2. 实验原理

路由器在没有配置路由时,只能实现与它直连的网络间的通信,为了实现在更大范围的网络间通信,需要进行路由配置,路由包括静态路由、默认路由和动态路由几类。

静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置而成。网管必需了解路由器的拓扑连接,通过手工方式指定路由路径。但这种配置问题在于: 当一个网络故障发生后,静态路由不会自动发生改变,必须有网管手工修改路由路径。

本次实验中,网络拓扑结构及其相关参数如下图:



3. 实验内容

(a) 在 Packet Tracer5 软件中, 画好网络拓扑图。

配置好计算机 A 的 IP 地址 10.100.110.10、子网掩码 255.255.255.0 和默认网关 10.100.110.1,配置好计算机 B 的 IP 地址 10.100.120.11、子网掩码 255.255.255.0 和默认网关 10.100.120.1。

(b) 配置路由器 Router A

配置路由器 A 的接口 FastEthernet0/0 和 Serial0/3/0 的 IP 地址(该步骤要注意:路由器默认 没有配置 Serial 串口,应该先给路由器添加 Serial 串口模块,然后再写以下命令)

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname RouterA

RouterA(config)#interface FastEthernet0/0

RouterA(config-if)#no shutdown

 $\mbox{\%LINK-5-CHANGED}$: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/O, changed state to up

RouterA(config-if)#ip address 10.100.110.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)#

RouterA(config-if)#exit

RouterA(config)#interface Serial0/3/0

RouterA(config-if)#no shutdown

RouterA(config-if)#clock rate 800000

RouterA(config-if)#ip address 192.10.1.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)#

提示: 在设置静态路由之前,先将几台计算机进行 ping 命令,看不同网络中的计算机之间能都通信。结果是: 同一网络中的计算机能通信,但是不同网络中的计算机之间就不能相互通信,原因是路由器上没有路由信息,路由器不知道如何转发 IP 数据报。

#配置路由器 A 的静态路由:

RouterA(config-if)#exit

RouterA (config) #ip route 10.100.120.0 255.255.255.0 192.10.1.2 ---配置路由器 A 的静态路由

RouterA(config)# 在 PCA 上分别 ping RouterA 的 f0/0 接口和 s0/0 接口。若 ping 通,说明配置成功。 例如,此时在 PCA 上 ping 它的网关 10.100.110.1,结果应该显示 ping 通,如下所示: PC>ping 10.100.110.1 Pinging 10.100.110.1 with 32 bytes of data: Reply from 10.100.110.1: bytes=32 time=62ms TTL=255 Ping statistics for 10.100.110.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 62ms, Maximum = 62ms, Average = 62ms (c) 配置路由器 Router B # 配置路由器 B 的接口 FastEthernet0/0 和 Serial0/3/0 的 IP 地址 Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname RouterB RouterB(config)#interface FastEthernet0/0 RouterB(config-if)#ip address 10.100.120.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
RouterB(config-if)#
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface Serial0/3/0

RouterB(config-if)#ip address 192.10.1.2 255.255.255.0

RouterB(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

Router(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

提示:在设置静态路由之前,先将几台计算机进行 ping 命令,看不同网络中的计算机之间能都通信。结果是:同一网络中的计算机能通信,但是不同网络中的计算机之间就不能相互通信,原因是路由

#配置路由器 B 的静态路由:

RouterB(config-if)#exit

RouterB(config)#ip route 10.100.110.0 255.255.255.0 192.10.1.1

器上没有路由信息,路由器不知道如何转发 IP 数据报。

---配置路由器 B 的静态路由

RouterB(config)#

在 PCB 上分别 ping RouterB 的 f0/0 接口和 s0/0 接口。若 ping 通,说明配置成功。查看路由表的命令是:

Router#show ip route

Codes:

C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

- S 10.100.110.0 [1/0] via 192.10.2.1
- S 10.100.120.0 [1/0] via 192.10.2.1
- C 10.100.130.0 is directly connected, FastEthernet0/0
- S 192. 10. 1. 0/24 [1/0] via 192. 10. 2. 1
- C 192.10.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

Router#

注意:以上信息中,S表示静态路由,C表示直接连接的网络路由。

(d) 在计算机 A 和计算机 B 上分别测试网络的连通性:

在计算机 A 上 ping 计算机 B, 在计算机 B 上 ping 计算机 A, 检查静态路由配置是否成功。若不成功,请说明可能出现的原因与解决方法。

小提示:

测试网络连通性时可以采用分段测试法,这样方便查找问题所在。例如,在计算机 A 上 ping 计算机 B 时,可以通过一下步骤来测试:

- 1) 在 PCA 上 ping 它的网关 10.100.110.1, 若 ping 通,继续;
- 2) 在 PCA 上 ping RouterA 的外网端口 192.10.1.1, 若 ping 通,继续;
- 3) 在 PCA 上 ping RouterB 的外网端口 192.10.1.2, 若 ping 通,继续;
- 4) 在 PCA 上 ping RouterB 的内网端口 10.100.120.1, 若 ping 通,继续;
- 5) 在 PCA 上 ping PCB 的 ip 地址 10.100.120.11, 若 ping 通,说明静态路由配置成功。


4. 综合实验

请根据以下网络拓扑图和相关参数,对相应路由器进行静态路由的配置,使得网络连通。

Router A LANO: 192.168.1.1/24 LAN1: 10.10.10.1/24

Router B LANO: 192.168.2.1/24 LAN1: 10.10.10.2/24 LAN2: 10.10.20.1/24

Router C LANO: 192.168.3.1/24 LAN1: 10.10.20.2/24



四、实验要求

- 1、请根据自己实验过程中遇到的各种问题进行分析和总结。
- 2、实验步骤及结果截图并分析,在实验报告(有模板)中撰写实验报告。
- 3、现场测试验收。

五、实验时间: 2 机时