#### 配置 XStream

若需要使用正向增量迁移功能,需要在 Oracle 数据库配置 XStream

# 1. 前提条件

- Oracle 数据库为 11.2.0.4/12.1.0.2 或以上版本。
- 需在目标库 PG/AtlasDB/Vastbase 创建增量相关表,见脚本"oracle\_pg\_正向 pg.sql"

### oracle\_pg\_正向 pg.sql 脚本:

```
-- oracle_pg_正向 pg.sql 脚本

drop table if exists public.kafkaoffset;
create table public.kafkaoffset (
    jobid varchar (128) primary key,
    topic varchar (64),
    lastoffset bigint,
    lastsuboffset bigint,
    last_scn_number bigint,
    scnnumber bigint,
    transaction_id text,
    applytime timestamp,
    updatetime timestamp
);
```

- Oracle 数据库需启用 XStream 功能,通过 select \* from v\$option 查询到 parameter 为 XStream 的 value 值是 true 即为已启用。
- 确保每个数据库都开启了 ARCHIVELOG 模式, 开启步骤见 2.1 小节。
- 为每个数据库创建 XStream 管理员, 创建步骤见 2.2 小节。
- 配置 Oracle Streams Pool,配置步骤见 2.3 小节

#### 2. Oracle 为非 CDB 数据库时的配置

建议由数据库管理员进行 CDC 功能的配置操作。

- 2.1 开启日志归档和 XStream
- 1. 在命令行工具中执行以下命令以 sys 用户连接到数据库。

在实际使用过程中,可以有多种方式连接数据库,此处以命令行方式为例进行说明。

```
sqlplus /nolog
CONNECT sys/password@host:port AS SYSDBA;
```

其中:

- password 为数据库 sys 用户的密码,可向数据库管理员获取。
- host 为数据库实例所在服务器的 IP 地址,请根据实际情况设置。
- port 为数据库实例所使用的端口,请根据实际情况设置。
- 2. 执行以下命令开启 Xstream。

alter system set enable\_goldengate\_replication=true;

3. 执行以下命令,检查日志归档是否已开启。

archive log list;

- 若回显打印"Database log mode: No Archive Mode",说明日志归档未开启,继续执行下一步。
- 若回显打印"Database log mode: Archive Mode",说明日志归档已开启,直接跳到第 7 小步。
- 4. 执行以下命令配置归档日志参数。

alter system set db\_recovery\_file\_dest\_size = 100G; alter system set db\_recovery\_file\_dest = '/opt/oracle/oradata/recovery\_area' scope=spfile;

其中:

- 100G 为日志文件存储空间的大小,请根据实际情况设置。
- /opt/oracle/oradata/recovery\_area 为日志存储路径,请根据实际规划设置,但须确保路 径提前创建并有对应 oracle 操作系统用户读写权限。
- 5. 执行以下命令开启日志归档。

开启日志归档功能需重启数据库,重启期间将导致业务中断,请谨慎操作。

归档日志会占用较多的磁盘空间,若磁盘空间满了会影响业务,请定期清理过期归档日志。

shutdown immediate;
startup mount;
alter database archivelog;
alter database open;

6. 执行以下命令,确认日志归档是否已成功开启。

archive log list;

当回显打印"Database log mode: Archive Mode",说明日志归档已开启。

7. 执行以下命令退出数据库连接。

exit;

- 2.2 创建 XSteam 用户并给用户赋予权限
- 1. 在命令行工具中执行以下命令以 sys 用户连接到数据库实例。

sqlplus sys/password@host:port/SID as sysdba

其中:

- password 为数据库 sys 用户的密码,请向数据库管理员获取。
- host 为数据库实例所在服务器的 IP 地址,请根据实际情况设置。
- port 为数据库实例所使用的端口,请根据实际情况设置。
- SID 为要同步数据所在实例的实例名,请根据实际情况设置。
- 2. 执行以下命令创建 XStream 管理员用户。该用户即为 exBase 增量同步连接

oracle 数据源所需用户。若已存在该用户,可以跳过创建步骤,直接执行步骤 3 授权。

CREATE TABLESPACE xstream\_adm\_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/orcl/xstream\_adm\_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;

CREATE USER xstrmadmin IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE xstream\_adm\_tbs QUOTA UNLIMITED ON xstream\_adm\_tbs;

其中:

- xstream\_adm\_tbs 为 XStream 管理员用户的表空间名,请根据实际规划设置。
- /opt/oracle/oradata/orcl/xstream\_adm\_tbs.dbf 为 XStream 管理员用户的表空间文件,请根据实际规划设置。
- xstrmadmin 为 XStream 管理员用户名,对应 exbase 配置连接数据源的用户名,请根据实际规划设置。
- password 为 XStream 管理员用户密码,对应 exbase 配置连接数据源的用户密码,请根据实际规划设置。
- 3. 执行以下命令配置 XStream 管理员所需权限

GRANT CREATE SESSION TO xstrmadmin;					
BEGI	IN				
D	BMS_XSTREAM_AUTH.	GRANT_ADMIN_PRIVILEGE(			
	grantee	=> 'xstrmadmin'			
	privilege_type	=> 'CAPTURE',			
	<pre>grant_select_pr</pre>	ivileges => TRUE,			
	container	=> 'ALL'			
)	j				
END;					

注意: "container => 'ALL'" 仅当 Oracle 为 12c 或以上版本时,才需要添加,否则删除此行内容。

```
GRANT CREATE SESSION TO xstrmadmin;

GRANT SELECT ON V_$DATABASE to xstrmadmin;

GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO xstrmadmin;

GRANT SELECT ANY TABLE to xstrmadmin;

GRANT LOCK ANY TABLE TO xstrmadmin;

grant select_catalog_role to xstrmadmin;
```

4. 执行以下命令修改日志记录参数。

```
alter database add supplemental log data (primary key) columns;
```

5. 执行以下命令退出数据库连接。

```
exit;
```

2.3 配置 Oracle Streams Pool (非必须步骤)

Oracle Streams Pool 是 Oracle Streams 使用的 System Global Area(SGA) 的一部分内存。此部分内存用于 capture,apply,XStream outbound server,也用于缓存缓冲队列的信息。

可以通过以下方式决定 Oracle Streams pool 的大小:

- 使用 Automatic Memory Management 设置 Oracle Streams pool
  - 1. AMM 的启用:

我们在安装过程中,指定 Oracle 使用内存的百分比,这个取值就作为 MEMORY\_TARGET 和 MEMORY\_MAX\_TARGET 的初始取值使用。如果这两个参数设置为非零取值,那么 Oracle 就是采用 AMM 管理策略的。同时,如果我们设置这两个参数为 0,则 AMM 自动关闭。对应的 SGA\_TARGET、PGA\_AGGREGATE\_TARGET 参数取值非零之后,Oracle 自动退化使用 ASMM 特性。

MEMORY\_MAX\_TARGET: 定义 MEMORY\_TARGET 的上限

MEMORY TARGET: 定义 SGA 和 PGA 总和的上限

2. 使用 sysdba 用户登录:

```
[root@serv97 ~]# su - oracle
Last login: Wed Mar 2 17:11:49 CST 2022 on pts/4
[oracle@serv97 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Mar 2 17:23:57 2022

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> ■
```

3. 查看指定参数: show parameter 参数名

例如: 查看 MEMORY\_TARGET 和 MEMORY\_MAX\_TARGET 的值

SQL> show parameter memory_target				
NAME	TYPE			
VALUE				
memory_target 0 SQL> show parameter memory_max_targe	big integer t			
NAME	TYPE			
VALUE				
memory_max_target 0 SQL> <b> </b>	big integer			

4. 当 MEMORY\_TARGET 或 MEMORY\_MAX\_TARGET 初始化参数设置为非零值时, Automatic Memory Management 将自动管理 Oracle Streams pool 的大小。设置MEMORY MAX TARGET和 MEMORY TARGET:

```
SQL> alter system set memory_max_target=2G scope = spfile;
```

注意:设置 MEMORY\_MAX\_TARGET 需要重启实例;

```
SQL> alter system set memory_target=1024M;
```

注意:设置 MEMORY TARGET 的值不能超过 MEMORY MAX TARGET;

5. 当使用 Automatic Memory Management 时,仍然可以设置以下初始化参数:

A. 如果 SGA\_TARGET 初始化参数也设置为非零值,则 Automatic Memory Management 将使用此值作为 System Global Area(SGA)的最小值。

SQL> show parameter sga_target;			
NAME	TYPE		
VALUE			
sga_target 38656M SQL> ■	big integer		

B. 如果 STREAMS\_POOL\_SIZE 初始化参数也设置为非零值,则 Automatic Memory Management 会将此值用作 Oracle Streams pool 的最小值。

SQL> show parameter streams_pool_size				
NAME	TYPE			
VALUE				
streams_pool_size 0 SQL> ■	big integer			

C. 可以查询 V\$MEMORY\_DYNAMIC\_COMPONENTS 视图来查看由 Automatic Memory Management 分配给 Oracle Streams pool 的当前内存。

```
SQL> select * from v$memory_dynamic_components where component='streams pool';

COMPONENT

CURRENT_SIZE MIN_SIZE MAX_SIZE USER_SPECIFIED_SIZE OPER_COUNT

LAST_OPER_TYPE LAST_OPER_MODE

LAST_OPER_TIME GRANULE_SIZE CON_ID

streams pool
    268435456 0 268435456 0 2
GROW IMMEDIATE

03-MAR-22 134217728 0
```

● 使用 Automatic Shared Memory Management 设置 Oracle Streams pool

满足以下条件时,Automatic Shared Memory Management 将自动管理 Oracle Streams pool 的大小:

1. 将 MEMORY\_TARGET 与 MEMORY\_MAX\_TARGET 初始化参数都设置为零。

SQL> show parameter memory_target				
NAME	TYPE			
VALUE				
memory_target 0 SQL> show parameter memory_max_targe	big integer t			
NAME	TYPE			
VALUE				
memory_max_target 0 SQL> <b>■</b>	big integer			

2. SGA\_TARGET 初始化参数设置为非零值。

```
SQL> show parameter sga_target

NAME TYPE

VALUE

sga_target big integer

38656M
SQL> ■
```

如果使用 Automatic Shared Memory Management,并且 STREAMS\_POOL\_SIZE 初始化参数也设置为非零值,则 Automatic Shared Memory Management 使用此值作为 Oracle Streams pool 的最小值,可以查询 V\$MEMORY\_DYNAMIC\_COMPONENTS 视图来查看由 Automatic Shared Memory Management 分配给 Oracle Streams pool 的当前内存。

```
NAME TYPE

VALUE

Streams_pool_size big integer
0
SQL> select * from v$memory_dynamic_components where component='streams pool';

COMPONENT

CURRENT_SIZE MIN_SIZE MAX_SIZE USER_SPECIFIED_SIZE OPER_COUNT

LAST_OPER_TYPE LAST_OPER_MODE

LAST_OPER_TIME GRANULE_SIZE CON_ID

Streams pool
268435456 0 268435456 0 2
GROW IMMEDIATE

03-MAR-22 134217728 0
```

#### 注意:设置参数使用的语句: alter system set 参数名=参数值;

● 手动设置 Oracle Streams pool

STREAMS\_POOL\_SIZE 如果满足以下条件,则 Oracle Streams pool 大小是参数指定的值(以字节为单位)

- 1. MEMORY TARGET, MEMORY MAX TARGET 和 SGA TARGET 初始化参数都设置为零.
- 2. STREAMS\_POOL\_SIZE 初始化参数被设置为非零值。

如果计划手动设置 Oracle Streams pool 大小,则可以使用 V\$STREAMS\_POOL\_ADVICE 动态性能视图来确定 STREAMS POOL SIZE 初始化参数的适当设置。

#### 注意: 查询、设置相关参数的语句同上。

● 使用 Oracle Streams pool 的默认设置

如果 MEMORY\_TARGET,MEMORY\_MAX\_TARGET,SGA\_TARGET 和 STREAMS\_POOL\_SIZE 这些参数都设置为零,Oracle Streams pool 大小将使用默认设置。默认情况下,如果设置了Oracle Streams 池大小,则在数据库中首次使用 Oracle Streams 会将 shared pool 的 10%的内存量从 buffer cache 转移到 Oracle Streams pool。缓冲区高速缓存由 DB\_CACHE\_SIZE 初始化参数设置,共享池大小由 SHARED\_POOL\_SIZE 初始化参数设置。例如:

1. DB\_CACHE\_SIZE 设置为 100 MB:

## SQL> alter system set db\_cache\_size=100M;

2. SHARED\_POOL\_SIZE 设置为 80 MB:

# SQL> alter system set shared\_pool\_size=80M;

3. MEMORY\_TARGET, MEMORY\_MAX\_TARGET, SGA\_TARGET 和 STREAMS\_POOL\_SIZE 都设置为零。

## 注意:设置 MEMORY\_MAX\_TARGET 后需要重启实例;

那么最终的内存分布为:

buffer cache 为 92MB

shared pool 为 80MB

Oracle Streams pool 为 8MB

#### 3. 反向增量配置

注意: 若需要使用 Vastbase G100/ Vastbase E100/ PG 增量迁移功能,需要在 PG/Vastbase G100/Vastbase E100 配置 decoderbufs。

#### 前提条件

PG 数据库为 10 及以上版本,exBase 为 2.10 及以上版本,Vastbase G100 为 V2.2.3 及以上版本。

PG/Vasbase E100/Vastbase G100 在 exBase 配置数据源时使用的用户需要有 replication 的权限。授权语句如下:

# alter user 用户名 replication;

若 Vastbase 作采集库(如 Vastbase 正向增量、Oracle to Vastbase 的反向增量), 则需要把 PUBLIC 这一 schema 的权限赋予连接用户:

# grant all on schema public to 用户名;

● 需要在原库 oracle 及目标库 PG/Atlasdb/Vastbase 创建增量相关表。见脚本 "oracle\_pg\_反向 oracle.sql", "oracle\_pg\_反向 pg.sql", 可在同目录 sql 文件夹中获取。

### oracle\_pg\_反向 oracle.sql 脚本:

```
-- ${username}请替换为 exBase 页面数据源配置的源库的 username drop table ${username}.kafkaoffset; create table ${username}.kafkaoffset ( jobid varchar2 (128) primary key, topic varchar2 (64), lastoffset number, lastsuboffset number, last_scn_number number, scnnumber number, transaction_id clob, applytime timestamp, updatetime timestamp);
```

# oracle\_pg\_反向 pg.sql 脚本:

```
-- ${username}请替换为 exBase 页面数据源配置的源库的 username create table ${username}.incremental_offset ( jobid varchar(128) primary key, topic varchar(64) not null, startlsn bigint, collectcommitlsn bigint, collectoffset bigint, slotname varchar(128), sourcetime timestamp, updatetime timestamp default current_timestamp, collecttime timestamp
);
```