浙江大学

本科实验报告

课程名称:	计算机网络
实验名称:	静态路由配置
姓 名:	
学 院:	计算机学院
系:	
专业:	
学 号:	
指导教师:	

年 月 日

浙江大学实验报告

一、 实验目的:

- 学习掌握路由器的工作原理和配置方法:
- 加深路由和交换功能的区别和联系;
- 理解路由表的原理,掌握子网划分原则;
- 理解静态路由的概念,掌握设置静态路由和默认路由的方法;

二、实验内容


- 分别采用静态地址分配、动态地址分配构建多种类型的局域网;
- 使用多个路由器连接多个局域网;
- 分别采用以太网、高速串口等方式连接路由器;
- 通过路由器连接真实网络并实现数据通信;
- 在路由器上配置 NAT,实现私有网络和共有网络的互联;
- 在各路由器上配置静态路由,实现网络互联互通。

三、 主要仪器设备

联网的 PC 机、路由器、交换机(如果物理设备不足,可以使用模拟软件)。

四、操作方法与实验步骤

● 按拓扑图连接路由器、交换机和 PC 机;



● 设计好每个区域内 PC 和路由器接口的 IP 地址及掩码,其中:

Zone1 区域的 IP 子网为 10.0.0.0/16;

Zone2 区域的 IP 子网为 10.1.0.0/16;

Guest 区域使用 DHCP 动态地址分配, IP 子网为 172.16.0.0/24 和 172.16.1.0/24;

Private 区域需要经过 NAT 转换后再和其他区域通信, IP 子网为 192.168.0.0/24;

External 区域代表外部实际网络(即 R2 的 f0/0 接口连接的是外部真实网络,如校园网),使用 GNS3 模拟时,是通过 Cloud-1 这个特殊设备连接外部网络(具体请参考 GNS3 指南)。

- 为便于记忆,建议路由器之间的接口统一采用 192.168.X.Y/24 的形式,其中 X 为两个路由器的编号组合,如 12 代表 R1 和 R2 之间的子网,Y 为路由器编号,如 192.168.12.1 分配给 R1 的 s2/0 接口,192.168.12.2 分配给 R2 的 s2/0 接口。
- 按照上述设计给 PC 配置合适的 IP 地址及掩码;
- 按照上述设计给各路由器接口分配合适的 IP 地址、掩码并激活接口(命令参考下面):
 - R1(config)# interface 接口名
 - R1(config-if)# ip address IP地址 掩码
 - R1(config-if)# no shutdown
- 给 PC 配置默认路由器地址,测试跨路由器通信;
- 在 R4 路由器上配置 DHCP 服务, 步骤如下:
 - a) 配置路由器接口的 IP 地址;
 - b) 定义第一个子网的 DHCP 地址池 (命令: ip dhcp pool 地址池编号);
 - c) 定义 DHCP 网络地址 (命令: network IP 地址 /子网掩码长度);
 - d) 定义 DHCP 默认网关(命令: default-router 默认路由器 IP 地址);
 - e) 根据需要定义第二个子网的 DHCP 地址池;
 - f) 启动 DHCP 服务 (命令: service dhcp);
 - g) 在PC上运行 ip dhcp, 获取 IP地址,并查看获得的 IP地址。
- 配置 R1、R2 路由器之间的串口的数据链路层协议为 HDLC,并设置 IP 地址;
- 配置 R2、R4 路由器之间的串口的数据链路层协议为 PPP, 并设置 IP 地址;
- 在各路由器上配置静态路由,使得不相邻路由器之间能够相互通信(命令: ip route 目标网络 子 网掩码 下一跳地址);
- 在 R5 路由器上配置 NAT 服务, 使得 PC6、PC7 以 R5 的 f0/0 接口的 IP 地址对外通信。配置步骤 如下:
 - a) 定义内部接口(命令: interface fa0/1, ip nat inside), 假设 fa0/1 是连接内部网络的接口:
 - b) 定义外部接口(命令: interface fa0/0, ip nat outside), 假设 fa0/0 是连接外部网络的接口:
 - c) 设置访问控制列表(命令: access-list 1 permit 192. 168. 0. 0 0. 0. 0. 255), 允许网络(假设是 192. 168. 0. 0/24) 向外访问;
 - d) 定义从内到外的访问需要进行源地址转换,使用路由器的外部接口地址作为转换后的外部地址(命令: ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload)。
- 配置 R2 的 f0/0 接口,使其能够与外部真实网络上的主机进行通信(请参考《使用 GNS3 软件模拟 IOS 指南》中的第十二节"增加网络云"相关内容);
- 使用 Ping 命令测试各个区域的 PC 之间的联通性,根据需要在相应的路由器上补充静态路由设置。

五、实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注 (本文档中的截图仅用于示例,请更换成你自己的)。记录输入的命令时,直接粘帖文字即可(保留命令前面的提示符,如 R1#)。 1. 设计好每个 PC、路由器各接口的 IP 地址及掩码,并标注在拓扑图上(后续全部按照这个图进行配置)。 设计的拓扑图:

2. 给 PC1 配置 IP 地址为 10.0.0.X, 给 PC2 配置 IP 地址为 10.0.1.X, 其中 X 为你的学号后 2 位或后 3 位 (如果 3 位都为 0, 往前取, 直到 3 位不全为 0, 后同不再说明), 均使用 24 位长度的掩码(即 255.255.255.0)。 然后用 Ping 检查 PC1、PC2 之间的连通性(思考为什么不通)。

Ping 结果截图:

```
PC-2> ip 10.0.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0
PC-2> ping 10.0.0.1
No gateway found
```

3. 将 PC1、PC2 的掩码长度均改为 16 位 (即 255.255.0.0)。然后用 Ping 检查 PC1、PC2 之间的连通性。

Ping 结果截图:

```
PC-2> ip 10.0.1.1 255.255.0.0
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.1.1 255.255.0.0
PC-2> ping 10.0.0.1
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.604 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.623 ms
```

4. 给 R1 的两个接口 f0/0、f1/0 分别配置合适的 IP 地址,掩码长度均为 16,并激活接口。然后查看路由表信息。

输入的配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式,下同):

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config) #interface fastEthernet 1/0
R1(config-if) #ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
R1(config-if) #no shutdown
R1(config-if) #exit
```

路由表信息截图:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

5. 给 PC3 配置 IP 地址 10.1.0.X, 其中 X 为你的学号后 2 位或后 3 位,掩码长度 16 位(即 255.255.0.0)。 然后用 Ping 检查 PC1、PC3 之间的连通性。

Ping 结果截图:

```
PC-3> ip 10.1.0.1 255.255.0.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.1.0.1 255.255.0.0
PC-3> ping 10.0.0.1
host (255.255.0.0) not reachable
```

6. 如果上一步 Ping 的结果是不通,请给 PC1、PC3 配置合适的路由器地址(Gateway),并再次检查两者之间的连通性。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

```
PC-1> ip 10.0.0.1 255.255.0.0 10.0.0.2

Checking for duplicate address...

PC1 : 10.0.0.1 255.255.0.0 gateway 10.0.0.2

PC-3> ip 10.1.0.1 255.255.0.0 10.1.0.2

Checking for duplicate address...

PC1 : 10.1.0.1 255.255.0.0 gateway 10.1.0.2
```

Ping 结果截图:

```
PC-3> ping 10.0.0.1
10.0.0.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=25.174 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.643 ms
```

7. 给 R4 的 f0/0、f0/1 两个接口配置 IP 地址并激活接口。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

```
R4(config) #interface fa0/0
R4(config-if) #ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
R4(config-if) #no shut

R4(config) #interface fastEthernet 0/1
R4(config-if) #ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R4(config-if) #no shutdown
```

8. 在 R4 上为第一个接口(f0/0)连接的子网配置 DHCP 服务。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

```
R4(config) #ip dhcp pool 1
R4(dhcp-config) #network 172.16.0.0 /24
R4(dhcp-config) #default-router 172.16.0.1
```

9. 在 PC4 上使用 DHCP 动态分配地址, 查看获得的 IP 地址。

配置命令及获得的 IP 地址截图:

```
PC-4> ip dhcp
DDORA IP 172.16.0.2/24 GW 172.16.0.1
```

10. 在 R4 上为第二个接口(f0/1)配置 DHCP 服务。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

```
R4(config) #ip dhcp pool 2
R4(dhcp-config) #network 172.16.1.0 /24
R4(dhcp-config) #default-router 172.16.1.1
```

11. 在 PC5 上使用 DHCP 动态分配地址, 查看获得的 IP 地址。

配置命令及获得的 IP 地址截图:

```
PC-5> ip dhcp
DDORA IP 172.16.1.2/24 GW 172.16.1.1
```

12. 用 Ping 命令测试 PC4、PC5 之间的连通性。

Ping 结果截图:

```
PC-5> ping 172.16.0.2

172.16.0.2 icmp_seq=1 timeout

172.16.0.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=3 tt1=63 time=62.496 ms

84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=4 tt1=63 time=62.574 ms
```

13. 显示 R4 上的已分配 DHCP 主机信息

14. 配置 R1、R2 路由器之间的串口,设置数据链路层协议为 HDLC(命令: encapsulation hdlc),在其中一台路由器上设置时钟速率(命令: clock rate 速率值),设置 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

配置命令:

```
R1(config) #interface serial 2/0
R1(config-if) #ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if) #encapsulation hdlc
R1(config-if) #no shutdown

R2(config) #interface serial 2/0
R2(config-if) #ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if) #encapsulation hdlc
R2(config-if) #clock rate 128000
R2(config-if) #no shutdown
```

Ping 结果截图:

```
R1#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds: !!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/39/76 ms
```

15. 配置 R4、R2 路由器之间的串口,设置 IP 地址,设置数据链路层协议为 PPP(命令: encapsulation ppp),设置 PPP 认证模式为 CHAP(命令: ppp authentication chap),为对方设置认证用户名和密码(命令: username R4 password 1234),用户名默认就是对方的路由器 hostname(区分大小写),密码要设置成一样的。激活接口,查看串口状态并测试两个路由器之间的连通性。

配置命令:

```
R2(config) #username R4 password R2(config) #interface serial 2/1
R2(config-if) #ip address 192.168.24.2 255.255.255.0
R2(config-if) #encapsulation ppp
R2(config-if) #ppp authentication chap
R2(config-if) #no shutdown

R4(config) #interface serial 2/1
R4(config-if) #ip address 192.168.24.4 255.255.255.0
R4(config-if) #encapsulation ppp
R4(config-if) #ppp authentication chap
R4(config-if) #pp authentication chap
R4(config-if) #no shutdown
R4(config-if) #exit
R4(config) #username R2 password 1234
```

查看串口状态(LCP Open 表明 PPP 的 LCP 已经协商完成,身份验证通过):

```
R2#show interface s2/1
Serial2/1 is up, line protocol is up
Hardware is M4T
Internet address is 192.168.24.2/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, LCP Open
Open: IPCP, CDPCP, crc 16, loopback not set
```

Ping 结果截图:

```
R2#ping 192.168.24.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/39/80 ms
```

16. 配置 R1、R3 路由器之间接口的 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

配置命令:

Ping 结果截图:

17. 配置 R4、R3 路由器之间接口的 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

配置命令:

Ping 结果截图:

18. 分别测试 PC1 与 PC4、PC1 与 PC5、PC3 与 PC4、PC3 与 PC5 之间的连通性。

Ping 结果截图:

PC1 与 PC4 (此处为示例):

```
PC-1> ping 172.16.0.1 

*10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=58.753 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable) 

*10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=47.270 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable) 

*10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=62.955 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

PC1与PC5:

PC3与PC4:

PC3与PC5:

19. 查看各路由器的路由表信息(命令: show ip route),分析上述不能 Ping 通的原因是缺少了哪些路由信息,为下一步添加路由做准备。

路由表信息截图:

R1(此处为示例):

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

R2:

R3:

R4:

20. 在各个路由器上为相应的目标网络(Zone1, Zone2, Guest zone 所在子网)添加静态路由(优先选择以太网线路作为下一跳路径),以便上述三个区内的 PC 能够互相 Ping 通(不通请仔细分析是哪一台路由器缺少了路由)。记录最后的路由表信息。

配置命令(请保留路由器提示符):

R1(此处为截图形式的示例,请使用文本形式):

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.13.3
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.13.3
```

R2:

R3:

R4:

Ping 结果截图:

PC1与PC4:

```
PC-1> ping 172.16.0.1
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=218.325 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=203.096 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=188.129 ms
```

PC1与PC5:

PC3与PC4:

PC3与PC5:

路由表信息截图:

R1(此处为示例):

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 172.16.0.0 [1/0] via 192.168.13.3
S 172.16.1.0 [1/0] via 192.168.13.3
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

R2:

R3:

R4:

21. 在 R1 和 R4 上增加备用路由,选择串口线路作为下一跳的路径,并将路由距离设置成 30 (命令: ip route 目标网络 子网掩码 下一跳地址 距离)。此时查看路由表,该新增路由信息并不会出现,但在主路由链路断开时(在 R1、R4 上关闭与 R3 连接的端口),该路由会被自动添加进路由表。通过实验验证一下。配置命令:

R1:

A) R1-R3、R4-R3 间链路断开前:

R1 路由表信息截图

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 172.16.0.0 [1/0] via 192.168.13.3
S 172.16.1.0 [1/0] via 192.168.13.3
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

R4 路由表信息截图

```
192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1
C 192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
S 10.0.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R4#
```

PC1上的路由跟踪截图(命令: trace 目标网络):

```
PC-1> trace 172.16.0.1

trace to 172.16.0.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop

1 10.0.0.2 93.982 ms 15.817 ms 62.515 ms

2 192.168.13.3 125.237 ms 140.799 ms 150.276 ms

3 *192.168.34.4 183.936 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

B) R1-R3、R4-R3 间链路断开后:

R1 路由表信息截图:

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 172.16.0.0 [30/0] via 192.168.12.2
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

R4 路由表信息截图:

```
192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1
C 192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
S 10.0.0.0 [30/0] via 192.168.24.2
R4#
```

PC1 上的路由跟踪截图(如果不通,请检查 R2 上是否添加了相应的路由):

```
PC-1> trace 172.16.0.1

trace to 172.16.0.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop

1 10.0.0.2 22.696 ms 10.199 ms 22.751 ms

2 192.168.12.2 47.650 ms 35.200 ms 45.984 ms

3 *192.168.24.4 92.672 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

	C) R1-R3、R4-R3 间链路重新打开后:
	R1 路由表信息截图:
	R4 路由表信息截图:
22	在 R1 上分别使用 f1/0、s2/0 接口的 IP 地址作为源地址,测试到 R4 的 s2/1 接口地址的连通性(命令
	ping 目标 IP 地址 source 源 IP 地址),如果有哪个不通,在各个路由器上增加相应的静态路由信息。
	Ping 结果截图(通了后再截图):
	R1 的 f0/0 与 R4 的 s2/1:
	Rl#ping 192.168.24.4 source 10.0.0.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.0.0.2 .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 156/447/656 ms
	R1 的 f0/1 与 R4 的 s2/1:
	R1 的 f1/0 与 R4 的 s2/1:
	R1的 s2/0与 R4的 s2/1:
	补充静态路由的配置命令:
	R1:
	R2:
	R3:
	R4:

23. 给 R3 的 f0/0(R3-R5 之间)接口配置 IP 地址,给 R5 各接口配置 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

配置命令:

R3:

R5:

Ping 结果截图:

24. 给 PC6、PC7 配置 IP 地址及默认路由器地址(选 R5 作为默认路由器),其中 PC6 地址的主机部分为你的学号后 2 位或后 3 位(规则同前)。

配置命令:

25. 在 R5 路由器上配置 NAT 服务, 定义 fa0/1 接口为外部接口, 定义 fa0/0 接口为内部接口。配置完成后同时在 PC6、PC7 上持续 Ping 路由器 R3 的 fa0/0 接口地址(命令 ping ip 地址 -t), Ping 通后在 R5 上显示 NAT 信息(命令: show ip nat translation), 可以看出内部的源 IP 地址被转换成了外部 IP 地址。

配置命令(此处为截图形式的示例,请使用文本形式):

```
R5(config) #interface fa0/1
R5(config-if) #ip nat inside
R5(config-if) #exit
R5(config) #interface fa0/0
R5(config-if) #ip nat outside
R5(config-if) #exit
R5(config-if) #exit
R5(config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R5(config) #ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload
```

NAT 信息截图:

26. 在各路由器上增加静态路由信息,使得 PC6 能够与 Zone1、Zone2、Guest Zone 的 PC 机通信。提示:在 R5 上可以通过设置默认路由方式简化路由配置(命令: ip route 0.0.0.0 0.0.0 默认路由器 IP 地址),而 Private Zone 对其他区域是不可见的,所以在外部路由器上是不需要为其添加路由的(只需要添加 R3-R5 之间的子网)。

配置命令(请保留路由器提示符):

R1:

R2:

R3:

R4:

R5:

Ping 结果截图:

PC6与 PC1:

```
PC-6> ping 10.0.0.1

10.0.0.1 icmp_seq=1 timeout

10.0.0.1 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=234.312 ms

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=312.268 ms
```

PC6与PC3:

PC6与 PC4:

PC6与PC5:

27. 默认情况下,Cloud-1 的 eth0 接口工作在仅主机模式,IP 地址是动态分配的,与电脑主机的某个虚拟网 卡处于同一个子网。因此配置 R2 的 f0/0 接口 IP 地址时也采用动态分配方式(命令: ip addess dhcp)。 配置完成后查看 R2 获得的 IP 地址,然后在电脑主机上打开命令行,Ping 一下 R2 的 IP 地址。

配置命令:

电脑主机与 R2 之间 Ping 结果截图:

```
C: Wsers Administrator>ping 192.168.18.129
正在 Ping 192.168.18.129 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.18.129 的回复: 字节=32 时间=130ms ITL=255
来自 192.168.18.129 的回复: 字节=32 时间=16ms ITL=255
来自 192.168.18.129 的回复: 字节=32 时间=16ms ITL=255
```

28. 在 R2 上配置 NAT 服务,并且在 R1 上添加电脑主机的子网路由,使得 Zone 1 的 PC 机也能与电脑主机通信。提示:定义 f0/0 接口为外部接口,s2/0 为内部接口。

R2 配置命令:

```
R2(config) #interface f0/0
R2(config-if) #ip nat outside
R2(config-if) #exit
R2(config) #interface s2/0
R2(config-if) #ip nat inside
R2(config-if) #exit
R2(config-if) #exit
R2(config) #access-list  permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R2(config) #ip nat inside source list 2 interface fa0/0 overload
```

R1 配置命令:

```
R1(config) #ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.12.2
```

电脑主机的 IP 地址:

PC1 与电脑主机 Ping 结果截图(请关闭电脑上的防火墙):

```
PC-1> ping 192.168.18.1
84 bytes from 192.168.18.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=186.254 ms
84 bytes from 192.168.18.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=218.672 ms
84 bytes from 192.168.18.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=218.659 ms
```

29. 找一个不需要认证、没有地址绑定限制的网络环境(首选实验室、机房,或者自己搭一个环境),首先配置电脑主机的 IP 地址和默认网关,以便让电脑主机能够正常连接真实网络,再找一台该网络可以 Ping 通的主机 H。

接下来让 R2 的 f0/0 口改为连接 Cloud-1 的 eth2 接口(该接口采用桥接模式,如果没有 eth2,请参照 GNS 指南添加一个),使用静态或动态方式给 R2 的 f0/0 口配置 IP 地址(采用动态分配时需要再次输入 ip address dhcp,以便路由器重新获取 IP 地址),设置 R2 的默认路由地址为真实网络上的默认网关,在 R1 上为主机 H 的子网配置路由(可以简化配置成默认路由),测试 R2 以及 PC1 能否 Ping 通该主机。

R2 配置命令:

```
R2(config) #interface f0/0
R2(config-if) #ip address dhcp
R2(config-if) #
*Mar 1 01:21:46.015: *DHCP-6-ADDRESS ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned
DHCP address 192.168.1.103, mask 255.255.255.0, hostname R2
R2(config-if) #exit
R2(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

R1 配置命令:

R1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0 192.168.12.2

R2 与真实网络主机 H 的 Ping 结果截图:

```
R2#ping 114.114.114.114

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 114.114.114, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/223/476 ms
```

PC1 与真实网络主机 H 的 Ping 结果截图:

```
PC-1> ping 114.114.114.114
84 bytes from 114.114.114 icmp_seq=1 ttl=82 time=187.313 ms
84 bytes from 114.114.114.114 icmp_seq=2 ttl=73 time=125.065 ms
84 bytes from 114.114.114.114 icmp_seq=3 ttl=87 time=234.356 ms
```

30. 整理各路由器的当前运行配置,选择与本实验相关的内容记录在文本文件中,每个设备一个文件,分别命名为 R1.txt、R2.txt 等,随实验报告一起打包上传。

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

- 路由器的接口为什么会出现: FastEthernet0/1 is up, line protocol is down 的状态?
- 路由起什么作用?什么是静态路由?
- 需要为每个 PC 的 IP 地址添加路由,还是只需要为其网络地址添加路由?
- 添加静态路由时,下一跳地址是填写本路由器的端口地址,还是对方路由器的端口地址?或者是目的地网络的路由器端口地址?
- 什么是默认路由?添加默认路由的命令格式是什么?
- 在同一个局域网内的 2 台 PC 机, IP 地址分别为 10.0.0.x/24 和 10.0.1.x/24, 都属于 VLAN1, 一开 始不能互相 Ping 通,为什么把子网掩码长度从 24 位变成 16 位,就通了?
- 如果仅仅是为了让不同区域内的 PC 之间能够互相 Ping 通,在设置静态路由时,路由器之间互联的子网是否全部都要加入到所有路由器的路由表中?为什么?

七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策: