------ seti 05/11 ------

UN THREAD È UN FLUSSO DI ESECUZIONE ALL'INTERNO DI UN PROCESSO

- creare un thread significa quindi:
 - o creare una "cpu virtuale"
 - ALLOCATE UNO STACK PET IL NUOVO FLUSSO DI ESECUZIONE
- LA DIFFERENZA PRINCIPALE FRA THREAD E PROCESSI È LA CONDIVISIONE (O MENO) DELLO SPAZIO DI INDIRIZZAMENTO, MENTRE OGNI PROCESSO È COMPLETAMENTE ISOLATO DAGLI ALTRI PROCESSI
- DAL PUNTO DI VISTA LOGICO. OGNI THREAD HA IL SUO
 - STACK, regione di memoria dove vengono allocate le variabili locali, salvati gli indirizzi di ritorno di una funzione, metadati, ecc **però** tutti questi stack vivono nello stesso spazio di indirizzamento -> se un puntatore va dove non deve, un thread può leggere o scrivere all'interno dello stack di un altro thread
 - O VARIABILE ERRNO (CHE STA NEL PROPRIO TLS, THREAD LOCAL STORASE -> MEMORIA PRIVATA CHE HA OSNI THREAD) CHE RESTITUISCE IL PERCHÉ DEL FALLIMENTO DI UNA SYSTEM CALL

IL **THread Local Storage** è uno spazio locale a ogni thread, accessibile tramite interfaccia di tipo dizionario chiave/valore

In pthread:

- pthread_key_create crea una chiave, di tipo pthread_key_t
- può essere usata per memorizzare dei (void *)
 - pthread_setspecific
 - pthread_getspecific

ma possiamo affidarci al compilatore; in GCC: __thread

In Windows, interfaccia analoga (TlsAlloc, TlsSetValue e TlsGetValue) e
__declspec(thread)

Con i moderni C/C++, thread local

- $\bullet \ \ \text{keyword in C} ++$
- macro, definita in threads.h, corrispondente a _Thread_local in C

POTREMMO VOLER USARE I THREAD PER

- SFRUTTARE IL PARALLELISMO, SUDDIVIDERE IL CARICO DI LAVORO
- Facilitare l'input/output

Per creare un thread c'è una libreria api posix, **Pthread**

IL PRIMO ARBOMENTO È UN PUNTATORE A PTHREAD_T (EQUIVALENTE DI PID_T. IDENTIFICA IL THREAD); IL SECONDO PARAMETRO PERMETTE DI SPECIFICARE ATTRIBUTI OPZIONALI; IL TERZO PARAMETRO È UN PUNTATORE A FUNZIONE CHE PRENDE UN VOID * E RESTITUISCE UN VOID *, E QUESTO SARÀ IL CODICE ESEBUITO SUL THREAD; IL PARAMENTRO ARB DI TIPO VOID * È L'ARBOMENTO CHE È PASSATO A START_ROUTINE

IN CASO DI SUCCESSO LA FUNZIONE L'ESTITUISE O, ALTRIMENTI L'ESTITUISCONO IL CODICE DI ELLOPE MA NON VIENE SCRITTO SU ELLO

Per <u>uscire</u>, con un certo valore, <u>da un thread</u> posso:

- Fare un return dalla funzione iniziale -> esco da tutti i thread
- CHIAMARE void pthread_exit(void * retval); -> esco solo dal thread scelto posso attendere la terminazione di un thread tramite

int pthread_join (pthread_t thread, void ** retval);

DOVE SPECIFICO QUALE THREAD VOSLIO ASPETTATE E IN RETVAL VERTÀ SCRITTO IL VALORE DI
USCITA DI QUEL THREAD

o St non voglio attendere la terminazione di un thread, uso pthread_detach, altrimenti diventerà un thread zombie

sezione critica -> un pezzo di codice che va ad accedere ad una risorsa condivisa **race condition** -> quando il risultato finale dipende dalla temporizzazione, dipende da come sono schedulati i thread

PER EVITARE QUESTI PROBLEMI SERVE <u>SINCRONIZZARE I THREAD</u>, A VOLTE ANCHE DI PROCESSI DIVERSI

POSSIAMO rendere la sezione critica <u>atomica</u> utilizzando i lock, o mutex Prima di iniziare la sezione critica, un thread deve accedere al lock, accedere al mutex, Quindi prendersi il lock sul mutex

- si dichiara con pthread_mutex_t e si può inizializzare tramite:
 - assegnazione della costante PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER
 - pthread_mutex_init
- può essere acquisito (preso/tenuto), da un thread alla volta, tramite pthread_mutex_lock
- va rilasciato, il prima possibile, tramite pthread_mutex_unlock

QUANTI LOCK USARE ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA?

NON C'È UNA REGOLA FISSA, SE USO UN UNICO LOCK IN TUTTO IL PROGRAMMA, VUOL DIRE CHE QUANDO

DEI THREAD DEVONO SINCRONIZZARSI SU QUALCOSA UTILIZZANO QUELL'UNICO LOCK

SAREBBE QUINDI PIÙ INTELLIGENTE UTILIZZARE UN LOCK ALL'INTERNO DI OGNI STRUTTURA DATI

ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA

COME POSSIAMO IMPLEMENTARE I LOCK?

QUANDO IMPLEMENTIAMO UN LOCK DOBBIAMO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE:

- SE LA NOSTRA IMPLEMENTAZIONE OFFRE MUTUA ESCLUSIONE
- FAIRNESS / STARVATION -> un thread in attesa ha qualche garanzia di ottenere, prima o poi, il lock?
- Performance

SENZA UN SUPPORTO HARDWARE NON SI PUÒ IMPLEMENTARE -> DIVERSI PROCESSORI FORNISCONO DELLE PRIMITIVE ATOMICHE QUALI:

- Test-and-set -> singola operazione che testa il valore di un'allocazione di memoria e se trova o lo mette a 1
- SCAMBI ATOMICI -> INVETTE IL VALORE DI 2 ALLOCAZIONI DI MEMORIA

```
typedef struct __lock_t {
    int is_locked;
} lock_t;

void init(lock_t *lock) {
        lock->is_locked = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
        while (AtomicExchange(&lock->is_locked, 1) == 1)
        ; // spin-wait (do nothing)
}

void unlock(lock_t *lock) {
        lock->is_locked = 0;
}
```

- garantisce mutua-esclusione
- non è fair ed è possibile starvation
- COSA SUCCEDE SE UN THREAD CHE HA BIÀ ACQUISITO IL LOCK CERCA DI FARNE NUOVAMENTE IL LOCK? LOCK NON RICORSIVO (NE ESISTONO VARIANTI RICORSIVE)
- Performance -> Dobbiamo distinguere rispetto al numero di core:
 - SINSOLO COPE: SE UN THPEAD CHE HA IL LOCK VIENE DESCHEDULATO, SLI ALTPI SPRECANO TEMPO E CPU
 - COPE MULTIPLI: FUNZIONA DISCPETAMENTE BENE
- Ha senso aspettare in un loop, consumando cpu?
 Se si aspetta poco sì: i context-switch costano
 negli anni, varie proposte di approcci ibridi, ovvero "lock in due fasi" (un po' di spin,
 poi eventualmente sleep)

SCHEDULING E (SPIN-)LOCK POSSONO INTERABIRE IN MODI INASPETTATI

Inversione delle priorità:

SUPPONIAMO DI AVERE UNO SCHEDULER A PRIORITÀ E DUE THREAD:

- CON T1 BASSA PRIORITÀ E T2 ALTA PRIORITÀ
- ASSUMIAMO CHE T2 SIA IN ATTESA DI QUALCOSA, QUINDI VA IN ESECUZIONE T1
- T1 acquisisce un certo lock che chiamiamo l
- T2 Torna ready
- LO SCHEDULET DESCHEDULA T1 E MANDA IN ESECUZIONE T2
- T2 Va In SPIN-Walt Per IL LOCK L
- Game over -> T1, CHE È L'UNICO CHE PUÒ FILASCIATE IL LOCK L, NON VIENE MESSO IN ESECUZIONE, PETCHÉ T2 HA PRIOFITÀ

Definizione nata in un'epoca single-threaded:

Funzione rientrante (single-thread)

Funzione che si comporta correttamente anche se interrotta a metà di un'esecuzione per essere nuovamente chiamata

Esempi: interrupt-handler o ricorsione

Funzione thread-safe

Funzione che si comporta correttamente anche se eseguita da piú thread contemporaneamente

Definizioni separate -> una non implica l'altra

Ma IN POSIX USEREMO LA DEFINIZIONE DI "FIENTRANTE" QUANDO PARLIAMO DI FUNZIONI THREAD-SAFE

- NON TUTTE LE FUNZIONI POSIX SONO L'ENTRANTI
- QUELLE CHE NON LO SONO, HANNO TIPICAMENTE LA VARIANTE I