------ seti 25/11 -----

## Persistenza:

TIPICAMENTE UTILIZZIAMO LA PAPOLA "DISCHI" PER FIFERIRCI A DISPOSITIVI A BLOCCHI DI MEMORIA SECONDARIA, PERCHÉ STORICAMENTE ERANO DISCHI (ANCHE SE ORA SONO CHIP)

DISPOSITIVI A BLOCCHI -> QUANDO INTERASISCO CON UN BLOCCO, NON POSSO SOLO LESSERE O SCRIVERE UN SINSOLO BYTE MA DEVO LESSERE O SCRIVERE L'INTERO BLOCCO
TIPICAMENTE SONO DIVISI IN 512 BYTE L'UNO (ANCHE A 4K)

OBNI INDIFIZZO DI MEMORIA RAM CONTIENE DEI BUTE -> SUI DISCHI LA QUESTIONE È DIVERSA

- PET INDIFIZZATE UNA MEMOFIA MOLTO BROSSA SERVONO MOLTI BIT -> SE FABBRUPPO IN BLOCCHI I DATI, BASTANO MENO BIT PET INDIFIZZATE I VARI BLOCCHI

La grossa differenza tra un disco rispetto alla ram è la **Persistenza** -> quando stacco la corrente non perdo il contenuto del disco, mentre perdo quello della ram la memoria secondaria è quindi persistente, molto più economica ma molto più lenta

NEI SISTEMI UNIX C'È UNA CACHE, CHIAMATA **BUFFER CACHE**, CHE CONTIENE I BLOCCHI DEL DISCO CHE ABBIAMO LETTO O CHE VOGLIAMO SCRIVERE

- QUANDO SCRIVIAMO UN SETTORE, IL SETTORE FINISCE NELLA BUFFER CACHE E <u>Non</u> viene scritto immediatamente su disco, così se viene modificato viene modificato solo in ram e finisce poi su disco -> problema: se saltasse la corrente e i dati non sono ancora stati salvati su disco, si perdono

UN VOLUME È UNA SEQUENZA DI BLOCCHI INDIFIZZABILI (ANCHE NON CONTIGUI O APPARTENENTI A DISCHI DIVERSI) -> AD ESEMPIO UN INSIEME DI DISCHI ECONOMICI

SE VOBLIAMO UTILIZZATE UN DISCO METTENDOCI AD ESEMPIO DUE SISTEMI OPERATIVI DIVERSI, PER FARLO PARTIZIONIAMO IL DISCO.

Per partizionare i PC, esistono due standard:

- MBR -> Master Boot record (4 Partizioni Primarie + Partizioni estese)
- GPT -> GIUD PARTITION TABLE (128 PARTIZIONI IDENTIFICATE DA UN UUID -> UNIVERSAL UNIQUE IDENTIFIER)

NEI SISTEMI UNIX-LIKE ESISTONO DEI FILE SPECIALI CHE FANNO L'IFELIMENTO A DEI DISPOSITIVI, CHE POSSONO ESSELE A CALATTELI (STAMPANTE, TASTIELA, ECC.) O A BLOCCO


QUESTI FILE SPECIALI CHE CORRISPONDONO A DISPOSITIVI POSSONO ESSERE CREATI CON LA SYSTEM CALL MKNOD DA ROOT E SONO IDENTIFICATI DA DUE NUMERI:

- IL MAJOR NUMBER IDENTIFICA IL TIPO DI DISPOSITIVO (CLASSE)
- IL MINOR NUMBER IDENTIFICA UNO DEI VARI DISPOSITIVI DI QUEL TIPO (ISTANZE DELLA CLASSE)

DA UTENTE, IL FILE SYSTEM VIENE VISTO COME UN ALBERO CHE HA UNA PADICE CHE È LO SLASH /. DELLE CAPTELLE CON ALL'INTERNO DEI FILE E ALTRE CAPTELLE ECC.

SU SISTEMA UNIX QUANDO SI ABBIUNBE UN DISCO, QUESTO DEVE ESSERE MONTATO IN UNA CARTELLA DEL FILE SYSTEM COPPENTE

SU WINDOWS VIENE INVECE CREATA UNA LETTERA DI UNITÀ (ESEMPIO C QUELLA PRINCIPALE, ATTACCO UNA CHIAVETTA CHE DIVENTA D. ECC.)




QUESTI FILE CHE COPPISPONDONO AI DISPOSITIVI STOPICAMENTE VENBONO INSEPITI SOTTO LA CAPTELLA /DEV -> NEI SISTEMI MODERNI IL FILE CHE COPPISPONDE AL DISPOSITIVO VIENE CREATO ON DEMAND QUANDO VIENE CREATO IL DISPOSITIVO E VIENE FATTO SPAPIPE QUANDO LO STACCO -> IL KEPNEL SOLLEVA DEBLI EVENTI QUANDO I DISPOSITIVI VENBONO COLLEBATI E SCOLLEBATI


## IMPLEMENTAZIONE DI UN FILE-SYSTEM

UN FILE SYSTEM È UNA STRUTTURA DATI, CHE RISIEDE SU VOLUME

- Gestisce dati e metadati
- QUANDO FORMATTO UN VOLUME STO ANDANDO A FORMALIZZARE QUESTA STRUTTURA DATI NOI CONSIDERIAMO UNA VERSIONE SEMPLIFICATA, VSFS (VERY SIMPLE FILE-SYSTEM) <u>ESEMPIO</u>: ASSUMIAMO DI AVERE UN VOLUME DI 64 BLOCCHI DA 4K
  - SPESSO I SETTORI SI RABBRUPPANO IN BLOCCHI LOBICI, CHIAMATI **CLUSTER**



NON POTREMO UTILIZZARE TUTTI I BLOCCHI PER I DATI PERCHÉ DOBBIAMO MEMORIZZARE ANCHE ALTRE COSE, COME I NOMI DEI FILE (QUINDI I METADATI)



PER OGNI FILE C'È UNA STRUTTURA DATI CHE SI CHIAMA INODE, CHE CONTIENE QUASI TUTTI I METADATI (TUTTI TRANNE I NOMI DEI FILE), E BLI INODE SONO CONTENUTI IN UNA TABELLA CHIAMATA TABELLA DEBLI INODE

QUINDI INODE VADO AD ALLOCARE QUANDO FORMATTO UN DISCO? A SECONDA DELL'UTILIZZO DEL DISCO PUÒ AVER SENSO ALLOCARE PIÙ O MENO INODE

DOBBIAMO DEFINITE ANCHE DELLE STRUTTURE DATI:

- La bitmat degli inode
- La bitmat dei blocchi di dati

LA BITMAT È UN SETTORE DI BOOLEANI -> PER OGNI INODE CI SARÀ UN BIT NELLA BITMAT CHE MI DIRÀ SE L'INODE È OCCUPATO O LIBERO, MENTRE NELLA BITMAT DEI DATI SI SAPRÀ SE UN BLOCCO DATI È UTILIZZATO O LIBERO

- SUPERBLOCCO -> INTESTAZIONE DEL FILE-SYSTEM CHE IDENTIFICA LE SUE CAPATTERISTICHE

