2/6/22, 21:10 Cero Desplazado

<u>Imprimir</u>

# Cero Desplazado

#### Cero Desplazado o Exceso

Teniendo en cuenta los contenidos teóricos, para calcular ejercicio del punto 4 del trabajo práctico en cuestión, hay seguir los siguientes pasos:

- 1. Identificar el signo
- 2. Calcular el exceso 2 <sup>n-1</sup>, no perder de vista el tamaño de la palabra.
- 3. Calcular el CD = BSS Exceso
- 4. Tener en cuenta, como sabemos si la cadena de bit comienza con 0, el número es (+). Por lo tanto, el CD debe ser (-). Lo mismo sucede en el caso contrario.

### Ejemplo 1:

Ej. 4 - P1	BSS	SVA	C1	C2	CD
00110011	51	51	51	51	-77

#### Desarrollo

- 1. Identificar el signo. (+)
- 2. Hacer la conversión a decimal, para los sistemas de representación.
- 3. **CD** -> tener en cuenta el tamaño de la palabra para este caso, es  $2^7$ , **Exceso** = 128
- 4. CD = BSS EXCESO = 51 128 = -77

Importante: los números positivos, se representan de la misma forma en los sistemas BSS, SVA, C1, y C2.

#### Ejemplo 2:

	BSS	SVA	C1	C2	CD
100001	33	-1	-30	-31	1

Importante: Tener en cuanta que la cadena de bits comienza con 1 -> lo que indica que el número es negativo y que la representación en CD tiene que ser opuesta a los valores de SVA, C1 y C2

#### Desarrollo

- 1. Identificar el signo. ( )
- 2. BSS -> recordar que los números negativos no tienen representación, pero a los fines del ejercicio colocamos el valor de representación
- 3. . SVA -> El bits más significativo es para el signo, por lo tanto, el valor el que se muestra en la tabla.
- 4. C1-> Cambio 0 x 1 y 1 x 0, el valor sigue siendo negativo. C1= 011110, realizar la conversión.
- 5. C2 = C1 + 1, el signo sigue siendo negativo. C2 = 011110 + 1, efectuar la conversión.
- 6. CD = BSS EXCESO = 33 2<sup>5</sup>

#### Ejemplo 3

	BSS	SVA	C1	C2	CD
00001	1	1	1	1	-15

#### Desarrollo

- 1. Identificar el signo. (+)
- 2.  $CD = 1 2^4 = -15$

## Ejemplo 4

	BSS	SVA	C1	C2	CD
17	010001	010001	010001	010001	1100001

#### Desarrollo

- 1. Identificamos el número es positivo, por lo tanto, la representación de la conversión se mantiene en los distintos sistemas.
- 2. No así para el CD o Exceso. Aquí se debe proceder de la siguiente forma:
  - \* BSS (?) 32 (Exceso)=17 (Número) / BSS =17+32=49 <-CD-> hacer el cambio de base.

2/6/22, 21:10 Cero Desplazado

\* ATAJO = Invertir el bit más significativo a C2.

#### Ejemplo 5

BSS SVA C1 C2 CD -21 010101 110101 101010 101011 001011

#### Desarrollo

- 1. BSS: se representa la magnitud.
- 2. SVA: cambiar el valor del bit más significativo.
- 3. C1, sobre BSS. C1= 101010
- 4. C2 = C1 + 1 = 101011
- 5. CD = invierto bit más significativo de C2. CD = 001011 <- Atajo
- 6. Forma de calcular BSS (?) Exceso (32) = -21 -> BSS = -21 + 32 = 11 = 001011