TD

GUIDA PER IL NEGOZIO · VERSIONE 2.22.3

TD Booking Suite per Windows

Come si usa ogni giorno: entrare, l'agenda, i clienti e il loro storico, la cassa e gli scontrini. Per l'installazione e le impostazioni c'è l'assistenza.

Tastiere Digitali
tastieredigitali.tech

7 novembre 2026

Indice


1	Gli account e l'accesso	entrare, uscire, chi vede cosa
2	Il lavoro di ogni giorno	agenda, clienti, storico, promemoria
3	La cassa	conto, scontrini, chiusura, annulli
4	Se qualcosa non va	

1 Gli account e l'accesso

Chi vede cosa

Account	Vede e fa
Amministratore del programma	Configura: licenza, backup, configurazione guidata, impostazioni generali, tipo di attività, sedi, servizi, domande del modulo, sito; sul server postazioni e rete, su Un PC solo **Online e sito**. Agenda e clienti solo se lavora nell'attività (**Io, con questo account**).
Titolare	Lavora: agenda, prenotazioni, clienti, notifiche ed email ai clienti, registro attività, marketing se l'amministratore lo attiva. Tiene aggiornati orari, chiusure e ferie, gli operatori, il listino (servizi, varianti, prezzi e sconti dei clienti), i turni del ristorante e le date degli eventi, e il suo logo. Tipo di attività, sedi, tipo di prenotazione dei servizi e persone con accesso li cambia l'amministratore del programma: **Persone e permessi** il titolare non la vede.
Persone dell'attività	Quello che il loro ruolo consente: per esempio l'operatore vede l'agenda delle sue risorse, la reception le prenotazioni, il marketing contatti e campagne.

Entrare




Accesso: username o email e password. Sotto il modulo c'è il promemoria dei due account.

- Scrivi lo **username** oppure l'**email**, se l'account ne ha una, e la password.
- **Entra senza password**: l'amministratore del programma lo accende per un titolare da **Persone e permessi**. Dal PC del programma e dalle postazioni registrate la pagina di accesso mostra **Entra come …**: un clic e il ti-

tolare è dentro. Da un dispositivo non registrato serve la password, e le pagine sensibili si confermano con un clic.


- **Resta collegato su questo dispositivo** è spuntato di serie: il programma si riapre già collegato, sempre, finché non premi **Esci**.
- **Esci**, in alto a destra, chiude la sessione: serve per entrare con un altro account, per esempio come amministratore.

2 Il lavoro di ogni giorno



Dashboard dell'attività: prenotazioni di oggi e dei prossimi giorni, ricevute e disdette. Nel menu a sinistra agenda, clienti, configurazione e comunicazioni; in alto il logo dell'attività.

In cima alla dashboard **Oggi** e **Prossimi 7 giorni** si cliccano: l'elenco sotto mostra chi viene e a che ora, oggi o giorno per giorno nella settimana. Una colonna del grafico dei prossimi giorni porta dritta a quel giorno.



Prossimi 7 giorni: giorno per giorno, l'ora, il cliente, il servizio e l'operatore.

Il **menu** è diviso in gruppi, ognuno nella sua cornice, con un'icona per voce: in alto il lavoro di ogni giorno, sotto l'attività, le comunicazioni e i controlli; la configurazione del programma si apre e si chiude con un clic. Finita la configurazione guidata, la sua voce sparisce.

- **Agenda e prenotazioni**: per parrucchieri, estetica, studi e campi si apre sul **giorno**, con una colonna per ogni operatore che lavora quel giorno, o per uno solo scelto in alto; **Settimana** mostra i sette giorni ora per ora, per tutti o per un operatore, **Mese** quanti appuntamenti ha ogni giorno, **Elenco** la lista. Ogni operatore ha il suo colore e un ! arancione segnala allergie o intolleranze. Un clic su uno spazio libero apre **Nuova prenotazione** già a quell'ora: operatore, giorno e ora sono messi; cerchi il cliente in rubrica (o scrivi uno nuovo) e scegli i servizi dalla lista sotto gli orari: il primo scelto è il servizio, ogni scelta in più si aggiunge alla stessa visita, uno dopo l'altro (× per toglierne uno); l'ora resta premuta e salvi. Al banco gli orari vanno ogni quarto d'ora, come la griglia. Per ristoranti, soggiorni ed eventi c'è l'elenco della settimana.
- **Trascinare e stampare**: nell'agenda del giorno un appuntamento si trascina su un'altra ora o nella colonna di un altro operatore (nella settimana anche su un altro giorno) e il bordo in basso si tira per cambiare la durata; sul tablet si tiene premuto un attimo. Prima di salvare il programma chiede conferma. Senza trascinare: clicca l'appuntamento e nel riepilogo a destra premi **Modifica prenotazione**, cambi giorno, ora, operatore e durata e premi **Salva**; se non si può lo dice lì. In fondo al pannello **Annulla appuntamento** (rosso): chiede conferma, annulla e torna a quel giorno dell'agenda; non c'è se l'appuntamento è già chiuso o ha uno scontrino. Ogni stato ha il suo colore o segno, spiegati nella legenda sotto l'agenda, con **Mostra le annullate**. Agenda e dashboard si aggiornano da sole. **Stampa** apre il foglio del giorno, per tutti o per un operatore; **?** mostra i tasti.
- **Al banco e Forza**: dal programma si prenota da adesso fino a due anni avanti, senza il preavviso e i limiti della pagina online. Con la spunta **Forza**, nella nuova prenotazione e nello spostamento, si scrivono giorno e ora a mano e si prenota anche fuori orario, oltre i posti o sopra un altro appuntamento: il programma dice cosa si

supera e chiede una seconda conferma. Forzano il titolare e l'amministratore sede; reception e operatori solo se il titolare lo accende in **Configura l'attività › Al banco**.

- **Senza appuntamento**, nella dashboard e nell'agenda di oggi: per chi entra senza prenotare si sceglie il servizio e con chi (*Il primo disponibile* prende il primo libero). Nome e recapiti sono facoltativi; la prenotazione parte adesso, già *In corso*.
- **Blocca orario**, nell'agenda del giorno: toglie un orario a un operatore per una pausa, una formazione o una riunione, una volta o ogni settimana. In agenda è una fascia grigia; non conta nelle statistiche.
- **Lista d'attesa**, in *Ogni giorno*: chi aspetta un posto, con **Chiama**, **WhatsApp**, **Prenota** e **Aggiungi**. Quando si libera un posto il programma manda da solo l'email *Si è liberato un posto*. In **Configura l'attività › Al banco** il titolare sceglie se avvisare tutti o tenere il posto per il primo della lista (**Uno alla volta**).
- **Clienti**: a sinistra chi è il cliente (recapiti, allergie, **sconto** in percentuale o in euro, note), a destra Panoramica con speso e appuntamenti in programma, Prenotazioni con il prezzo, Trattamenti e Consensi e privacy. In **Etichette e preferenze** si mettono etichette, data di nascita, **Cliente VIP** e **Non prenotabile online**; la stella VIP e il numero di assenze compaiono anche in agenda. **Unisci con un'altra scheda** riunisce due schede dello stesso cliente. La ricerca trova i nomi dall'inizio delle parole, anche senza accenti.
- **Report**: scegli il periodo, o premi un **Anno intero**. Dallo storico dei clienti, cioè dagli scontrini con il cliente e dallo storico importato dal programma di prima, ci sono i lavori e gli incassi per operatore, per mese e per cliente; poi occupazione, assenze, clienti nuovi e di ritorno, origine delle prenotazioni. In alto ci sono incassato, visite, media a visita e clienti, con le barre per mese e per operatore; poi anno per anno con gli operatori, i servizi più fatti e l'elenco dei trattamenti. Gli incassi li vedono solo il titolare e l'amministratore sede. Ogni tabella si scarica in **Excel** o in **PDF**: il file finisce nella cartella **Download** e si apre da solo; dal browser si sceglie *Salva come PDF* nella finestra di stampa.
- **Le ricerche restano**: se apri un cliente e torni alla lista, dalla scheda o dal menu, ritrovi la ricerca di prima. **Mostra tutti** la azzera.
- **Configura l'attività**: il titolare ci trova orari di apertura, chiusure e ferie e gli **operatori**. Per ogni operatore carica la **foto**, spunta in **Cosa fa** i trattamenti che fa, ognuno con la sua durata e il suo prezzo se diversi (vuoti valgono quelli del trattamento), e, se non segue gli orari dell'attività, i suoi giorni e orari; dalla sua scheda segna le ferie. Ci sono anche i **servizi** con varianti e **prezzi**, e per ristoranti ed eventi i **turni** e le **date** (anche ripetute, con *Ripeti*). Nella scheda dell'operatore ogni giorno può avere una seconda fascia, per la pausa pranzo; negli orari *Ogni quante settimane* fa le settimane alterne. In **Chiusure e giorni speciali** una riga va *Dal giorno Al giorno*, e **Segna le festività** mette in un clic le festività italiane dell'anno, con Pasqua e il santo patrono. Tipo di attività, sedi, tipo di prenotazione e domande del modulo li imposta l'amministratore del programma.
- **Logo e aspetto**, in fondo a Configura l'attività: il titolare carica il **logo** (PNG, JPEG o WebP fino a 1 MB, anche orizzontale), che compare in alto nel menu al posto di "TD", sceglie il **colore** e la frase sotto il nome. L'anteprima del menu e della pagina prenotazioni cambia mentre scegli.
- **Configurazione promemoria**: gli avvisi per voi a ogni prenotazione nuova, spostata o annullata, per email o su Telegram, con **Avvisa anche l'operatore** e il **Riepilogo serale** delle prenotazioni di domani. Sotto, le **email ai clienti**, a gruppi: **Promemoria e conferme**, **Prima dell'arrivo**, **Dopo la visita**. Ogni email ha il suo interruttore **Parte** / **Spenta**, e le decide il titolare: conferma, modifica e annullamento, con il logo dell'attività, e il **promemoria**, acceso di serie per le attività nuove (il giorno prima), che ha i tasti **Confermo** e **Non vengo**, e chi conferma ha la spunta verde ✓ in agenda. Chi non ha confermato compare nella dashboard in **Da chiamare**. Per ognuna il titolare scrive anche oggetto e testo, con i campi da inserire con un clic e l'anteprima. Il cliente sceglie nel modulo di prenotazione se riceverle; dalla sua scheda, in **Consensi e privacy**, si accendono o si spengono. Avvisi e riepilogo per un operatore partono solo se la persona ha l'email in **Persone e permessi**.

- **Marketing** compare quando l'amministratore del programma lo accende in **Impostazioni e sito**: le campagne email, il CSV degli iscritti per Brevo, Mailchimp o un foglio, o tutti e due.
- **Persone e permessi**, solo per l'amministratore del programma, in **Gestione tecnica**: aggiunge chi lavora nell'attività con uno **username**, l'email se vuole, e il ruolo. L'accesso si consegna con un link di invito oppure con una password che scegli tu. Una persona che ha già un account si aggiunge scrivendo solo il suo username o la sua email.


> **I link aperti dal cliente vogliono Online e sito**
>
> I tasti Confermo e Non vengo, la pagina *Gestisci* con Sposta, *Aggiungi al calendario* e il link della lista d'attesa funzionano solo se la pagina prenotazioni è raggiungibile da Internet: con Server con postazioni messo online, o con Un PC solo con **Online e sito** acceso. Senza, l'email arriva lo stesso ma il link non si apre; al banco si lavora come sempre.

Impostare i promemoria


Promemoria, secondo promemoria, annullamento di chi non conferma, *Prima dell'arrivo* e *Dopo la visita*: se partono e quando li decide il titolare, o l'amministratore del programma.

1. Apri **Configurazione promemoria** (sotto Comunicazioni) e scendi a **Email ai clienti**.
2. Nella card **Promemoria** accendi l'interruttore e scegli **Quando parte**: un numero di ore prima (con 24, un appuntamento di martedì alle 10 riceve il promemoria lunedì alle 10), oppure **Il giorno prima, a un'ora fissa**, e scrivi l'ora, per esempio 18:00. Con l'ora fissa chi prenota dopo quell'ora non lo riceve, perché non serve.
3. In **Se il cliente non preme Confermo** scegli se la prenotazione resta (e compare in **Da chiamare**) o si annulla da sola qualche ora prima, con un'email al cliente.
4. Se serve accendi il **Secondo promemoria**, da 1 a 6 ore prima o anche lui il giorno prima a un'ora fissa, e premi **Salva le email ai clienti**.


I promemoria partono dal PC del programma: se a quell'ora il PC è spento, partono appena si riaccende, se c'è ancora tempo. Per i tasti Confermo e Non vengo vale la nota qui sopra.




Agenda del giorno: una colonna per operatore.




Operatore: foto, cosa fa con durata e prezzo suoi, giorni e orari, ferie.




Settimana: i sette giorni ora per ora, un colore per operatore.




Mese: quanti appuntamenti ha ogni giorno.



Scheda cliente: a sinistra chi è, con recapiti, note e sconto; a destra Panoramica, Prenotazioni, Trattamenti, Consensi e privacy.



Logo e aspetto: logo, colore e frase, con l'anteprima.



Email ai clienti: quali partono, i testi e l'anteprima.

3 La cassa

Dal programma chiudete il conto e lo mandate al registratore di cassa. È la cassa a stampare lo scontrino e a mandarlo all'Agenzia delle Entrate: il programma non fa mai scontrini da solo. I dati dello scontrino restano sulla prenotazione e nella scheda del cliente.

Vanno bene la **RCH Print!F**, in rete o con il cavo USB, e le **Epson FP-81II e FP-90III RT**, in rete. Il PC con il programma parla direttamente con la cassa: non serve installare altro.

Chiudere il conto

La usano titolare, amministratore sede e reception; gli operatori solo se il titolare lo permette in **Configura l'attività › Al banco**.

1. Apri **Ogni giorno › Cassa**. Dall'agenda: clicca l'appuntamento e, nel riepilogo che si apre a destra (cliente, servizi, **Totale**), premi **Pagamento**. Oppure dalla prenotazione premi **Chiudi il conto**. Il servizio arriva già con il suo prezzo, con gli altri servizi della stessa visita.
2. La Cassa è a righe: in alto la card **Cliente**, sotto **Servizi e prodotti**, sotto il **Conto**. Nel Cliente scrivi nome, telefono o email e clicca il suo nome nell'elenco. È facoltativo, ma solo con il cliente scelto lo scontrino va nella sua scheda. Accanto c'è **Storico**: apre la sua scheda storica in una finestra sopra il conto, con **Oggi**, **Questo mese**, **Quest'anno**, **Sempre** o le date; il conto sotto resta com'è.
3. Tocca i servizi: sono tutti in vista, mattonelle piccole per gruppo, e la ricerca lascia solo quelli che corrispondono. Compaiono nel conto. Con − e + cambi la quantità; prezzo e descrizione si possono correggere. Sotto i servizi ci sono i **Prodotti** (shampoo, spazzole…): si aggiungono in **Configura l'attività › Prodotti** o salvandoli da un preventivo. **Riga libera** serve per una cosa fuori listino.
4. Gli **operatori** stanno a destra dei servizi, con foto e colore dell'agenda (come in Exagon): tocca il servizio, poi chi lo ha fatto; la riga lo prende e sotto la descrizione si legge il nome. L'operatore resta premuto per i servizi dopo, finché non ne tocchi un altro; per cambiarlo a una riga già nel conto, tocca la riga (diventa quella corrente, con il bordo colorato) e poi l'operatore. Dalla prenotazione arriva già scelto. Non va sullo scontrino: serve per lo storico del cliente. I servizi nel conto si vedono accesi, con la spunta e il numero.
5. Lo **Sconto** di una riga si scrive accanto al prezzo, in euro (`5,00`) o in percentuale (`10%` , `100%` per un omaggio): sullo scontrino esce come riga SCONTO sotto quel servizio. Anche lo **Sconto sul totale** va in euro o in percentuale e toglie da tutto il conto.
6. Scegli il pagamento: contanti, carta o bancomat, altro, da pagare. Se il cliente paga in due modi apri **Dividi il pagamento**: la somma deve fare il totale.
7. Codice fiscale e codice lotteria solo se il cliente li dà. Se hai scelto il cliente e la sua scheda ha il codice fiscale, si mette da solo.
8. Premi **Paga in cassa**. La cassa stampa lo scontrino, la prenotazione diventa *Completata* e lo scontrino compare sotto, in **Scontrini di oggi**, con il nome di chi ha pagato se c'era il cliente; la pagina si aggiorna da sola mentre la cassa lavora. Se esci dalla Cassa a metà conto e torni, righe e cliente sono ancora lì: spariscono quando il conto parte o lo svuoti.

Lo scontrino nello storico del cliente

Con il cliente scelto, appena la cassa emette lo scontrino nella sua scheda, in **Trattamenti**, compare la visita del giorno: ogni voce con quantità, prezzo e operatore, gli sconti, il totale, il pagamento e il numero del documento. Un annullo aggiunge la sua riga. Nello stesso giorno puoi aggiungere a mano altri trattamenti con **Aggiungi trattamento**, per esempio la formula del colore.

Il cliente paga dopo (il «parcheggio» di Exagon): scegli il cliente e, come pagamento, **Da pagare**, anche solo per una parte con **Dividi il pagamento**. La cassa stampa lo scontrino con il pagamento non riscosso. Lo scontrino resta nel riquadro **Da incassare** della Cassa e nella scheda del cliente compare **Deve** con l'importo. Quando paga, nel riquadro **Da incassare** scegli come ha pagato e premi **Segna pagato**: l'importo entra nei report del giorno in cui ha pagato, con la parte di ogni operatore. Se all'incasso serve stampare un altro documento lo dice il vostro commercialista: per ora si fa dalla cassa. Nei **Report** la tabella **Da incassare** elenca chi deve ancora pagare.

Non nello scontrino: un trattamento fatto che si paga un'altra volta. Nel conto premi **Non nello scontrino** sulla riga: diventa gialla e non va nello scontrino; premi di nuovo per rimetterla. Con **Paga in cassa** lo scontrino esce con le altre righe e quella fuori va subito tra i **Trattamenti** del cliente, con servizio, operatore e importo, segnata con un asterisco finché non entra in uno scontrino; nei Report conta come lavoro fatto quel giorno. Per non fare nessuno scontrino apri **Tutto il conto non nello scontrino**, scrivi una nota se serve (per esempio «paga sabato») e premi **Segna fatto, non nello scontrino**. Alla prossima visita la Cassa lo ricorda: **Aggiungi al conto** e decidi lì prezzo, sconto o omaggio; lo scontrino esce allora e l'asterisco sparisce. Le righe fuori dallo scontrino sono anche in fondo alla Cassa e nei Report; **Togli** le cancella da lì, il trattamento nella scheda resta.

Gift card, un credito prepagato a nome del cliente. *Venderla*: in Cassa premi **Gift card**, scegli 25, 50, 100, 150 € o scrivi l'importo, controlla la scadenza (proposta tra 12 mesi; vuota non scade) e premi **Aggiungi al conto**. Va nello scontrino come una riga, sul **Reparto delle gift card** di Registratore di cassa (l'IVA da usare la dice il commercialista), con «GIFT CARD» e il suo codice. È intestata al cliente scelto nel conto; si può intestare dopo a un altro cliente dalla pagina **Gift card**. Diventa attiva quando la cassa ha emesso lo scontrino. *Usarla*: scegli il cliente nel conto e premi **Usa gift card**, oppure apri **Paga con gift card** e scrivi il codice. Il totale scende del credito (in **Quanto usare** puoi usarne meno). Lo scontrino esce con la riga GIFT CARD che scala l'importo: se copre tutto è a 0 €, il resto si paga come sempre. Se lo scontrino non esce, o viene annullato, il credito torna sulla gift card. La pagina **Ogni giorno › Gift card** elenca tutte le gift card con credito, scadenza e movimenti; **Stampa per il cliente** fa il biglietto da dare con lo scontrino.

Preventivi

Da **Ogni giorno › Preventivi › Nuovo preventivo**, o dalla scheda del cliente con **Nuovo preventivo**. Cerca il cliente o scrivi nome, telefono ed email; aggiungi servizi e prodotti da **Aggiungi dal listino** (lo stesso due volte vuol dire quantità 2) o con **Riga scritta a mano**, che con **Salva tra i prodotti** diventa un prodotto, in Cassa e nei prossimi preventivi. Premi **Salva e apri il PDF**, poi **PDF**: il file va nella cartella Download. Il preventivo ha il logo, il nome, l'indirizzo, il telefono, l'email e la partita IVA dell'attività. **Apri in Cassa** porta tutte le righe nel conto quando il cliente accetta.

Promemoria WhatsApp

Si accende in **Configura l'attività › Al banco › Promemoria WhatsApp**. Consigliato: **Il giorno di apertura prima**. Il programma segue gli orari di apertura e le chiusure: con domenica e lunedì chiusi, il sabato propone i clienti del martedì, e il messaggio dice giorno e ora. Quando c'è qualcuno da avvisare, in cima a ogni pagina compare **Promemoria WhatsApp: N clienti da avvisare**: premi **Avvisa** (la pagina è anche in **Configurazione promemoria ›**

Promemoria WhatsApp). Premi **WhatsApp**: si apre WhatsApp per Windows (o WhatsApp Web) con il messaggio già scritto, premi Invio. Il programma segna **Avvisato**; **Segna da avvisare** toglie il segno. Il testo si cambia in **Configurazione promemoria › Messaggio WhatsApp**. Il messaggio parte dal numero del negozio: niente account Meta e niente costi. Per aprire direttamente l'app, installa WhatsApp dal Microsoft Store sul PC del salone e accedi con il numero del negozio.

Grazie e recensione, il giorno dopo. In cima a **Promemoria WhatsApp** il riquadro **Grazie e recensione · Ieri** elenca chi è venuto quel giorno (arrivato, in corso o concluso, una volta per visita) con la chat già scritta: grazie della visita e il link per lasciare la recensione su Google. Il testo (**Grazie del giorno dopo**) e il **Link alla recensione** si scrivono in **Configurazione promemoria**, nel riquadro WhatsApp: senza link il riquadro resta vuoto e lo dice. Premi **WhatsApp**, poi Invio; il programma segna **Mandato**, a parte dai promemoria. Con le frecce si cambia giorno.

Lo storico del cliente in PDF

Nella scheda del cliente, **Storico in PDF**: tutto quello che ha fatto, giorno per giorno, con chi e quanto, il totale speso, quello che deve, il preventivo pagamenti cassa e le gift card. Con **Dal** e **Al** scegli un periodo; poi **PDF**.

Copia per email: solo se il cliente la chiede. Prima di inviare scegli il cliente (serve l'email nella scheda) e spunta **Il cliente vuole la copia per email**: resta registrato il suo consenso, separato da quello per le offerte. La copia non vale come scontrino. La copia per email parte solo se il programma può mandare email.

Scritta	Cosa vuol dire, cosa fare
In coda, In corso	Lo scontrino sta andando alla cassa. Aspetta qualche secondo: la pagina si aggiorna da sola.
Emesso	La cassa l'ha stampato. Ci sono **Copia**, **Rimanda la copia** e l'annullo.
Non emesso	La cassa ha detto di no e lo scontrino non è uscito. Sotto c'è il motivo (carta finita, coperchio aperto, errore della cassa): sistema la cassa e premi **Riprova**.
Da verificare	Il conto è partito ma la risposta della cassa non è arrivata: lo scontrino può essere uscito oppure no. Guarda la cassa. Se è uscito premi **È uscito** (se vuoi scrivi il numero); se non è uscito **Non è uscito, rimanda**. Non rimandare senza aver guardato: rischi due scontrini.
Annullato	Premi **Annulla** con il «Documento n.» dello scontrino e la cassa stampa l'annullo (vedi qui sotto). Se sulla RCH il comando di annullo è vuoto, l'annullo si fa dalla cassa e qui si preme **Annullato dalla cassa**.

Chiusura giornaliera e annulli

In fondo alla Cassa, nel riquadro **Chiusura e annulli**.

- **Chiusura giornaliera.** A fine giornata, dopo l'ultimo scontrino, premi **Chiusura giornaliera**: la cassa stampa la chiusura e manda i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Conservala come sempre. Non serve aprire la cassa: la giornata si apre da sola con il primo scontrino dopo la chiusura. Se un giorno con scontrini è rimasto senza chiusura, Cassa e Dashboard lo dicono finché non la fai; fatta dalla cassa, premi **L'ho fatta dalla cassa**
- **Riepilogo di cassa in PDF.** Sotto la chiusura: **Riepilogo di oggi (PDF)**, oppure **Dal** e **Al** e **Riepilogo del periodo (PDF)**. Giorno per giorno: ogni scontrino con ora, numero, chi ha pagato, le righe con l'operatore, sconti, gift

card e il pagamento; gli annulli, le chiusure, i *Da pagare* incassati e il *Non nello scontrino* fatto; poi i totali del giorno per pagamento e per operatore, e il totale del periodo. Il file finisce in Download e si apre da solo; la finestra non si ferma.

- **Annullare uno scontrino di oggi.** In **Scontrini di oggi** premi **Annulla** accanto allo scontrino: parte subito con il suo «Documento n.» (per esempio 2026-0012: 2026 è la chiusura, 0012 il documento). Su Epson il numero lo dice la cassa; la RCH non lo dice, quindi lo conta il programma dalla chiusura scritta in **Registratore di cassa › Ultima chiusura giornaliera n.**. Per questo sulla RCH il campo è vuoto: scrivi il numero stampato in fondo allo scontrino, per esempio `2039-0013`, e premi: la cassa annulla quello, qualunque sia la sua numerazione. Dal numero che scrivi il programma impara lo scarto del suo conto e rinumera la giornata, così i numeri in **Scontrini di oggi** tornano quelli della cassa (lo stesso vale per **È uscito** con il numero scritto). La cassa stampa l'annullo e lo scontrino risulta **Annullato**
- **Annullare uno scontrino di un altro giorno**, o fatto dalla cassa: in **Annulla un altro scontrino** scrivi la data e il «Documento n.» e premi **Annulla lo scontrino**

Conserva lo scontrino sbagliato insieme all'annullo. Sulla RCH i comandi di sconto di riga, annullo e chiusura vanno provati la prima volta: se la cassa dà errore si correggono in **Registratore di cassa › Comandi RCH da provare**. Lasciati vuoti, annullo e chiusura si fanno dalla cassa e qui l'annullo si segna con **Annullato dalla cassa**.

Dati fiscali del cliente

Per mettere il codice fiscale sullo scontrino e avere pronti i dati di chi chiede la fattura (la fattura non la fa il programma). Li vede e li cambia chi crea prenotazioni e vede i recapiti.

1. Apri **Clienti**, cerca il cliente e apri la scheda.
2. Nella card **Dati fiscali** premi **Aggiungi i dati fiscali** e scegli il tipo: privato, azienda o ditta, professionista.
3. Scrivi codice fiscale e, per aziende e professionisti, ragione sociale, partita IVA, indirizzo con CAP, comune, provincia (la sigla, per esempio RM), nazione (IT), codice destinatario SDI o PEC.
4. Premi **Salva i dati fiscali**. Il programma controlla codice fiscale e partita IVA e dice se c'è un errore di battitura. Per l'estero partita IVA e CAP restano liberi.

In Cassa, scelto il cliente, il codice fiscale si mette da solo. I dati sono cifrati con il resto della scheda, si importano con i clienti (colonne Codice fiscale, Partita IVA, Ragione sociale, PEC, SDI, CAP, Provincia) e vanno via con la cancellazione del cliente.

4 Se qualcosa non va

Cosa succede	Cosa fare
Una persona ha dimenticato la password	L'amministratore del programma, da **Persone e permessi**, preme **Ripristina password**: un link nuovo, per email o, se la persona non ha l'email, sullo schermo da consegnare a mano.
Il programma è lento o si ferma per qualche secondo a ogni salvataggio	Spesso è l'antivirus che controlla il database a ogni scrittura. In **Sicurezza di Windows › Protezione da virus e minacce › Gestisci impostazioni › Esclusioni** aggiungi le cartelle `C:\ProgramData\TD Booking Suite` e `C:\Program Files\TD Booking Suite` (serve un amministratore). Se succede ancora, chiama l'assistenza con il file di **Stato del programma › Scarica i log per l'assistenza**.
Il server non risponde e serve l'agenda	Nella pagina *Il server non risponde* premi **Apri la copia dell'agenda (sola lettura)**: è il foglio di oggi e di domani salvato dalla finestra. Sul PC server il pulsante compare dopo i primi due minuti dall'avvio.
Uno scontrino è «Non emesso» o «Da verificare»	Non emesso: leggi il motivo, sistema la cassa e premi **Riprova**. Da verificare: guarda la cassa, poi **È uscito** oppure **Non è uscito, rimanda** (capitolo 3).

> **Assistenza**
>
> Per installare, aggiornare, collegare la cassa o il sito, i backup e tutto quello che qui non c'è, chiama Tastiere Digitali: tastieredigitali.tech