TD

ISTRUZIONI · VERSIONE 2.10.2

TD Booking Suite per Windows

Installare il programma, configurarlo con la configurazione guidata, lavorarci ogni giorno, collegare le postazioni, fare i backup e gestire la licenza.

Tastiere Digitali
tastieredigitali.tech

29 ottobre 2026

Indice

1	In breve	tipi di installazione, account, licenza
2	Prima di installare	requisiti, avvisi di Windows
3	Installare	la scelta del tipo
4	Primo avvio	l'amministratore del programma
5	Configurazione guidata	licenza, attività, backup, postazioni
6	Gli account e l'accesso	chi vede cosa, entrare e uscire
7	Il lavoro di ogni giorno	agenda, clienti, persone, import
8	Le postazioni	solo Server con postazioni
9	Da fuori dall'ufficio	proxy, certificato, versione web
10	Backup e ripristino	
11	La licenza	tipi, codice installazione, prova
12	Se qualcosa non va	
13	Aggiornare, cambiare tipo, disinstallare	
14	Per il tecnico	riga di comando, file, servizi

1 In breve

TD Booking Suite gestisce prenotazioni, agenda e clienti. Si installa con un solo file MSI e i dati restano sul PC, in ufficio: non passano da server esterni.

Tre modi di installarlo

Tipo	Quando	Cosa fa
Un PC solo	Un'attività con un solo computer.	Programma e dati sullo stesso PC. Risponde solo a quel PC: niente altri computer, telefoni o prenotazioni dal sito. Si entra con username e password.
Server con postazioni	Un ufficio con più computer, tablet o telefoni.	Questo PC tiene i dati e resta acceso. Gli altri PC con la postazione, i telefoni dell'ufficio e, se lo metti online, il sito si collegano a lui. Sul server si usa anche il programma.
Solo postazione	Ogni altro PC dell'ufficio.	Solo la finestra del programma, che si collega a un server già installato o a TD Booking Suite su Internet.

Due account, oppure uno

Amministratore del programma

Si crea al primo avvio. Configura licenza, backup, attività e, sul server, postazioni e rete. Da solo non vede agenda e clienti.

Titolare

Lavora nell'attività: agenda, prenotazioni, clienti, servizi, orari. Aggiunge le altre persone da Persone e permessi.

Se il programma lo usi tu, nella configurazione guidata scegli **Io, con questo account**: un solo account configura e lavora. Se lo installi per un cliente, scegli **Il titolare, con un suo account**.

La licenza

Senza licenza si attiva una **prova di 7 giorni**, con un'attività e due postazioni. La licenza dice il tipo (Un PC solo, Server con postazioni, Portale con più attività), quante postazioni in rete si usano e se scade. Vale per un'installazione precisa, riconosciuta dal suo **codice installazione**.

2 Prima di installare

Cosa serve

- Windows 10 o 11 a 64 bit, con un account amministratore di Windows per installare.
- Sul PC che tiene i dati: almeno 4 GB di RAM e qualche GB libero. Con Server con postazioni deve restare acceso mentre si lavora.
- Microsoft Edge WebView2, già presente in Windows 11 e nei Windows 10 aggiornati. Se manca, il programma lo dice e porta alla pagina per scaricarlo.

Windows segnala il file: si installa lo stesso

Il file MSI non ha ancora una firma digitale: Windows non riconosce chi lo pubblica e lo segnala, anche se il file è a posto.

1. **Edge o Chrome** dicono che il file *non viene scaricato comunemente*: apri il menu **…** del download, poi **Mantieni**, **Mostra altro** e **Mantieni comunque**.
2. **Windows ha protetto il PC**, la finestra blu, compare al doppio clic: premi **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque**.
3. Se il file arriva da una chiavetta o da una email e non parte: tasto destro, **Proprietà**, spunta **Sblocca** in basso, **OK**.


3 Installare

1. Doppio clic sull'MSI, poi **Avanti**. Accetta la licenza d'uso e premi **Avanti**.
2. Alla domanda **Come userai TD Booking Suite su questo PC?** scegli il tipo: **Un PC solo**, **Server con postazioni** o **Solo postazione** (sono spiegati nel capitolo 1). La scelta si cambia dopo, aprendo di nuovo l'installazione: i dati restano.
3. Premi **Installa** e dai il permesso di amministratore. La prima volta servono un paio di minuti: l'installer prepara il database e i servizi di Windows.
4. Alla fine lascia spuntato **Apri TD Booking Suite**, oppure usa l'icona sul desktop.

> **Sul PC con il server la finestra non fa domande**
> Con Un PC solo e con Server con postazioni la finestra apre da sola il programma installato su quel PC, già verificato. Indirizzo e impronta del certificato li chiede solo una postazione (capitolo 8).

4 Primo avvio

La prima volta il programma chiede di creare l'**amministratore del programma**. Si fa solo dal PC dove c'è il server, e solo finché un amministratore non esiste.




Primo avvio: il codice, lo username, l'email facoltativa e la password.

1. **Codice del primo avvio**: apri il menu Start, **TD Booking Suite**, **Codice del primo avvio**. Windows chiede il permesso di amministratore e mostra il codice: scrivilo nella pagina. Serve perché un altro utente di Windows dello stesso PC non crei l'amministratore al posto tuo.
2. **Username**: con questo entri nel programma. Lettere, numeri, punto e trattino, da 3 a 40 caratteri, per esempio `mario`.
3. **Email, facoltativa**: se la metti puoi entrare anche con quella.
4. **Password** di almeno 12 caratteri, due volte. Conservala bene: se la perdi si recupera solo da questo PC (capitolo 12).
5. **Resta collegato su questo PC**, già spuntato: alla prossima apertura entri senza scrivere niente.

Premi **Crea l'amministratore**: sei già dentro e si apre la configurazione guidata.

5 Configurazione guidata


Pochi passi, ognuno dice se è **Fatto** o **Da fare** e porta alla pagina giusta. La ritrovi nel menu a sinistra, **Configurazione guidata**.



Configurazione guidata con Un PC solo, dopo aver attivato la prova.

Passo 1 · Licenza


Premi **Attiva la prova di 7 giorni** per partire subito, oppure **Inserisci la licenza**. Nella pagina **Licenza** trovi il **codice installazione**: mandalo a Tastiere Digitali per ricevere la licenza di questo PC, poi incollala nella stessa pagina e premi **Attiva la licenza**.




Licenza: il tipo, cosa consente, il codice installazione e il campo per incollare la licenza nuova.

Passo 2 · La tua attività e chi ci lavora

Scrivi il nome dell'attività e scegli il tipo (parrucchiere, ristorante, studio…): prepara servizi, orari e domande giuste per quel lavoro, che poi si cambiano in **Configura l'attività**. Poi scegli chi ci lavora.



Io, con questo account: un solo account configura e lavora. È la scelta proposta con Un PC solo.



Il titolare, con un suo account: scrivi il suo username, se vuoi la sua email, e la sua password. È la scelta proposta con Server con postazioni, e quando installi per un cliente.

> **Se il titolare ha già un account**
>
> , per esempio perché ha già un'altra attività con la licenza Portale, scrivi solo il suo username o la sua email e lascia vuote le password: resta la sua.

Passo 3 · Backup

Imposta la password dei backup, attiva il backup di ogni notte e aggiungi una destinazione fuori dal PC: disco esterno, NAS, FTP o SFTP. È spiegato nel capitolo 10.


Passo 4 · Postazioni e accesso da fuori

Solo con Server con postazioni: registri gli altri PC (capitolo 8) e, se serve, l'accesso da fuori dall'ufficio (capitolo 9).

Al lavoro



Con **Io, con questo account**: **Vai all'agenda** e lavori subito.




Con il titolare: **Esci ed entra come ...** chiude la sessione dell'amministratore e apre l'accesso con lo username del titolare già scritto.

6 Gli account e l'accesso

Chi vede cosa

Account	Vede e fa
Amministratore del programma	Configura: licenza, backup, configurazione guidata, impostazioni generali, tipo di attività, sedi, servizi, domande del modulo, sito; sul server postazioni e rete, su Un PC solo **Online e sito**. Agenda e clienti solo se lavora nell'attività (**Io, con questo account**).
Titolare	Lavora: agenda, prenotazioni, clienti, marketing, notifiche, registro attività. Tiene aggiornati orari, chiusure e ferie e il personale: operatori e persone con accesso. Tipo di attività, sedi e servizi li cambia l'amministratore del programma.
Persone dell'attività	Quello che il loro ruolo consente: per esempio l'operatore vede l'agenda delle sue risorse, la reception le prenotazioni, il marketing contatti e campagne.

Entrare



Accesso: username o email e password. Sotto il modulo c'è il promemoria dei due account.

- Scrivi lo **username** oppure l'**email**, se l'account ne ha una, e la password.
- **Resta collegato su questo dispositivo** è spuntato di serie: il programma si riapre già collegato, fino a un anno senza usarlo.


- **Esci**, in alto a destra, chiude la sessione: serve per entrare con un altro account, per esempio come amministratore.

Il secondo fattore

Con **Un PC solo** si entra solo con username e password: il programma risponde solo a quel PC. Con **Server con postazioni** si può aggiungere, da **Account e sicurezza**, Authenticator (Google Authenticator, Microsoft Authenticator…) o una passkey: è facoltativo, e l'avviso *Proteggi il tuo account* lo vede solo l'amministratore del programma.

Le pagine che cambiano accessi o impostazioni chiedono di confermare che sei tu, al massimo ogni 15 minuti: con la password, o con il secondo fattore se lo hai attivato.


7 Il lavoro di ogni giorno




Dashboard dell'attività: prenotazioni di oggi e dei prossimi giorni, ricevute e disdette. Nel menu a sinistra agenda, clienti, configurazione e comunicazioni.

Il **menu** è diviso in gruppi, ognuno nella sua cornice, con un'icona per voce: in alto il lavoro di ogni giorno, sotto l'attività, le comunicazioni e i controlli; la configurazione del programma si apre e si chiude con un clic. Finita la configurazione guidata, la sua voce sparisce.

- **Agenda e prenotazioni**: per parrucchieri, estetica, studi e campi si apre sul **giorno**, con una colonna per operatore; le frecce cambiano giorno, **Elenco** mostra la lista. Un clic su uno spazio libero apre **Nuova prenotazione** con operatore, giorno e ora già messi: cerchi il cliente in rubrica (o scrivi uno nuovo), scegli il trattamento e l'orario è già selezionato. Per ristoranti, soggiorni ed eventi c'è l'elenco della settimana.
- **Clienti**: la scheda con lo storico, le note, i trattamenti, le intolleranze e i consensi marketing.
- **Configura l'attività**: il titolare ci trova orari di apertura, chiusure e ferie e gli **operatori**. Per ogni operatore spunta cosa fa e, se non segue gli orari dell'attività, i suoi giorni e orari; dalla sua scheda segna le ferie. Tipo, sedi, servizi e domande del modulo li imposta l'amministratore del programma.
- **Persone e permessi**: aggiungi chi lavora con te con uno **username**, l'email se vuoi, e il ruolo. L'accesso si consegna con un link di invito oppure con una password che scegli tu. Una persona che ha già un account si aggiunge scrivendo solo il suo username o la sua email.




Agenda del giorno: una colonna per operatore.




Operatore: cosa fa, giorni e orari, ferie.

Importare i clienti dal programma di prima


In **Clienti › Importa** carichi un file Excel (.xlsx) o CSV con l'anagrafica e, se il tuo settore ha la scheda trattamenti, anche lo storico.



Il file: fino a 20 MB e 20.000 righe.




Le colonne: per ognuna scegli cosa contiene.




Anteprima: cosa succede a ogni riga e perché alcune non entrano. Chi è già in archivio prende solo i dati mancanti; reimportare lo stesso file non raddoppia niente.

Aspetto

In **Impostazioni generali** l'amministratore cambia nome, loghi chiaro e scuro, icona, colore principale e tema di partenza. Ognuno sceglie per sé il tema chiaro o scuro dalla barra in alto.



Impostazioni generali.




Tema scuro con un altro colore principale.

8 Le postazioni


Solo con **Server con postazioni**. Le postazioni sono gli altri PC dell'ufficio, ma anche un browser o un telefono: ognuna si registra una volta con un codice.

Un altro PC

1. Installa lo stesso MSI scegliendo **Solo postazione**.
2. Al primo avvio la finestra chiede l'**indirizzo del server**, quello della pagina Postazioni del server, per esempio `https://ufficio-pc:8443`, e premi **Collegati**.
3. Mostra l'**impronta del certificato**: se è uguale a quella della pagina Postazioni del server, premi **Continua**. Da lì in avanti la ricorda.
4. Sul server, in **Postazioni**, scrivi un nome (per esempio *Reception*) e premi **Genera il codice**. Sulla postazione scrivi le 6 cifre entro 15 minuti.



Postazioni sul server: il codice da scrivere sulla postazione, l'indirizzo del programma, l'impronta del certificato e l'elenco con l'ultimo accesso.



Registra la postazione: quello che vede un PC o un telefono non ancora registrato.


Browser e telefono

Apri l'indirizzo del server e scrivi il codice. Se il browser avvisa che la connessione non è sicura, scarica il certificato dal link nella pagina e installalo tra le autorità attendibili.

- Le postazioni contano per la licenza, il PC server no.
- Una postazione persa o rubata si **revoca** dalla pagina Postazioni.
- Per collegare una postazione a un altro server: menu Start, **Cambia server della postazione**, oppure clic sull'icona in alto a sinistra della finestra e **Cambia server**.
- Dopo 10 codici sbagliati da uno stesso PC, quel PC aspetta 15 minuti.

9 Da fuori dall'ufficio

Le sedi e chi lavora da fuori si collegano tutti allo **stesso server**, come postazioni: non c'è niente da sincronizzare. Il server può essere un PC dell'ufficio raggiungibile da Internet oppure un Windows in cloud. Si imposta in **Rete e certificato**, che vede solo l'amministratore del programma.



Rete e certificato: indirizzo pubblico, proxy fidati e certificato.

- **Indirizzo pubblico**, per esempio `https://booking.tuosito.it`: è quello dei link nelle email (conferme, consensi, inviti) e da usare fuori dall'ufficio. Vale subito.
- **Proxy fidati**: gli indirizzi IP del proxy davanti al server (NPMplus, Nginx Proxy Manager, Caddy, IIS). Nel proxy crea l'host con il nome pubblico verso `https://IP-DEL-SERVER:8443`, schema https, senza controllare il certificato del server, e lascia l'intestazione Host com'è.
- **Certificato**: quello interno, che il programma crea e rinnova da solo, oppure uno tuo (`.pfx` / `.p12`, oppure `.crt` / `.pem` con la sua `.key`). Un mese prima della scadenza il programma lo ricorda; se scade torna al certificato interno.

Un PC solo: Online e sito

Con **Un PC solo** la pagina prenotazioni per i clienti e il modulo nel sito WordPress sono spenti: il programma risponde solo a quel PC. L'amministratore del programma li accende da **Online e sito**:

1. Nella finestra di TD Booking Suite premi **Accendi** e dai il permesso a Windows.
2. Il PC risponde anche dalla rete sulla porta del programma e apre quella porta nel firewall; il programma riparte e la pagina si aggiorna da sola.

3. Per Internet il router inoltra la porta a questo PC; nella stessa pagina scrivi l'indirizzo pubblico e, se c'è, il proxy.


Da fuori si raggiungono solo la pagina prenotazioni e il collegamento del sito: agenda, clienti e configurazione restano su quel PC. **Spegni** torna come prima.

La versione web. La finestra della postazione si collega anche a TD Booking Suite installato con Docker su un server Linux: installa **Solo postazione** e scrivi il suo indirizzo.

10 Backup e ripristino

Dalla pagina **Backup**:

- la **password dei backup**: senza, il file non si apre, nemmeno da chi ha installato il programma. Conservala fuori dal PC;
- l'**ora del backup**, una volta al giorno: se il PC è spento a quell'ora, parte appena si riaccende;
- quante **copie tenere**;
- le **destinazioni**: disco esterno o chiavetta (`E:\Backup TD Booking`), cartella di rete o NAS (`\\nas\cartella` , con utente e password), FTP, FTPS o SFTP. Ognuna ha il pulsante **Prova**.



Backup: password, orario, copie, destinazioni e storico.

Ogni backup contiene database, chiavi, licenza e codice installazione, cifrati con AES-256. Se un backup non riesce o i backup sono spenti, l'amministratore lo vede in cima alle pagine. Con FTPS e SFTP il programma ricorda il server al primo collegamento e si rifiuta di mandare la password se poi cambia.

Ripristino


1. Sul PC con il server: menu Start, **TD Booking Suite**, **Ripristina backup**.
2. Scegli il file `.tdbk` e scrivi la password dei backup. Il programma si ferma un minuto, rimette i dati e riparte. Il database di prima resta da parte, con la data nel nome.
3. Su un PC nuovo: installa prima l'MSI, poi ripristina, poi chiedi la licenza con il nuovo codice installazione.

11 La licenza

Tipo	Attività	Postazioni in rete
Un PC solo	1	nessuna
Server con postazioni	1	quante ne dice la licenza, oltre al PC server
Portale, più attività	2 o più	quante ne dice la licenza

- La licenza vale per il **codice installazione** che vedi nella pagina Licenza. Il codice dipende da questa installazione e da questo PC: copiando i dati su un altro PC il codice cambia.
- Per cambiare postazioni, attività o scadenza Tastiere Digitali ti manda una licenza nuova: la incolli al posto della vecchia, senza perdere niente.
- Se le attività sono più di quelle della licenza, le ultime create restano chiuse finché la licenza non le comprende; i dati restano e sono nei backup.

Dopo la prova, o alla scadenza



Senza licenza: restano aperte solo licenza, backup e configurazione guidata. Prenotazioni e clienti sono al sicuro.

> **La data del PC**
> Prova e scadenza si contano dall'ultimo giorno in cui il programma ha lavorato: spostare indietro la data di Windows non le allunga. Tieni la data e l'ora di Windows giuste.

12 Se qualcosa non va

Cosa succede	Cosa fare
Password dimenticata, dell'amministratore o di chiunque	Sul PC con il server: menu Start, **TD Booking Suite**, **Recupera accesso**. Serve un account amministratore di Windows. Scrivi username o email: si apre la pagina per scegliere la password nuova, valida 24 ore. Azzera anche Authenticator e passkey, e resta scritto nel Registro attività.
Il primo avvio chiede un codice	Menu Start, **TD Booking Suite**, **Codice del primo avvio**, come amministratore di Windows.
Una persona ha dimenticato la password	Il titolare, da **Persone e permessi**, preme **Ripristina password**: un link nuovo, per email o da consegnare a mano.
La postazione dice che non è registrata	Sul server, **Postazioni**, **Genera il codice**, e scrivilo sulla postazione entro 15 minuti.
La postazione avvisa che il certificato del server è cambiato	Se lo hai cambiato tu (nuovo certificato in Rete e certificato), confronta l'impronta con quella della pagina Postazioni del server e accettalo. Altrimenti non accettarlo e controlla la rete.
"Username già usato"	Lo username è di una persona che lavora in un'altra attività: scegline un altro, oppure scrivi l'email di quella persona se vuoi proprio lei.
La data del PC risulta indietro	Correggi data e ora di Windows. Prova e scadenza si contano comunque dall'ultimo uso.
"TD Booking Suite è stato modificato"	Qualcuno ha toccato i file del programma: reinstalla l'MSI sopra. I dati restano.
Un backup non riesce	In **Backup**, premi **Prova** sulla destinazione e leggi l'esito: disco staccato, password del NAS cambiata, server non raggiungibile.

13 Aggiornare, cambiare tipo, disinstallare

- **Aggiornare**: apri l'MSI nuovo sopra quello vecchio. Tipo, porta, database e dati restano. Prima di aggiornare l'installer salva una copia del database in `backup\prima-dell-aggiornamento.dump`; se l'aggiornamento non riesce, Windows rimette la versione di prima.
- **Cambiare tipo** (per esempio da Un PC solo a Server con postazioni): apri di nuovo l'MSI, oppure Impostazioni di Windows › App › TD Booking Suite › Modifica, scegli di cambiare l'installazione e il tipo nuovo. I dati restano.
- **Disinstallare**: toglie programma e servizi ma lascia i dati in `C:\ProgramData\TD Booking Suite`. Per cancellarli davvero elimina quella cartella.
- **Reinstallare dopo averlo tolto**: se l'installer trova i dati di prima, dopo il tipo chiede cosa farne. **Usa i dati di prima**, già scelto, riparte da dove era, con l'amministratore di allora. **Ricomincia da zero** dà un programma vuoto e al primo avvio crei l'amministratore: i dati di prima non si cancellano, vanno interi in `C:\ProgramData\TD Booking Suite (dati del giorno e ora)`. Licenza, prova, indirizzi, porta e certificato restano. Un aggiornamento non lo chiede. Da zero anche senza disinstallare: PowerShell come amministratore, `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\TD Booking Suite\server\script\setup-server.ps1" -Ricomincia 1`.

14 Per il tecnico

Installazione da riga di comando

```
rem Un PC solo
msiexec /i TD-Booking-Suite-2.10.2.msi MODALITA=standalone /qn

rem Server con postazioni, con porta e indirizzi
msiexec /i TD-Booking-Suite-2.10.2.msi MODALITA=server PORTA=8443 INDIRIZZO=https://ufficio-
pc:8443 ALTRI_INDIRIZZI=192.168.1.10 /qn

rem Solo postazione
msiexec /i TD-Booking-Suite-2.10.2.msi ADDLOCAL=Postazione /qn
```

Senza `MODALITA` l'installazione mantiene il tipo che il PC aveva. Un PC nuovo parte come Un PC solo, a meno che si diano `INDIRIZZO` o `ALTRI_INDIRIZZI`, o che ci siano già i dati di un server.

Cosa c'è sul PC con il server

`C:\Program Files\TD Booking Suite\server`	Python, il programma (la parte Windows compilata in codice nativo), PostgreSQL 17, gli script
`C:\Program Files\TD Booking Suite\postazione`	la finestra del programma (WebView2)
`C:\ProgramData\TD Booking Suite`	configurazione, database, licenza, certificati, backup, log: la leggono solo Windows, gli amministratori e i servizi
servizio **TDBookingDB**	PostgreSQL, solo su 127.0.0.1, porta 55432
servizio **TDBookingWeb**	il programma in HTTPS, porta 8443 (con Un PC solo solo su 127.0.0.1)
servizio **TDBookingWorker**	email, promemoria e backup

Ogni servizio gira con un suo account virtuale di Windows (`NT SERVICE\…`). Il servizio web non legge la password del proprietario del database. Il firewall apre la porta solo con Server con postazioni, sulle reti private e di dominio.

Una cartella dati o una cartella condivisa create prima dell'installazione da un utente normale non vengono usate: l'installazione le mette da parte, con `.non-fidata` e la data nel nome, e ne crea di nuove.