I05-SmartPointer

L'operatore & (e &mut, in Rust) permette, in C, C++ e Rust, di ottenere l'indirizzo del primo byte in cui è memorizzato

• Nel caso di **Rust**, tale operatore attiva il borrow checker che vigila sull'uso che viene fatto dell'indirizzo ottenuto, imponendo tutti i vincoli di sanità necessari a fornire le garanzie date dal modello del linguaggio


Se disponiamo di un puntatore, possiamo effetture la deferenziazione applicando l'asterisco e accedendo quindi al contenuto della cella a cui quel puntatore fa riferimento.

Possiamo insegnare al compilatore che ci sono dei tipi che vogliamo fare sembrare puntatori:

- Si comporta come puntatore ma fa cose in più
 - o Garanzia di inizializzazione e rilascio
 - o Conteggio dei riferimenti
 - o Accesso esclusivo con attesa


Note su c++


- Unique_ptr → puntatore che non può essere copiato, esiste in unica copia
 - o Simile a ref mut
 - o Prendo i suoi dati e lascio vuoto dall'altra parte






- Shared_ptr → dealloco solo quando nessuno lo usa già
 - Possono morire nell'ordine che vogliono, quando cnt=0, nessuno
 è più interessato → posso liberare quel blocco di memoria
 - Ptatore a dato
 - Struttura di controllo
 - Con conteggio dei riferimenti hard
 - Con conteggio dei riferimenti weak
 - Puntatore al dato stesso
 - o Problemi con i cicli → rischio che non si riesca a libeare







metadataPtr

Nota: in caso di cicli, questi si tengono in vita da soli e non si riescono a liberare.

Weak:ptr

Serve a creare dipendenze cicliche che incrementano il contatore di weak.

Non può essere usato, arriva solo al blocco di cotrollo ma **non posso accedere**. Se il weak ptr muore, decrementa il contatore.

WeakPtr può essere promosso a shared \rightarrow va nel blocco di controlo, verifica che il dato esista ancora \rightarrow crea temporanemanete uno shared pointer:

- Ptatore a controllo lo prendo da me
- Ptatore al dato dal blocco di controllo

RUST


std::Box

Simile a unicPointer in $c++ \rightarrow$ singolo puntatore che punta necessariamente sull'heap

- Creabile attraverso Box::new (t)
- Prende possesso del valore che gli passiamo come parametro e ne trasferisce il possesso al box stesso che lo conserva all'interno dello heap finchè oggetto non esce da context
 - quando la struttura esce dal proprio scope sintattico, il blocco sullo heap viene rilasciato automaticamente, grazie all'implementazione del tratto Drop
- In caso di movimento, non implementa copy, puntatore viene spostato al nuovo e vecchio box inaccessibile

```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
}

fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
}
```



Nota sul tipo T che si passa alla BOX:

- Il tipo T può avere una dimensione non nota in fase di compilazione (ovvero non implementare il tratto Sized)
 - o In questo caso, l'oggetto di tipo Box, si trasforma in un **fat pointer** formato da un puntatore seguito da un intero di dimensione usize contente la lunghezza del dato puntato
- se al posto del tipo concreto T si indica un oggetto-tratto (**dyn Trait**), si ha un **fat pointer** composto da due puntatori: quello al dato sullo heap e quello a vtable del tratto

Nota: Drop b1 → b1 chiama il suo distruttore. Rilascia il blocco e svuota heap

std::rc::Rc<T>

Nelle situazioni in cui occorre disporre di più possessori di uno stesso dato immutabile.

Utile per alberi e grafi aciclici

nota: Non può essere usato da più di un thread

Internamente:

- copia del dato
- · contatore puntatori esterni
 - o si incrementa in caso di clone
 - o decrementa se esce da scope
- contatore riferimenti deboli


&*rc → *rc mi fa puntare al dato, & mi da il riferimento a dove sta il dato, ottenendo così l'informazione di dove sio trova il mi dato.

Qaundo creo un oggetto di tipo rc:

- Strong → 1
- Weak → 0

Implementa:

- Clone → incrementa strong di 1
- Drop → decrementa strong di 1




Queste funzioni sono state create con un "this" (non si chiamano self perché si chiamasse self, si potrebbe fare un self.strongcount)

- Per evitare problemi di omonimia con i metodi contenuti nel dato incapsulato, tutti i metodi di Rc sono dichiarati con la sintassi pub fn strong_count(this: &Rc) -> usize
 - o Chiamando this(e non self) il parametro che indica l'istanza, non è possibile utilizzare la notazione puntata per invocare i metodi, ma occorre richiamarli nella forma estesa Rc::::strong_count(&a)
- Per motivi di efficienza, l'operazione di incremento e decremento sui campi privati strong_count e weak_count non è thread-safe
 - o Per questo motivo, non è possibile utilizzare questo smart pointer in un contesto concorrente
 - O Per superare questo limite, si usa la classe std::sync::Arc

RC::downgrade → crea un Weak<T>: prende l'Rc che aveva precedentemente e invece di incrementare il tratto strong, incrementa il tratto weak.

NOTA: Se si costruisse, usando Rc, una sequenza circolare di puntatori, la memoria allocata non potrebbe più essere rilasciata (Come nel caso di shared_ptr in C++, la catena dei puntatori terrebbe in vita tutti i blocchi, garantendo che il conteggio dei riferimenti valga almeno 1)

- E' possibile creare una struttura con dipendenze circolari utilizzando il tipo Weak
 - Esso è una versione di Rc che contiene un riferimento senza possesso al blocco allocato



RC::downgrade → crea un Weak<T>: prende l'Rc che aveva precedentemente e invece di incrementare il tratto strong, incrementa il tratto weak.

std::rc::Weak<T>

L'oggetto weak non implementa deref. → ritorna sempre un weak

- Se lo si vuole far diventare strong → devo chiamare upgrade() → ritorna un Option<Rc<T>>
 - Se strong > 0, incrementa strong e ritorna un nuovo sharePointer
 - o Altrimenti no
- Al drop(five, tutto viene rilasciato), rimane solo il blocco di controllo da 16 byte e ho un contatore 0;1 → rimane weak_five che punta alla sequenza 0,1 e non può fare upgrade in quanto strong==0

```
use std::rc::Rc;
let five = Rc::new(5);
let weak_five = Rc::downgrade(&five);
let strong_five: Option<Rc<_>> = weak_five.upgrade();
assert!(strong_five.is_some());
// Destroy all strong pointers.
drop(strong_five);
drop(five);
assert!(weak_five.upgrade().is_none());
```

Nota:

- Weak pointer mi danno la possibilità di chiudere dei cicli
 - o Perché non danno fastidio a strong
- Rc Incapsula Il Dato T Che E' Immutabile
- Nota: se il valore originale è ancora in vita (strongCounter>0), è possibile costruire un nuovo valore di tipo Rc<T> invocando il metodo upgrade() che ritorna un valore Option<Rc<T>>>

Il borrow checker garantisce, in fase di compilazione, che dato un valore di tipo T in ogni momento valgano i seguenti aspetti:

- Non esista alcun riferimento al valore al di là del suo possessore
- Esistano uno o più riferimenti immutabili (&T) aliasing
- Esista un solo riferimento mutabile (&mut T) mutabilità

Ci sono alcune situazioni in cui mi serve modificare un dato di cui ho solo il riferimento normale → &T

std::cell::Cell

implementa la mutabilità del dato contenuto al suo interno attraverso metodi non richiedono la mutabilità del contenitore → interior mutability

Modulo che offre alcuni contenitori che consnentono una mutabilità condivisa e controllata

- È possibile avere più riferimenti mutabili ad un valore mutabile
- I tipi offerti possono funzionare solo in contesti non concorrenti (basati su singolo thread

Rust mi fa inserire all'interno di una cella questo dato. T deve essere sized.

```
use std::cell::Cell;
struct SomeStruct {
    a: u8,
    b: Cell<u8>,
}

let my_struct = SomeStruct {
    a: 0,
    b: Cell::new(1),
};
// my_struct.a = 100;
// ERRORE: `my_struct` è immutabile

my_struct.b.set(100);
// OK: anche se `my_struct` è immutabile, `b` è una Cell e può essere modificata
assert_eq!(my_struct.b.get(), 100);
```

Pur avendo accesso ad un dato immutabile Cell, **posso cambiare il dato al suo interno (u8).** in questo caso il tipo T (u8) implementava copy → posso chiamare get

Metodi di Cell:

- Il metodo get(&self) -> T che restituisce il dato contenuto al suo interno
 - o A condizione che T implementi il tratto Copy
- Il metodo take(&self) -> T restituisce il valore contenuto, sostituendolo con il risultato dell'invocazione di Default::default()
 - o A condizione che T implementi il tratto Default
- Il metodo replace(&self, val:T) -> T sostituisce il valore contenuto nella cella con quello passato come parametro e lo restituisce come risultato
 - o Questo metodo non pone restrizioni sul tipo di dato
- Il metodo into_inner(&self) -> T consuma la cella e restituisce il valore contenuto
 - O Anche in questo caso, può essere usato con ogni tipo di dato

Penalizzazioni di Cell:

- Non mi permette di avere un riferimento a cosa c'è dentro (non implementa tratto ref)
 - Posso prendere possesso del suo contenuto, posso copiarlo ma non posso avere il riferimento del contenuto.

REFCELL

In alcune situazioni c'è bisogno in runtime di incapsulare in una cella e avere un riferimento.

Nota: la valutazione che ci sia solo un riferimento è solitamente fatta a compileTime, per RefCell viene fatta in RunTime con:

- Metodo Borrow → per ottenere un riferimento semplce in lettura
 - o se non c'è riferimento mut in giro, ok posso dartelo: ti do uno smartPointer che usi come fosse un ref ma che ha il tratto drop integrato → quando quella cosa che ti ho dato finisce, elimino e decremento conteggio di riferimenti semplici
- **Metodo Borrow mut** → per ottenere riferimento mutabile → se chiedo riferimento mutabile e c'è già un riferimento mutabile, panica

Dunque:

- Se c'è un riferimento semplice e chiedo mutabile → panic
- Se c'è mutabile e chiedo semplice → panic
- Se c'è mutabile e chiedo mutabile → panica

```
use std::cell::RefCell;
let c = RefCell::new(5);
{
    let m = c.borrow_mut();
                                           borrow_mut → flag da 0 va a -1
    assert!(c.try_borrow().is_err());
                                           → tryborrow → se ok va, altrimenti errore
    *m = 6;
                                           Dentro c, ci sarà flag -1 e m=6 → non posso accedere
                                           } → butta, a questo punto flag=0, m=6
{
    let m = c.borrow();
    assert!(c.try_borrow().is_ok());
                                           → in lettura
    assert!(*m == 6);
}
```

std::borrow::Cow<a', B> → Copy On Write

Nel caso in cui un dato può essere conosciuto da tanti e qualcuno ogni tanto lo vuole cambiare solo per sé.

Quando uno fa una modifica, effettua una clone per lui solamente con il nuovo valore


- Si istanzia attraverso il metodo Cow::from(...)
 - Il compilatore sceglie, in base al tipo di dato fornito, se collocare il valore nella variante Owned o Borrowed

SMART POINTER E METODI

L'argomento self di un metodo può anche avere come tipo Box<Self>, Rc<Self> o Arc<Self>

- Implementano Ref che mi restituiscono il dato puntato
- → bisogna specificare la sintassi
 - A differenza di quanto accade con i riferimenti, non è disponibile una forma abbreviata per la sintassi di self
 - o Il cui tipo deve essere dichiarato in modo esplicito, come nel caso dei parametri ordinari

```
impl Node {
   fn append_to(self: Rc<Self>, parent: &mut Node) {
     parent.children.push(self);
   }
}
```



Rust container cheat sheet, by Raph Levien, Copyright 2017 Google Inc., released under Creative Commons BY, 2017-04-21, version 0.0.4

Box: puntatore che punta ad un blocco sullo Heap

- Blocco di dimensione fissa
 - Sxe punta a slice → fatPointer
 - Se punta ad oggetto tratto → FatPointer(Vtable, rif)

Vec: smart pointer ad un blococ che può espandersi o cotnrarsi

Arc e Rc si differiscono per l'istruzione macchina usate per far eincremento o descremento del puntatore

- Dd
- Atomic in base a cosa c'è

CELL REFCEL: mi permettono di avere un ref semplice in cui il dato cambia

MUTEX: mi da la possibilità di trasformare un riferimento in sola lettura in una cosa mutabile, facendo in modo che se sono in due a provare a fare cose: uno entra e l'altro aspetta

RwLock: Operazioni compatibili, possono avvenire insieme (lettura) mentre se avviene scrittura, tutto bloccato

Cow: mi permette di gestire contenoieanemanet deid ati che alcune volte richiedono una copia e altre volte no

Tutti questi sono dei dati che si comportano come puntatori ma non lo sono, possiamo usarli perché implementano Deref e DerefMut

```
trait Deref {
  type Target: ?Sized;
  fn deref(&self) -> &Self::Target;
}
trait DerefMut: Deref {
  fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target;
}
```