OS161-SYNCHRO

Programmazione concorrente e sincronizzazione, accesso cordinato alle risorse condivise.

Problemi:

- Race condition
 - o Risultati che dipendono dal modo casuale in cui si sono effettuate le operazioni
- Deadlocs
 - o A aspetta B
 - o Baspetta C
 - o Caspetta A
- Resource starvation
 - o Quelli aggressivi vanno avanti ma c'è qualcuno che continua a richiedere ma non ha accesso alle risorse

CRITICAL SECTION:

Pezzo di codice critico in cui bisogna far attenzione perché ci potrebbe essere il rischio che ci sia qualcun altro su quella sezione o qualcuno che stia lavorando ad un'altra sezione di codice che ha però influenza sulla mia.

} while (true);

Soluzioni:

}

Single core

remainder section

- O Quando si è in esecuzione, si può stare tranquilli perché nessun'altro è in esecuzione
- Non pre-empty → non puoi essere interrotto
- o Preempty → può stoppare in esecuzione

Multicore

 Quando si è in esecuzione c'è un alto rischio che ci sia qualcuno che stia lavorando sulla tua sezione critica

Nota: processo in kernel-mode se sta eseguendo una system call.

Soluzioni di Peterson:

- Per garantire mutua esclusione:
 - Se c'è sezione crtitica e c'è un flag che indica a chi tocca, potremmo fare in modo di settare il flag in modo tale che indichi a chi tocca
 - Ci deve essere un modo che setti il flag e ci deve essere qualcosa che mi indichi occupato
 - Flag → vorrei usare sezione critica
 - Turn → chi sta lavorando

Meglio usare i lock:

Implementazioni:

- Acquire lock
- Release lock

Ci sono due possibilità:

- Keep trying
 - o Continui a chiedere
- Give up the processor
 - Lasci perdere e vuoi essere svegliato

Hardware fondamentale in aiuto:

- **Memory barriers**: cercano di lavorare all'ordinamento delle operazioni in memoria e fare in modo che le istruzioni di scrittura su un processore, siano subito disponibili agli altri
- Istruzioni hw
 - o Test-and-set → operazione che legge e scrive insieme senza far passare nulla in mezzo
 - o Compare-and-swap → variante del test-and-set che si basa su comparazione tra due variabili e swap
- Variabili atomiche

Serve qualcuno che garantisca che tra quando leggo libero e provo ad occupare, nessuno occupi.

• La cosa importante è la sequenza ocn cui si scrive e si legge in memoria



Solution using test_and_set()

0 = lock non occupato

■ Shared boolean variable lock, initialized to false

Solution:

Iplementazione busy-wait → continui a testare il processore.

```
acquire() {
    while (!available)
        ; /* busy wait */
    available = false;;
}
release() {
```

release() {
 available = true;
}

Mutex locks → lock usato per la mutua esclusione

These two functions must be implemented atomically. Both test-and-set and compare-and-swap can be used to implement these functions.

Spin-locks: in os161 esistono già:

- Ok per operazioni rapide → puoi fare busying waiting se sai che durerà poco
- Implementati con test-and-set

Nota: esiste implementazione **test(Test-and-set)**: leggi senza effettuare operazione atomica, se leggi libero allora prova la test-and-set

Semafori:

- Può essere visto come estensione del lock
 - o Wait(S) → decrementa s
 - Finchè S≤0 → non disponibile, aspetto
 - o **Signal** → incrementa S
 - → Operazione effettuata con compare-and-swap

```
class TASspinlock {
  AtomicBoolean state =
    new AtomicBoolean(false);

void lock() {
  while (state.getAndSet(true)) {}
}

void unlock() {
  state.set(false);
}}
```

Anche per il semaforo, ci sono implementazioni senza busy waiting