


# Capitolo 4: Processi

- Concetto di processo
- Scheduling dei processi
- Operazioni sui processi
- Processi cooperanti
- Comunicazione tra processi
- Comunicazione nei sistemi client-server






### Concetto di processo

- Un sistema operativo esegue differenti programmi:
  - Un sistema a lotti (batch system) esegue lavori (job)
  - Un sistema a partizione del tempo (time-shared system)
     esegue programmi utenti o task
- Il vostro libro di testo utilizza i termini lavoro e processo in modo quasi intercambiabile.
- **Processo**: un programma in esecuzione; l'esecuzione del processo deve avvenire in modo sequenziale.
- Un processo comprende:
  - contatore di programma (program counter)
  - pila (stack)
  - sezione di dati (data section)







### Stato del processo

- Mentre un processo è in esecuzione, è soggetto a cambiamenti di stato:
  - nuovo: si crea il processo.
  - esecuzione: le istruzioni vengono eseguite.
  - attesa: il processo attende che si verifichi qualche evento.
  - pronto: il processo attende di essere assegnato a un'unità d'elaborazione.
  - reterminato: il processo ha terminato l'esecuzione.






# Diagramma di transizione degli stati di un processo








# Blocco di controllo di un processo (PCB)

Informazioni connesse a un processo specifico.


- Stato del processo
- Contatore di programma
- Registri di CPU
- Informazioni sullo scheduling di CPU
- Informazioni sulla gestione della memoria
- Informazioni di contabilizzazione delle risorse
- Informazioni sullo stato dell'I/O







# **Process Control Block (PCB)**

stato del puntatore processo numero del processo contatore di programma registri limiti di memoria elenco dei file aperti



# La CPU può essere commutata tra i processi






## Code di scheduling dei processi


- Coda di processi (job queue): insieme di tutti i processi del sistema.
- Coda dei processi pronti (ready queue): processi presenti nella memoria centrale, pronti e in attesa di essere eseguiti.
- Coda del dispositivo (device queue): elenco dei processi che attendono la disponibilità di un particolare dispositivo di I/O.







# Coda dei processi pronti e diverse code di dispositivi I/O





# Diagramma di accodamento per lo scheduling dei processi







#### **Scheduler**

- Lo scheduler a lungo termine (o job scheduler) seleziona i processi che devono essere caricati nella coda dei processi pronti.
- Lo scheduler di CPU (short-term scheduler o CPU scheduler) fa la selezione tra i lavori pronti per essere eseguiti e assegna la CPU a uno di essi.



# Aggiunta di scheduling a medio termine al diagramma di accodamento






### Scheduler (Cont.)

- Lo scheduler di CPU viene invocato frequentemente (millisecondi) ⇒ (deve essere veloce).
- Lo scheduler a lungo termine viene invocato meno frequentemente (secondi, minuti) ⇒ (può essere lento).
- Lo scheduler lungo termine controlla il grado di multiprogrammazione.
- I processi possono essere caratterizzati come:
  - Processo con prevalenza di I/O (I/O-bound process): impiega la maggior parte del proprio tempo nell'esecuzione di operazioni di I/O.
  - Processo con prevalenza d'elaborazione (CPU-bound process): richiede poche operazioni di I/O e impiega la maggior parte del proprio tempo nelle elaborazioni.






#### Cambio di contesto

- Passaggio della CPU a un nuovo processo, con conseguente registrazione dello stato del processo vecchio e il caricamento dello stato precedentemente registrato del nuovo processo.
- Il tempo necessario al cambio di contesto è puro sovraccarico: il sistema non compie alcun lavoro utile durante la commutazione.
- La durata del cambio di contesto dipende molto dall'architettura.






### Creazione di un processo

- Un processo genitore può creare numerosi processi figli che, a loro volta, possono creare altri processi creando un albero di processi.
- Condivisione delle risorse
  - Genitore e figlio condividono tutte le risorse.
  - Il processo figlio condivide un sottoinsieme delle risorse del genitore.
  - Genitore e figlio non condividono alcuna risorsa.
- Esecuzione
  - Genitore e figlio possono essere eseguiti in modo concorrente.
  - Il processo genitore attende che alcuni o tutti i suoi processi figli terminino.







### Creazione di un processo (Cont.)


- Spazio d'indirizzi
  - Il processo figlio è un duplicato del processo genitore.
  - Nel processo figlio si carica un programma.
- Esempi UNIX
  - la chiamata di sistema fork crea un nuovo processo






# Albero di processi in un tipico sistema UNIX





### Terminazione di un processo


- Un processo termina quando finisce l'esecuzione della sua ultima istruzione e chiede al sistema operativo di essere cancellato usando la chiamata del sistema exit.
  - Il processo figlio può riportare alcuni dati al processo genitore attraverso la chiamata del sistema wait.
  - Tutte le risorse del processo sono liberate dal sistema operativo.
- Un processo genitore può porre termine all'esecuzione di uno dei suoi processi figli (abort) perché:
  - Il processo figlio ha ecceduto nell'uso di alcune risorse.
  - Il compito assegnato al processo figlio non è più richiesto.
  - Il processo genitore termina.
    - Il sistema operativo non consente a un processo figlio di continuare l'esecuzione in tale circostanza.
    - Terminazione a cascata (cascading termination).



### Processi cooperanti

- Un processo è **indipendente** se non può influire su altri processi nel sistema o subirne l'influsso.
- Un processo è **cooperante** se influenza o può essere influenzato da altri processi in esecuzione nel sistema.
- Vantaggi dei processi cooperanti
  - Condivisione d'informazioni
  - Accelerazione del calcolo
  - Modularità
  - Convenienza





# Il problema del produttore e del consumatore

- Usuale paradigma per i processi cooperanti: un processo **produttore** produce informazioni che sono consumate da un processo **consumatore**.
  - memoria illimitata (unbounded-buffer): non pone limiti alla dimensione del vettore.
  - memoria limitata (bounded-buffer): presuppone l'esistenza di una dimensione fissata del vettore.




#### Memoria limitata - Soluzione con memoria condivisa


Dati condivisi

```
#define DIM_VETTORE 10
Typedef struct {
    ...
} elemento;
elemento vettore[DIM_VETTORE];
int inserisci = 0;
int preleva = 0;
```


■ La soluzione è corretta ma permette di avere al massimo **DIM\_VETTORE** - 1 elementi contemporaneamente nel vettore.



#### Memoria limitata — Processo produttore




### Memoria limitata - Processo consumatore



# Comunicazione tra processi (IPC)

- Attraverso le funzioni di IPC i processi possono comunicare tra loro e sincronizzare le proprie azioni.
- Un sistema di scambio di messaggi permette ai processi di comunicare tra loro senza ricorrere a dati condivisi.
- Un sistema di IPC fornisce le due operazioni:
  - send (messaggio): dimensione fissa o variabile
  - receive(messaggio)
- Se i processi *P* e *Q* vogliono comunicare, devono:
  - stabilire un canale di comunicazione tra loro
  - Scambiare messaggi mediante send/receive
- Realizzazione di un canale di comunicazione
  - fisica (es. memoria condivisa, bus, reti)
  - logica (es. proprietà logiche)






## **Questioni implementative**

- Come sono stati creati i canali di comunicazione?
- Può un canale essere associato a più di due processi?
- Quanti canali possono esserci tra ogni coppia di processi comunicanti?
- Qual è la capacità di un canale di comunicazione?
- La dimensione di un messaggio deve essere fissa o variabile?
- Il canale di comunicazione è unidirezionale o bidirezionale?






#### **Comunicazione diretta**

- I processi devono nominarsi reciprocamente in modo esplicito:
  - send(P, messaggio): invia messaggio al processo P
  - receive(Q, messaggio): riceve, in messaggio, un
    messaggio dal processo Q
- Caratteristiche di un canale di comunicazione:
  - I canali vengono stabiliti automaticamente.
  - Un canale è associato esattamente a una coppia di processi.
  - Esiste esattamente un canale tra ciascuna coppia di processi.
  - Il canale può essere unidirezionale, ma è in genere bidirezionale.






#### **Comunicazione indiretta**

- I messaggi vengono inviati a delle porte (dette anche mailbox) che li ricevono
  - Ciascuna porta è identificata in modo univoco.
  - Due processi possono comunicare solo se condividono una porta.
- Caratteristiche di un canale di comunicazione:
  - Tra una coppia di processi si stabilisce un canale solo se entrambi i processi condividono una stessa porta
  - Un canale può essere associato a più di due processi.
  - Ciascuna coppia di processi può condividere più canali di comunicazione.
  - Il canale può essere unidirezionale o bidirezionale.





#### Comunicazione indiretta


#### Operazioni:

- creare una nuova porta
- inviare e ricevere messaggi tramite la porta
- rimuovere una porta

#### ■ Primitive:

```
send(A, messaggio): invia messaggio alla porta A
receive(A, messaggio): riceve, in messaggio, un
messaggio dalla porta A
```






#### **Comunicazione indiretta**

- Condivisione della porta:
  - $P_1$ ,  $P_2$ , e  $P_3$  condividono la porta A.
  - $P_1$  invia un messaggio ad A;  $P_2$  e  $P_3$  eseguono una receive da A.
  - Quale processo riceverà il messaggio?

#### Soluzioni:

- consentire che un canale sia associato al massimo a due processi
- consentire a un solo processo alla volta di eseguire un'operazione receive
- Consentire al sistema di decidere arbitrariamente quale processo riceverà il messaggio. Il sistema può comunicare l'identità del ricevente al trasmittente.






#### **Sincronizzazione**

- Lo scambio di messaggi può essere **sincrono** (**bloccante**) oppure **asincrono** (**non bloccante**).
- Anche le primitive **send** and **receive** possono essere sincrone oppure asincrone.





# Code di messaggi (buffering)


- Se la comunicazione è diretta o indiretta, i messaggi scambiati tra processi comunicanti risiedono in code temporanee. Fondamentalmente esistono tre modi per realizzare queste code:
  - Capacità zero: 0 messaggi
     Il trasmittente deve fermarsi finché il ricevente prende in consegna il messaggio (rendezvous).
  - 2. **Capacità limitata**: la coda ha lunghezza finita *n* Il trasmittende deve attendere se il canale è pieno.
  - 3. Capacità imitata: la coda ha lunghezza potenzialmente infinita II trasmittente non si ferma mai.



# Comunicazione nei sistemi client-server

- Socket
- Chiamate di procedure remote, RPC
- Invocazione di metodi remoti, RMI (Java)







#### **Sockets**

- Una socket è definita come l'estremità di un canale di comunicazione.
- Ogni socket è identificata da un indirizzo IP concatenato a un numero di porta.
- La socket 161.25.19.8:1625 si rifersice alla porta 1625 sul calcolatore 161.25.19.8
- La comunicazione avviene attraverso una coppia di socket.






#### Comunicazione tramite socket




# Chiamate di procedure remote (RPC)


- La RPC è stata progettata per astrarre il meccanismo della chiamata di procedura affinché si possa usare tra sistemi collegati tramite una rete.
- **Stub**: segmento di codice: proxy lato client per la procedura in corso sul server.
- Il segmento di codice di riferimento individua la porta del server e struttura i parametri (*marshalling*).
- Un analogo segmento di codice i riferimento nel server riceve questo messaggio e invoca la procedura nel server.






#### Esecuzione di una RPC





#### Invocazione di metodi remoti

- L'invocazione di metodi remoti (RMI, remote method invocation) è una funzione del linguaggio Java simile alla RPC.
- Una RMI consente a un thread di invocare un metodo di un oggetto remoto.







## Strutturazione dei parametri

