#### Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti (modulo Reti) a.a. 2023/2024

# Livello di collegamento (parte2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it
https://art.uniroma2.it/fiorelli

# Checksum Internet (ripasso, si veda sezione 3.3)

Obiettivo: rilevare gli "errori" (bit alternati) nel segmento trasmesso

#### mittente:

- tratta il contenuto del segmento come una sequenza di interi a 16 bit (inclusi i campi dell'intestazione UDP e gli indirizzi IP)
- checksum: complemento a 1 della somma (in complemento a 1) della sequenza di interi a 16 bit
- pone il valore del checksum nel campo checksum del segmento UDP


#### ricevente:

- calcola la somma in complemento a 1 allo stesso modo del mittente, includendo però il checksum ricevuto
- il risultato è costituito da tutti bit 1 (-0 nell'aritmetica del complemento a 1)?
  - Sì nessun errore rilevato
  - No errore rilevato
- oppure, si esegue il complemento a 1 finale: si è calcolato il checksum di tutti i dati ricevuti (incluso il checksum stesso) e si verifica che sia formata da soli 0

# Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy

#### Check, CRC)

- codifica di rilevamento degli errori più potente
- D: dati da trasmettere (d bit)
- G: sequenza di (r + 1) bit concordata, detta *generatore* (definito nello standard CRC)



mittente: calcola r bit CRC, R, tali che <D,R> si divisibile esattamente da G (mod 2)

- il ricevente conosce G, divide <D,R> per G. Se il resto è diverso da zero: errore rilevato!
- può rilevare tutti gli errori a burst di lunghezza inferiore a r+1 bit (ovvero, errori di non più di r bit consecutivi)
- la frazione di burst più lunghi che può rilevare è approssimativamente  $1-2^{-r}$
- largamente usato in pratica (Ethernet, 802.11 WiFi)

# Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy Check, CRC)

tutti i calcoli di CRC sono eseguiti in aritmetica modulo 2 senza riporti nelle addizioni e prestiti nelle sottrazioni

 addizione e sottrazione sono la stessa operazione, corrispondente all'or esclusivo (exclusive or, XOR) bit a bit

 la moltiplicazione e la divisione sono calcolate come al solito, usando queste definizioni di addizione e sottrazione

Questa "strana" aritmetica corrisponde al vedere le sequenze di bit come i coefficienti (modulo 2) di polinomi

# Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy

#### Check, CRC)

assumendo che il primo bit sia 1, allora il grado del polinomio è uguale al numero di bit - 1

$$(x^3 + x + 1) \cdot (x^2 + 1) = (x^5 + x^3 + x^2) + (x^3 + x + 1) = x^5 + (1+1)x^3 + x^2 + x + 1 = x^5 + x^2 + x + 1$$

somma modulo 2

# Codici di controllo a ridondanza ciclica: esempio

# Il mittente vuole calcolare R tale che:

$$D \cdot 2^r XOR R = nG$$


... o equivalentemente (XOR R in entrambi i lati):

$$D \cdot 2^r = nG XOR R$$

#### ... che ci dice che:

se dividiamo D · 2<sup>r</sup> per G il resto è precisamente R

$$R = resto \left[ \frac{D \cdot 2^r}{G} \right]$$
 algoritmo per calcolare R



<sup>\*</sup> Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive/

# CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

il mittente invia  $T = D 2^r XOR R$ 

il ricevente riceve T' = T XOR E = T + E (usando l'addizione CRC)

dove E è un numero (ovvero un polinomio), i cui bit a 1 indicano dove si è verificato un errore.

Siccome T è divisibile per G, T' sarà divisibile per G se e solo se E è divisibile per G.

Quindi, G deve essere scelto in modo tale che NON divida i polinomi di errore.

In pratica, si cerca di definire G in modo che rilevi diversi tipi di errore.

# CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

Se G ha un numero pari di bit a 1, allora è in grado di rilevare qualsiasi numero dispari di errori.

#### Perché?

La moltiplicazione CRC equivale a fare lo XOR di copie shiftate dello stesso numero.

Se questo numero ha parità pari, lo XOR con un altro valore (es. il risultato parziale) produce un risultato che ha la parità di quest'ultimo.

Quindi i multipli di G devono avere parità pari.

È anche possibile definire G in modo che sia multiplo di 11 (cioè x + 1).

# CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

Se G ha almeno due bit a 1, esso è in grado di rilevare qualunque errore singolo.

Perché?

Un errore singolo è espresso dal polinomio  $x^k$  che è divisibile solo dai polinomi  $x^i$  per  $i \le k$ .

# Livello di collegamento e LAN: tabella di marcia

- introduzione
- rilevazione e correzione degli errori
- protocolli di acceso multiplo
- LAN
  - indirizzamento, ARP
  - Ethernet
  - switch
  - VLAN
- canali virtuali: MPLS
- Reti dei data center



 un giorno nella vita di una richiesta web

# Collegamenti e protocolli di accesso multiplo

#### Due tipi di collegamenti:

- punto a punto (point-to-point): un trasmittente a un'estremità del collegamento e un unico ricevente all'altra estremità
  - collegamento punto a punto tra host e switch Ethernet
  - protocollo PPP per accesso dial-up
- broadcast (cavo o mezzo condiviso): più nodi, ciascun frame viene ricevuto da tutti i nodi
  - Ethernet "vecchia scuola" (cavo condiviso)
  - canale upstream reti di accesso HFC
  - 802.11 wireless LAN, 4G/4G, satellite



cavo condiviso (es., Ethernet cablata)



spettro radio condiviso: 4G/5G



spettro radio condiviso : WiFi



spettro radio condiviso : satellite



umani a una festa (aria condivisa, acustico)

# Protocolli di accesso multiplo

- singolo canale broadcast condiviso
- due o più trasmissioni simultanee dai nodi: interferenza
  - collisione se un nodo riceve due o più segnali nello stesso istante

#### Protocollo di accesso multiplo

- algoritmo distribuito che determina come i nodi condividono il canale, determina quando i nodi possono trasmettere
- la comunicazione sulla condivisione del canale deve utilizzare il canale stesso!
  - nessun canale fuori banda per il coordinamento

# Un protocollo di accesso multiplo ideale

dato: un canale ad accesso multiplo (multiple access channel, MAC) con velocità di R bps

#### desiderata:

- 1. quando un solo nodo vuole trasmettere, può inviare a velocità R.
- 2. quando *M* nodi vogliono trasmettere, ciascun può inviare a una velocità media *R/M*.
- 3. totalmente decentralizzato:
  - nessun nodo speciale che coordina le trasmissioni (il cui fallimento potrebbe bloccare il sistema);
  - nessuna sincronizzazione degli orologi, slot temporali, etc.
- 4. semplice.

# Protocolli di accesso multiplo: tassonomia


#### Tre ampie classi:

- a suddivisione del canale (channel partitioning)
  - divide il canale in "pezzi" più piccoli (slot temporali, bande di frequenza, codici)
  - assegna un pezzo a un nodo per uso esclusivo
- ad accesso casuale (random access)
  - canale non diviso, permette le collisioni
  - recupera ("recover") dalle collisioni (attraverso ritrasmissioni)
- a rotazione ("taking turns")
  - i nodi si avvicendano a turno, ma i nodi con una quantità maggiore di materiale da inviare possono fare turni più lunghi

## Protocolli a suddivisione del canale: TDMA


# TDMA: time division multiple access (accesso multiplo a divisione di tempo)

- accesso al canale in "intervalli di tempo" (time frame)
- ciascun intervallo è ulteriormente suddiviso in N slot temporali (time slot), ciascun assegnato a uno degli N nodi
- la durata di uno slot temporale è in genere tale da consentire la trasmissione di un pacchetto a livello di collegamento
- gli slot inutilizzati rimangono inutilizzati (idle)
- esempio: LAN con 6 nodi, 1,3,4 hanno pacchetti da inviare, gli slot
   2,5,6 sono inattivi



# Protocolli a suddivisione del canale: TDMA

TDMA: time division multiple access (accesso multiplo a divisione di tempo)




- un nodo che ha dati da trasmettere deve attendere il proprio turno (cioè lo slot assegnatogli)
- nel proprio turno, un nodo trasmette a R bps, ma potendo farlo solo in 1/N della durata dell'intervallo temporale, la sua velocità media è R/N... a prescindere dal fatto che ci siano altri nodi che vogliono trasmettere sul canale

## Protocolli a suddivisione del canale: FDMA


# FDMA: frequency division multiple access (accesso multiplo a divisione di frequenza)

- lo spettro del canale diviso in bande di frequenza
- a ciascun nodo viene assegnata una banda di frequenze fisse
- il tempo di trasmissione non utilizzato nelle bande di frequenza resta inutilizzato
- esempio: LAN con 6 nodi, 1,3,4 hanno pacchetti da inviare, le bande di frequenza 2,5,6 sono inutilizzate (idle)



## Protocolli a suddivisione del canale: FDMA

FDMA: frequency division multiple access (accesso multiplo a divisione di frequenza)




- un nodo può trasmettere nella propria banda di frequenze appena ha dati da inviare, senza dover attendere turni
- Trasmettendo alla velocità massima consentita dalla sua banda di frequenze ridotta, la velocità è R/N a prescindere che altri vogliano trasmettere

### Protocolli ad accesso casuale

- quando un nodo ha un pacchetto da inviare
  - trasmette alla massima velocità consentita dal canale, cioè R bps
  - nessun coordinamento *a priori* tra i nodi
- due o più nodi stanno trasmettendo nello stesso momento: "collisione"
- un protocollo ad access casuale specifica:
  - come rilevare le collisioni
  - come recuperare dalle collisioni (es. attraverso ritrasmissioni con ritardo casuale)
- Esempi di protocolli ad accesso casuale:
  - ALOHA, slotted ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slotted ALOHA



#### assunzioni:


- tutti i frame hanno la stessa dimensione
- tempo suddiviso in slot temporali uguali (equivalenti al tempo per trasmettere in frame)
- i nodi cominciano la trasmissione soltanto all'inizio degli slot
- i nodi sono sincronizzati
- se 2 o più nodi trasmettono nello stesso nodo, tutti i nodi rilevano la collisione prima del termine dello slot

#### operazioni:

- quando un nodo ha un nuovo frame da spedire, lo trasmette all'inizio dello slot successivo
  - se non si verifica una collisione: il nodo può inviare un nuovo frame nello slot successivo
  - se si verifica una collisione: il nodo ritrasmette il frame nello slot successivo con probabilità p finché non ha successo

randomizzazione – perché?

## Slotted ALOHA



C: slot di collisione

R: slot riuscito

I: slot inutilizzato

#### Pro:

- un singolo nodo attivo può trasmettere continuamente alla massima velocità del canale
- altamente decentralizzato: solo gli slot nei nodi devono essere sincronizzati
- semplice

#### Contro:

- collisioni, spreco di slot
- slot inutilizzati (a causa della politica di trasmissione probabilistica)
- i nodi potrebbero essere in grado di rilevare la collisione in meno del tempo necessario per trasmettere il pacchetto
- sincronizzazione degli orologi

# Slotted ALOHA: efficienza

efficienza: frazione a lungo termine di slot riusciti (molti nodi, tutti con molti frame da inviare)

- si supponga: N nodi con molti frame da inviare, ciascuno trasmette nello slot con probabilità p
  - probabilità che un dato nodo ha successo in uno slot =  $p(1-p)^{N-1}$
  - probabilità che un nodo qualunque abbia successo =  $Np(1-p)^{N-1}$
  - efficienza massima: trovare  $p^*$  che massimizza  $Np(1-p)^{N-1}$
  - per molti nodi, calcolare il limite di  $Np^*(1-p^*)^{N-1}$  per N che tende all'infinito, si ottiene:

efficienza massima = 1/e = .37

al massimo: canale usato per trasmissione utile solo per il 37% del tempo!

## Slotted ALOHA: efficienza

Data la formula dell'efficienza

$$efficienza(p) = Np(1-p)^{N-1}$$

Ne calcolo la derivata parziale rispetto a p, e ne studio il segno

$$\frac{\partial}{\partial p} efficienza(p) = \frac{\partial}{\partial p} Np(1-p)^{N-1} = N((1-p)^{N-1} - p(N-1)(1-p)^{N-2})$$
$$= N(1-p)^{N-2}((1-p) - p(N-1)) \ge 0$$

I primi due fattori sono sempre positivi (assumendo  $p \in (0,1)$ ), pertanto mi concentro sul terzo fattore.

$$(1-p) - p(N-1) \ge 0$$

$$1-p-pN+p \ge 0$$

$$p \le \frac{1}{N}$$

$$\frac{\partial}{\partial p}efficienza(p) + \frac{1}{N}$$
efficienza(p)

Massimo della funzione *efficienza* 

$$p^* = \frac{1}{N}$$

$$eff(p *) = eff\left(\frac{1}{N}\right) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1}$$
Link Layer 40

# Slotted ALOHA: efficienza


Efficienza massima per un gran numero di nodi

$$\lim_{N \to \infty} efficienza(p^*) = \lim_{N \to \infty} \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1} = \lim_{N \to \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{N}\right)^N}{1 - \frac{1}{N}} = \frac{1}{e} = 37\%$$
visto che 
$$\lim_{N \to \infty} \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N = \frac{1}{e} e \lim_{N \to \infty} 1 - \frac{1}{N} = 1$$

Solo il 37% degli slot svolge un lavoro utile. Pertanto, la velocità di trasmissione effettiva del canale non è R bps, ma solo 0.37 R bps! Un'analisi simile mostra anche che il 37% degli slot va a vuoto e il 26% degli slot subisce collisioni.

# **ALOHA** puro

- "unslotted" ALOHA: più semplice, nessuna sincronizzazione
  - appena arriva un nuovo frame: lo trasmette immediatamente e integralmente
  - se la trasmissione va in collisione: ritrasmette il frame immediatamente (dopo averne completato la trasmissione) con probabilità p, altrimenti attende il tempo di trasmissione di un frame e ripete il processo di attesa casuale, finché non ha successo
- la probabilità di collisione aumenta in assenza di sincronizzazione:
  - il frame inviato a t<sub>0</sub> collide con altri frame inviati in [t<sub>0</sub>-1,t<sub>0</sub>+1]



Efficienza massima del protocollo ALOHA puro: 18%!

# Accesso multiplo con rilevamento della portante (carrier sense multiple access, CSMA)

**CSMA**: ascolta prima di trasmettere:

- se percepisce il canale inattivo: trasmette l'intero frame
- se percepisce il canale occupato: differisce la trasmissione
- analogia umana: non interrompere gli altri!

CSMA/CD: CSMA con rilevamento della collisione (collision detection)

- collisioni rilevate in breve tempo
- le trasmissioni in collisione vengono interrotte, riducendo gli sprechi di canale
- rilevamento delle collisioni facile con il cavo, difficile con il wireless
- analogia umana: <u>se qualcun altro comincia a parlare insieme a voi, smettere</u> <u>di parlare</u>

# CSMA: collisioni

- le collisioni possono ancora verificarsi con il rilevamento della portante:
  - il ritardo di propagazione significa che due nodi potrebbero non sentire la trasmissione appena avviata dell'altro
- collisione: spreco dell'intero tempo di trasmissione dei pacchetti
  - la distanza e il ritardo di propagazione giocano un ruolo importante nel determinare la probabilità di collisione





t<sub>1</sub>

# CSMA/CD:

- CSMA/CD riduce la quantità di tempo sprecato nelle collisioni
  - trasmissione interrotta su rilevamento di collisione



# Algoritmo CSMA/CD di Ethernet

- 1. Ethernet riceve un datagramma dal livello di rete, crea un frame
- 2. se Ethernet percepisce il canale:

inutilizzato: avvia la trasmissione del frame.

occupato: aspetta finché il canale è libero, poi trasmette

- 3. se l'intero frame viene trasmesso senza collisioni fatto!
- 4. se durante l'invio viene rilevata un'altra trasmissione: interrompere, inviare il segnale di disturbo (jam)
- 5. dopo aver interrotto, entra nella binary exponential backoff:
  - dopo la m-esima collisione, scegli K casualmente tra  $\{0,1,2,...,2^m-1\}$ . Ethernet aspetta il tempo di trasmissione di K. 512 bit, ritorna allo Step 2
  - più collisioni: maggiore intervallo di backoff (ma m viene limitato a 10)

# Efficienza CSMA/CD

- d<sub>prop</sub> = massimo ritardo di propagazione tra due schede di rete
- d<sub>trasm</sub> = tempo necessario per trasmettere un frame di dimensione massima

$$efficienza = \frac{1}{1 + 5d_{prop}/d_{trasm}}$$

- l'efficienza tende a 1
  - se  $t_{prop}$  tende a 0 (perché la trasmissione viene interrotta subito in presenza di collisioni, evitando sprechi)
  - se  $t_{trans}$  tende a infinito (perché un frame, appropriatosi del canale, lo impegna a lungo)
- prestazioni migliori di ALOHA: e semplice, economico, decentralizzato!

# Protocolli a rotazione

#### protocolli a suddivisione del canale:

- condividere il canale in modo efficiente ed equo con un carico elevato
- inefficiente a basso carico: ritardo nell'accesso al canale (nel TDMA), larghezza di banda 1/N allocata anche se solo 1 nodo attivo!

#### protocolli ad accesso casuale


- efficiente a basso carico: un singolo nodo può usare il canale completamente
- alto carico: overhead di collisione

#### protocolli a rotazione

cercate il meglio dei due mondi!

# Protocolli a rotazione polling:


- il controllore centralizzato "invita" gli altri nodi a trasmettere a loro volta (fino a un massimo di frame)
  - il controllore determina che il client ha finito osservando la mancanza di segnale
- problemi:
  - Overhead del polling
  - ritardo di polling: il tempo impiegato per notificare a un nodo il permesso di trasmettere -> anche in presenza di un solo nodo attivo, il controllore deve contattare periodicamente tutti gli altri nodi, determinando un throughput effettivo minore di R
  - singolo punto di rottura (master)
- Il Bluetooth usa il polling




## Protocolli a rotazione

#### token passing:

- Messaggio di controllo deotto token (gettone) passato esplicitamente da un nodo al successivo, sequenzialmente
  - trasmette mentre possiede il token
- problemi:
  - overhead associato al token
  - latenza
  - singolo punto di rottura (token)
- Usato in: FDDI e token ring (IEEE 802.5)




# Rete di accesso via cavo: FDM, TDM, allocazione centralizzata e accesso casuale!



- molteplici canali FDM downstream (broadcast): fino a 1.6 Gbps/canale
  - un solo CMTS trasmette nei canali -> nessun problema di accesso multiplo
- molteplici canali upstream (fino a 1 Gbps/canale)
  - accesso multiplo: tutti gli utenti si contendono (accesso casuale) determinati slot temporali del canale upstream; agli altri vengono assegnati TDM

# Rete di accesso via cavo;



#### DOCSIS: specifiche di interfaccia del servizio dati via cavo

- FDM su canali di frequenze upstream e downstream
- TDM upstream: alcuni slot assegnati, alcuni sono contesi
  - Frame MAP in downstream: assegna i minislot in upstream
  - Richieste di frame in upstream (e dati) trasmessi con accesso casuale (binary backoff) in slot selezionati

# Riassunto dei protocolli di accesso multiplo

- suddivisione del canale, per tempo, frequenza o codice
  - Time Division, Frequency Division
- accesso casuale (dinamico),
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  - rilevamento della portante: facile in alcune tecnologie (cablate), difficile in altre (wireless)
  - CSMA/CD usato in Ethernet
  - CSMA/CA usato in 802.11
- a rotazione
  - polling da un sito centrale, token passing
  - Bluetooth, FDDI, token ring