#### Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti (modulo Reti) a.a. 2023/2024

# Introduzione (parte2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

https://art.uniroma2.it/fiorelli


### Capitolo 1: tabella di marcia

- Cos'è Internet?
- Cos'è un protocollo?
- Ai confini della rete: host, reti di accesso, mezzi trasmissivi
- Il nucleo della rete: commutazione di pacchetto e commutazione di circuito, struttura di Internet
- Prestazioni: perdite, ritardi, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Un po' di storia



#### Il nucleo della rete

- una maglia (mesh) di commutatori di pacchetti e collegamenti che interconnettono i sistemi periferici di Internet
- commutazione di pacchetto (packetswitching): i sistemi periferici suddividono i messaggi di livello applicativo in pacchetti (packets)
  - la rete inoltra (forwards) i pacchetti da un router al successivo attraverso i collegamenti (links), lungo un percorso (path o route) dalla sorgente alla destinazione




#### Due funzioni chiave del nucleo della rete

#### Inoltro (forwarding):

- o "switching"
- azione locale: sposta i pacchetti in arrivo al collegamento di ingresso del router al collegamento di uscita appropriato


in arrivo




#### Instradamento (routing):

- azione *globale*: determina i percorsi presi dai pacchetti dalla sorgente alla destinazione
- algoritmi di instradamento

Introduction: 1-37









- ritardo (delay) di trasmissione: servono L/R secondi per trasmettere (transmit) pacchetti di L bit attraverso un collegamento a R bps
- store and forward: il router deve aver ricevuto l'intero pacchetto prima di poter cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita

#### Esempio numerico "one-hop":

- *L* = 10 kbit
- *R* = 100 Mbps
- Ritardo di trasmissione "one-hop"

$$= \frac{10 \text{ kbit}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{10 \cdot 10^3 \text{ bit}}{100 \cdot 10^6 \frac{\text{bit}}{\text{s}}} = 0.1 * 10^{-3} \text{ s} = 0.1 \text{ ms}$$





Ritardo da un capo all'altro (end-to-end) per la trasmissione di 1 pacchetto su un percorso di N collegamenti di pari velocità R:

$$d_{end-to-end} = N \frac{L}{R}$$


Trascurando il ritardo di propagazione e altre forme di ritardo.

Ritardo da un capo all'altro (end-to-end) per la trasmissione di P pacchetto su un percorso di N collegamenti di pari velocità R:

$$d_{end-to-end} = (N+P-1)\frac{L}{R}$$

Trascurando il ritardo di propagazione e altre forme di ritardo.

### Commutazione di pacchetto: accodamento




L'accodamento (queuing) si verifica quando il lavoro arriva più velocemente di quanto possa essere servito:







### Commutazione di pacchetto: accodamento




Accodamento dei pacchetti e perdite: se il tasso di arrivo (arrival rate) (in bps) al collegamento eccede il tasso di trasmissione (bps) del collegamento per un certo periodo di tempo:

- i pacchetti si accodano in attesa di essere trasmessi sul collegamento in uscita
- i pacchetti possono essere scartati (persi) se la memoria (buffer) si riempie

## Alternativa alla commutazione di pacchetto: commutazione di circuito

le risorse richieste lungo un percorso (buffer e velocità di trasmissione sui collegamenti) per consentire la comunicazione tra sistemi periferici sono riservate per l'intera durata della sessione di comunicazione

- risorse dedicate: nessuna condivisione
  - trasferimento dati a velocità costante e garantita
- i segmenti del circuito restano inattivi se non utilizzati (nessuna condivisione)
- usato comunemente nella rete telefonica tradizionale



<sup>\*</sup> Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive


#### Commutazione di circuito: FDM e TDM


#### Multiplexing a Divisione di Frequenza (Frequency Division Multiplexing (FDM))

- spettro di frequenza di un collegamento suddiviso in bande (band)
- ogni circuito ha una propria banda, può trasmettere alla velocità massima di quella banda ristretta.

## Multiplexing a Divisione di Tempo (Time Division Multiplexing (TDM))

- tempo suddiviso frame di durata fissa, ripartiti in un numero fisso di slot
- ciascun circuito riceve slot periodici, può trasmettere alla massima velocità della banda di frequenza (più ampia) solo nei propri slot temporali






#### FDM: intuizione

La luce (visibile) è un'onda elettromagnetica, la cui frequenza è connessa al colore che vediamo

Supponiamo di trasmettere su una stessa fibra ottica impulsi con sorgenti sincronizzate a luce blu, rossa e verde.


 Il segnale combinato osservato all'altra estremità della fibra ci apparirà di un colore determinato dalla sintesi additiva dei colori degli impulsi trasmessi. Tuttavia, facendo riferimento allo schema a destra, potremmo sempre risalire in maniera non ambigua a quali sorgenti hanno effettivamente inviato un impulso.



#### FDM: intuizione (cont.)

Newton dimostrò che un prisma può scomporre la luce bianca in uno spettro di colori, mentre una lente convergente e un secondo prisma possono ricomporre lo spettro in luce bianca.

Questo suggerisce un modo per combinare sorgenti luminose a frequenze diverse in un unico segnale, che può poi essere suddiviso nuovamente nelle sue componenti originali.




Fonte: <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac">https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac</a> Newton

## Commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

#### Esempio:

- collegamento a 1 Gb/s
- ogni utente:
  - 100 Mb/s quando "attivo"
  - attivo per il 10% del tempo



D: quanti utenti possono usare questa rete sotto la commutazione di circuito e sotto la commutazione di pacchetto?

- Commutazione di circuito: 10 utenti
- Commutazione di pacchetto: con 35 utenti, probabilità > 10 attivi allo stesso tempo è meno di .0004 \*

=1 - DISTRIB.BINOM.N(10;35;0.1;VERO)

D: come abbiamo ottenuto 0.0004?

$$R:P(utenti\ attivi > 10) = 1 - P(utenti\ attivi \le 10)$$

$$= 1 - \sum_{i=0}^{10} P(utenti\ attivi = i) = 1 - \sum_{i=0}^{10} {35 \choose i} 0.1^{i} (1 - 0.1)^{35 - i} = 1 - \sum_{i=0}^{10} \frac{35!}{i! (35 - i)!} 0.1^{i} (1 - 0.1)^{35 - i} \le 0.0004$$

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione binomiale


<sup>\*</sup> Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive

## Commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

La commutazione di pacchetto è una "vincitrice assoluta"?


- ottimo per i dati a "raffica" a volte ha dati da inviare, ma altre volte no (condivisione delle risorse, assegnazione delle risorse su richiesta)
  - più semplice, non necessita l'impostazione della chiamata (né di mantenere le informazioni sui circuiti su tutti i router).
- eccessiva congestione: ritardo e perdita di pacchetti in caso di buffer overflow
  - sono necessari protocolli per il trasferimento affidabile dei dati e per il controllo della congestione
- ritardi end-to-end variabili e imprevedibili: a causa della variabilità e imprevedibilità dei ritardi di accodamento
  - servizi in tempo reale (come la telefonia e la videoconferenza)

- i sistemi periferici accedono a Internet tramite i cosiddetti Internet Service Provider (ISP) di accesso
- gli ISP di accesso devono essere interconnessi a loro volta
  - in modo che due host qualsiasi (ovunque!) possano inviare pacchetti l'uno all'altro
- la rete di reti risultante è molto complessa
  - evoluzione guidata da economia, politiche nazionali




Seguiamo un approccio graduale per descrivere l'attuale struttura di Internet


Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come collegarli tra loro?




Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come collegarli tra loro?



Opzione: collegare ogni ISP di accesso a un ISP globale di transito? ISP cliente (customer) e ISP (fornitore) hanno un accordo economico




Ma se un ISP globale è un'attività vantaggiosa, ci saranno concorrenti ....




Ma se un ISP globale è un'attività vantaggiosa, ci saranno concorrenti ....

Internet exchange point





... e reti regionali possono sorgere per collegare le reti di accesso agli ISP



Introduction: 1-59

... e le reti di fornitori di contenuti (ad esempio, Google, Microsoft, Akamai) possono gestire la propria rete, per avvicinare servizi e contenuti





Al "centro": un piccolo numero di grandi reti ben connesse

- ISP commerciali "tier-1" (es., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), copertura nazionale & internazionale
- Rete di fornitori di contenuti (es., Google, Facebook): reti private che connettono i suoi data center a Internet, spesso aggirando ISP tier-1 e regionali


### Capitolo 1: tabella di marcia

- Cos'è Internet?
- Cos'è un protocollo?
- Ai confini della rete: host, reti di accesso, mezzi trasmissivi
- Il nucleo della rete: commutazione di pacchetto e commutazione di circuito, struttura di Internet
- Prestazioni: perdite, ritardi, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Un po' di storia




### Come si verificano ritardi e perdite?

- i pacchetti si accodano nei buffer del router, aspettando il proprio turno per la trasmissione
  - la lunghezza della coda cresce quando il tasso di arrivo dei pacchetti sul collegamento eccede (temporaneamente) la capacità del collegamento di evaderli
- la perdita di pacchetti si verifica quando la memoria che contiene la coda dei pacchetti si riempie



#### Ritardo per i pacchetti: quattro cause



$$d_{\text{nodo}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{acc}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}}$$


#### $d_{\text{elah}}$ : elaborazione di nodo

- controllo errori sui bit
- determinazione del canale di uscita
- tipicamente < microsecondi</p>

#### $d_{acc}$ : ritardo di accodamento

- attesa di trasmissione
- dipende dal livello di congestione del router

#### Ritardo per i pacchetti: quattro cause



$$d_{\text{nodo}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{acc}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}}$$

#### $d_{\text{trasm}}$ : ritardo di trasmissione:

- L: lunghezza del pacchetto (in bit)
- R: tasso di trasmissione del collegamento (in bps)

$$d_{trasm} = L/R$$

$$d_{trasm} = d_{prop}$$


$$molto \ diversi$$

#### $d_{\text{prop}}$ : ritardo di propagazione:

- d: lunghezza del collegamento fisico
- v: velocità di propagazione (~2x10<sup>8</sup> m/sec)

$$d_{\text{prop}} = d/v$$


## L'analogia della carovana



- auto ~ bit; carovana ~ pacchetto; casello ~ collegamento
- Al casello occorrono 12 s per servire ciascuna auto (trasmettere un bit)
- si "propagano" a 100 km/h
- D: Tra quanto tempo la carovana sarà in fila davanti al secondo casello?

- tempo per "spingere" l'intera carovana attraverso il casello sull'autostrada = 12\*10 = 120 secondi.
- tempo di propagazione dell'ultimo veicolo dal 1° al 2° pedaggio: 100km/(100km/h) = 1 ora
- *R:* 62 minuti

## L'analogia della carovana



- supponiamo che le auto ora "si propaghino" a 1000 km/h
- e supponiamo che i casellanti ora impieghino un minuto per servire un'autovettura
- D: Le auto arriveranno al secondo casello prima di tutte le auto servite dal primo casello?

<u>R: Sì!</u> dopo 7 minuti, la prima auto arriva al secondo casello; tre auto sono ancora al primo casello

## Commutazione di pacchetto: ritardo end-to-end (o punto-punto)

I ritardi totali di nodo cui è incorso un pacchetto lungo il suo percorso dalla sorgente alla destinazione si accumulano, determinando un ritardo end-to-end (o punto-punto) pari a:


$$d_{end-to-end} = \sum_{i} (d_{elab_i} + d_{acc_i} + d_{trasm_i} + d_{prop_i})$$

#### Ritardo di accodamento dei pacchetti (rivisitato)


- a: velocità media di arrivo dei pacchetti
- L: lunghezza del pacchetto (in bit)
- R: velocità di trasmissione (in bit/s)

$$\frac{L \cdot a}{R}$$
: velocità di arrivo dei bit velocità di servizio dei bit

"intensità di traffico"




- La/R ~ 0: ritardo medio di accodamento piccolo
- *La/R* -> 1: ritardo medio di accodamento grande
- La/R > 1: più "lavoro" in arrivo di quanto possa essere servito - ritardo tende all'infinito!



#### Ritardi e percorsi in Internet

- Ma cosa significano effettivamente ritardi e perdite nella "vera" Internet?
- traceroute: programma diagnostico che fornisce una misura del ritardo dalla sorgente al router lungo i percorsi Internet punto-punto verso la destinazione. For all i:
  - invia tre pacchetti che raggiungeranno il router i sul percorso verso la destinazione (con il campo time-to-live uguale a *i*)
  - il router i restituirà i pacchetti al mittente
  - il mittente calcola l'intervallo tra trasmissione e risposta



#### Ritardi e percorsi in Internet


traceroute: da gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr

```
Tre misure di ritardo da
                                                     gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
                                                                                            border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms 6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms 7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
                                                                                          collegamento
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms -
                                                                                           transoceanico
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
                                                                                                sembra che i ritardi
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
                                                                                                diminuiscano! Perché?
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms 13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms 14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
                            * significa nessuna risposta (risposta persa, router non risponde)
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

<sup>\*</sup> Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

## Perdita di pacchetti


- la coda (anche detta buffer) che precede un collegamento è ha capacità finita
- quando il pacchetto trova la coda piena, viene scartato (e quindi va perso)
- il pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema terminale che lo ha generato, o non essere ritrasmesso affatto



<sup>\*</sup> Check out the Java applet for an interactive animation (on publisher's website) of queuing and loss


## Throughput

- throughput: frequenza (bit/unità di tempo) alla quale i bit sono trasferiti tra mittente e ricevente
  - *istantaneo*: in un determinato istante
  - medio: in un periodo di tempo più lungo (es. il throughput medio del trasferimento di un file di F bit in T secondi è F/T bps)




## Throughput

 $R_s < R_c$  Qual è il throughput medio end to end?



 $R_s > R_c$  Qual è il throughput medio end to end?




In entrambi i casi, abbiamo assunto che i soli bit inviati sulla rete siano quelli tra client e server

Collo di bottiglia

Collegamento su un percorso punto-punto che vincola un throughput end to end

#### Throughput: scenario Internet



10 connessioni (equamente) condividono il link del collo di bottiglia della dorsale R bits/sec

- throughput end to end per ciascuna connessione:  $min(R_c, R_s, R/10)$
- in pratica:  $R_c$  o  $R_s$  è spesso il collo di bottiglia

<sup>\*</sup> Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/

## Throughput: osservazioni

- Il throughput end-to-end dipende dalla velocità di trasmissione dei collegamenti attraversati dal flusso di dati
  - se il percorso non è interessato da altro traffico:  $throughput \approx min\{R_i\}$  dove  $R_i$  è la velocità di trasmissione dell'i-esimo collegamento
  - altrimenti, come fatto nella slide sullo "scenario Internet", occorre suddividere la velocità di trasmissione di un collegamento tra i vari flussi che lo attraversano
- Il throughput effettivo può essere inferiore a causa di altri fattori (es. i protocolli usati)