#### Series de Tiempo Fundamentos de Econometría

Juan Palomino<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister en Economía Aplicada con Mención Estudios Regionales juan.palominoh@pucp.pe

Departamento de Economía



#### Índice

- Introducción
- 2 Componentes de una serie temporal
- 3 Clasificación de las series temporales
- Procesos Estacionarios
  - Modelo Autoregresivo de orden 1 AR(1)
  - Ruido Blanco (white noise)
  - Camino aleatorio (Random Walk)
- Regresiones Espúreas
- Test de Estacionariedad

#### Introducción

- En esta parte del curso veremos análisis de series de tiempo y procesos estocásticos.
  - ▶ Una **serie de tiempo** es un conjunto de observaciones  $x_t$ , donde t indica el tiempo de ocurrencia de la observación (t = 1, 2, 3, ..., N).
  - ► El tiempo puede ser medido en cualquier unidad (ej. minutos, días, meses, años, etc.)
  - Serie de tiempo discreta: cuando el conjunto de observaciones se hace en un conjunto discreto de periodos, por ejemplo, en intervalos fijos de tiempo (diarias, mensuales, trimestrales, anuales, etc.).
  - ▶ Serie de tiempo continua: cuando las observaciones se realizan sobre un intervalo continuo de tiempo, por ejemplo, [0, T]. Las observaciones en sí pueden seguir siendo discretas.

#### Introducción

- Las observaciones sucesivas en el tiempo son, en general, no independientes. Esto significa que las observaciones pasadas pueden ser usadas para predecir futuras observaciones.
- Serie deterministica: Si, dadas las obsevaciones  $x_1,...,x_{t-1}$ , la observación  $x_t$  se puede predecir exactamente.
- Serie estocástica: Si las observaciones futuras no se pueden predecir exactamente.
- En series estocásticas, las observaciones futuras tendrán una distribución de probabilidad. Si las observaciones son dependientes, entonces esta distribución de probabilidad será dependiente de las observaciones pasadas.

#### Componentes de una serie temporal

- Se divide en tres componentes
- Componente tendencia: representa el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio.
- Componente estacional: es un patrón de cambio que se repite a sí mismo tras cierto periodo. (año, mes, etc).
- Componente aleatorio: este componente no responde a ningún patrón de comportamiento. Este mide la variabilidad de la serie después de retirar los otros componentes.

#### Componentes de una serie temporal


 De estos tres componentes los dos primeros son componentes determinísticos, mientras que la última es aleatoria.

$$X_t = T_t + E_t + I_t$$

• donde  $T_t$  es la tendencia,  $E_t$  es el componente estacional,  $I_t$  es el componente aleatorio.

#### Componentes de una serie temporal





- Series Estacionarias: una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y varianza son constantes en el tiempo. Graficamente, se observa que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece constante en el tiempo.
- Series No Estacionarias: son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante.




Figura: Tipo de Cambio




Figura: Diferencia Tipo de Cambio




Figura: Inflación




Figura: PBI




Figura: Diferencia PBI




Figura: IGBVL




Figura: Diferencia IGBVL

#### Procesos Estacionarios

 En los gráficos presentados además de la serie misma, vimos también la diferencia en la variable, o el cambio de la variable de un periodo a otro

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$

- Notamos que hay algunas series que al restarle a cada observación el valor del periodo, la serie resultante tiende a estar acotada entre dos valores, sin embargo para otras no parece tan claro.
- ¿Qué serie representa variables estacionarias y cuales son no estacionarias?

#### Procesos Estacionarios

- Se dice que y<sub>t</sub> es estacionario si su esperanza y varianza son constante a lo largo del tiempo, y además si la covarianza entre dos valores de la serie depende sólo del largo de tiempo que separa esos dos valores (y no del momento que es evaluado).
- ullet En otras palabras, la serie de tiempo  $y_t$  es estacionaria si para todo t
  - $\triangleright$   $E(y_t) = \mu$  (media constante)
  - $var(y_t) = \sigma^2$  (varianza constante)
  - $ightharpoonup cov(y_t, y_{t+s}) = \gamma_s$  (covarianza depende de s, no de t)

#### Índice

- Introducción
- Componentes de una serie tempora
- 3 Clasificación de las series temporales
- Procesos Estacionarios
  - Modelo Autoregresivo de orden 1 AR(1)
  - Ruido Blanco (white noise)
  - Camino aleatorio (Random Walk)
- 6 Regresiones Espúreas
- Test de Estacionariedad

- Supongamos que la serie  $y_t$  es una variable económica que observamos en el tiempo. En línea con la mayoría de las variables económicas, asumimos que  $y_t$  tiene naturaleza estocástica porque no podemos predecirla perfectamente.
- Las series de tiempo univariadas son ejemplos de procesos estocásticos donde la variable y está relacionada con sus valores pasados y valores actual y pasados del error (no tenemos variables explicativas x's)
- El modelo autorregresivo de orden 1, AR(1), es un modelo de series de tiempo univariado útil para explicar la diferencia entre estacionario y no estacionario.
   Viene dado por:

$$y_t = \rho y_{t-1} + v_t \quad |\rho| < 1$$

- ullet Donde los errores  $v_t$  son independientes, con media cero y varianza  $\sigma_v^2$
- Veremos que  $|\rho| < 1$  implica que  $y_t$  es estacionario.

Podemos expresar el modelo de la siguiente manera:

$$y_{t} = \rho y_{t-1} + v_{t}$$

$$= \rho (\rho y_{t-2} + v_{t-1}) + v_{t}$$

$$= \rho^{t} y_{0} + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i} v_{t-i}$$

Esperanza

$$E(y_t) = E(\rho^t y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^i v_{t-i})$$
$$= \rho^t y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^i E(v_{t-i})$$
$$= \rho^t y_0 = 0$$

• Si t es suficientemente grande (o pensar que la serie no tiene un t = 0, sino que sigue infinitamente a  $t = -\infty$ ).

Varianza

$$var(y_t) = var(\rho^t y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^i v_{t-i})$$

$$= \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{2i} var(v_{t-i})$$

$$= \sigma_v^2 \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{2i}$$

• y si recordamos que  $\sum_{i=0}^{t-1} lpha^i = rac{1-lpha^t}{1-lpha},$  luego:

$$var(y_t) = \sigma_v^2 \frac{1 - \rho^{2t}}{1 - \rho^2} = \sigma_v^2 \frac{1}{1 - \rho^2}$$

• Si t es suficientemente grande y  $|\rho| < 1$  (sino no converge).

Autocovarianza

$$\begin{aligned} cov(y_{t}, y_{t+s}) &= cov(\rho^{t}y_{0} + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}, \rho^{t+s}y_{0} + \rho^{t}y_{0} + \sum_{j=0}^{t-1} \rho^{j}v_{t+s-j}) \\ &= cov(\sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}, \sum_{i=0}^{t+s-1} \rho^{j}v_{t+s-j}) \\ &= \rho^{s}cov(\sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}, \sum_{i=-s}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}) \\ &= \rho^{s}cov(\sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}, \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i}v_{t-i}) \\ &= \sigma_{v}^{2}\rho^{s} \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{2i} \\ &= \sigma_{v}^{2} \frac{\rho^{s}}{1-\rho^{2}} \end{aligned}$$

Observación: no depende de t, sino de la distancia s

Podemos definir la función de autocovarianzas:

$$\gamma(y_t, y_{t+s} = cov(y_t, y_{t+s}))$$

- en el caso donde sólo dependa de la distancia o lag s,  $\gamma(s)=\gamma(y_t,y_{t+s})$  (fijarse que  $\gamma(0)=var(y_t)$ )
- También podemos definir la función de autocorrelación (ACF):

$$r(y_t, y_{t+s}) = \frac{cov(y_t, y_{t+s})}{\sqrt{var(y_t)var(y_{t+s})}}$$

• y nuevamente, en el caso que sólo dependa de s,

$$r(s) = r(y_t, y_{t+s}) = \frac{\gamma(s)}{\gamma(0)}$$

• Para AR(1), tenemos que  $r(s) = \frac{\gamma(s)}{\gamma(0)} = \rho^s$ .

#### Modelo AR(1) con constante

- En la realidad es difícil encontrarse con procesos de media cero.
- ullet Podemos incluir un término  $\mu$  de la siguiente manera

$$y_t - \mu = \rho(y_{t-1} - \mu) + v_t$$

o expresado de otra forma

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + v_t \quad |\rho| < 1$$

- $\bullet \ \operatorname{con} \ \alpha = \mu(1-\rho)$
- Extendiendo la serie, tenemos

$$y_{t} = \alpha + \rho y_{t-1} + v_{t}$$

$$= \alpha + \rho (\alpha + \rho y_{t-2} + v_{t-1}) + v_{t}$$

$$= \rho^{t} y_{0} + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i} + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^{i} v_{t-i}$$

#### Modelo AR(1) con constante

• Esperanza. Si utilizamos la última expresión, rescatamos que

$$E(y_t) = \frac{\alpha}{1 - \rho} = \mu$$

Varianza

$$var(y_t) = var(\rho^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \rho^i + \sum_{i=0}^{t-1} \rho^i v_{t-i}) = \sigma_v^2 \frac{1}{1 - \rho^2}$$

Autocovarianza


$$cov(y_t, y_{t+s}) = \sigma_v^2 \frac{\rho^2}{1 - \rho^2} = \gamma(s)$$


Autocorrelación (ACF)

$$r(s) = \frac{\gamma(s)}{\gamma(0)} = \rho^s$$

ullet Observación: La ACF debiera ir decayendo a medida que aumentamos el lag s.

### Modelo AR(1) sin y con constante





(b) 
$$y_t = 1 + 0.7y_{t-1} + v_t$$

#### Modelo AR(1) con constante y tendencia

 Otra extensión al modelo es considerar que AR(1) fluctua entorno a una linea recta, es decir

$$y_t - \mu - \delta t = \rho(y_{t-1} - \mu - \gamma(t-1)) + v_t \quad |\rho| < 1$$

• que también puede ser expresado de la siguiente manera

$$y_t = \alpha + \lambda t + \rho y_{t-1} + v_t$$

- donde  $\alpha = \mu(1-\rho) + \rho\delta$  y  $\lambda = \delta(1-\rho)$
- Esperanza

$$E(y_t) = \mu + \delta t$$

Varianza

$$var(y_t) = \sigma_v^2 \frac{1}{1 - \rho^2}$$

• ¿Es estacionario?



#### Modelo AR(1) con constante y tendencia




Figura:  $1 + 0.01t + 0.7y_{t-1} + v_t$ 

#### Índice

- Introducción
- Componentes de una serie tempora
- 3 Clasificación de las series temporales
- Procesos Estacionarios
  - Modelo Autoregresivo de orden 1 AR(1)
  - Ruido Blanco (white noise)
  - Camino aleatorio (Random Walk)
- 6 Regresiones Espúreas
- Test de Estacionariedad

#### Ruido Blanco ("white noise")

• Un ruido blanco es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero e igual varianza, se denota por  $\varepsilon_t$ .

$$\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$
  $cov(\varepsilon_{t_i}, \varepsilon_{t_j}) = 0 \ \forall t_i \neq t_j$ 

# Ruido Blanco ("white noise")




Figura: Ruido blanco:  $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$ 

#### Índice

- Introducción
- 2 Componentes de una serie tempora
- 3 Clasificación de las series temporales
- Procesos Estacionarios
  - Modelo Autoregresivo de orden 1 AR(1)
  - Ruido Blanco (white noise)
  - Camino aleatorio (Random Walk)
- 5 Regresiones Espúreas
- Test de Estacionariedad

#### Camino aleatorio ("Random Walk")

• Es un proceso estocástico  $y_t$ , donde la primera diferencia de este proceso estocástico es un ruido blanco y se cumple cuando  $\rho = 1$ :

$$y_t = y_{t-1} + v_t$$

Esto es  $\Delta y_t = v_t$ . Su nombre proviene porque la serie pareciera caminar para arriba o para abajo sin seguir ningún patrón aparente.

Expansión de la serie:

$$y_t = y_{t-1} + v_t = y_{t-2} + v_{t-1} + v_t = y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} v_{t-i}$$

Esperanza

$$E(y_t) = y_0$$

Varianza

$$var(y_t) = t\sigma_v^2$$

# Camino aleatorio ("Random Walk")




Figura: Random Walk

#### Regresiones Espúreas

- La principal razón de por qué es importante saber si una serie es estacionaria o no
  estacionaria antes de realizar un análisis de regresión, es que cuando las series
  usadas son no estacionarias existe la problemática de obtener resultados
  aparentemente significativos sobre data que no tiene relación. Estas regresiones se
  llaman espúreas.
  - En otras palabras, cuando series de tiempo no estacionarias son usadas en un análisis de regresión, el resultado puede indicar una relación significativa cuando en realidad no existe.
  - Estimadores MCO pierden sus propiedades y los estadísicos t no son confiables.
  - Como muchas variables económicas son no estacionarias, es importante tener presente cómo deben ser tratadas.
    - ★ ¿Cómo podemos testear si una serie es estacionaria o no?
    - ¿Cómo podemos hacer regresiones cuando tenemos series no estacionarias?

#### Test de Estacionariedad

- Existen variados test para determinar si una serie es estacionaria o no.
- Discutiremos uno de los más populares en econometría, test de Dickey-Fuller.
- Dickey-Fuller, sin constante y sin tendencia

$$y_t = \rho y_{t-1} + v_t$$

2 Dickey-Fuller, con constante y sin tendencia

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + v_t$$

3 Dickey-Fuller, con constante y con tendencia.

$$y_t = \alpha + \lambda t + \rho y_{t-1} + v_t$$

#### Test de estacionariedad

Dickey-Fuller, sin constante y sin tendencia.

$$y_t = \rho y_{t-1} + v_t$$

o alternativamente

$$\Delta y_t = (\rho - 1)y_{t-1} + v_t = \beta y_{t-1} + v_t$$

ullet Luego, la hipótesis nula puede escribirse en términos de ho o eta

$$H_0: \rho = 1 \Longleftrightarrow H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \rho < 1 \Longleftrightarrow H_1: \beta < 0$$

 La hipótesis nula es que la serie es no estacionaria. En otras palabras, si no rechazamos la nula, concluímos que no existe evidencia para rechazar que el proceso es no estacionario. Y, por el contrario, si rechazamos la nula, concluímos que la serie es estacionaria.

#### Test de estacionariedad

Dickey-Fuller, con constante y sin tendencia

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + v_t$$

o alternativamente

$$\Delta y_t = \alpha + (\rho - 1)y_{t-1} + v_t = \alpha + \beta y_{t-1} + v_t$$

$$H_0: \rho = 1 \Longleftrightarrow H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \rho < 1 \Longleftrightarrow H_1: \beta < 0$$

Dickey-Fuller, con constante y con tendencia

$$y_t = \alpha + \lambda t + \rho y_{t-1} + v_t$$

o alternativamente

$$\Delta y_t = \alpha + \lambda t + (\rho - 1)y_{t-1} + v_t = \alpha + \lambda t + \beta y_{t-1} + v_t$$

$$H_0: \rho = 1 \Longleftrightarrow H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \rho < 1 \Longleftrightarrow H_1: \beta < 0$$

#### Valores críticos del test Dickey-Fuller

- Un camino lógico para testear la hipótesis de DF, sería realizar la regresión por MCO y luego construír el estadístico  $t=\hat{\beta}/\hat{se}(\hat{\beta})$ 
  - Desgraciadamente, el estadístico t ya no distribuye bajo una distribución t cuando la nula es cierta
    - ★ Problema: cuando la nula es cierta, y₁ es no estacionario y su varianza incrementa a medida que la muestra crece. Este incremento altera la distribución usual.
  - Para reconocer este hecho, usualmente a este estadístico se le llama  $\tau$  (tau) y su valor debe ser comparado con valores especiales (los cuales cambian dependiendo del tipo de test DF que apliquemos).

#### Valores críticos del test Dickey-Fuller

Modelo	1%	5%	10%
$\Delta y_t = \beta y_{t-1} + v_t$	-2.56	-1.94	-1.62
$\Delta y_t = \alpha + \beta y_{t-1} + v_t$	-3.43	-2.86	-2.57
$\Delta y_t = \alpha + \lambda t + \beta y_{t-1} + v_t$	-3.96	-3.41	-3.13
Normal estándar	-2.33	-1.65	-1.28

Cuadro: Valores críticos Dickey-Fuller

#### Dickey Fuller aumentado

- Una importante extensión del test de Dickey-Fuller permite la inclusión de modelos con el término del error autocorrelacionado. Esta autocorrelación es probable que aparezca si nuestro modelo no incorporó términos anteriores de la serie yt—s que capturen la dinámica de nuestro proceso.
  - Usando la versión de DF con constante, una extensión sería

$$\Delta y_t = \alpha + \beta y_{t-1} + \sum_{s=1}^m a_s \Delta y_{t-s} + v_t$$

- con Δy<sub>t-s</sub> = y<sub>t-s</sub> y<sub>t-s-1</sub>. Se agregan tantos términos de retraso como sea necesario para asegurar que los residuos no están autocorrelacionados.
- Este test, con variaciones de constante y tendencia respectiva, se conoce como Dickey-Fuller aumentado.
- ▶ En la práctica siempre usamos el test DF aumentado.

### Ejemplo test Dickey-Fuller Aumentado




Figura: PBI

# Ejemplo test Dickey-Fuller Aumentado ¿Cuál?

PBI L1.	.0051563	.0053681	0.96	0.338	0054457	.0157583
D.PBI	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf.	Interval]

•  $\Delta PBI_t = \alpha + \beta PBI_{t-1} + v_t$ 

D.PBI	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf.	Interval]
PBI L1.	0076767	.012921	-0.59	0.553	0331968	.0178434
_cons	1073.838	983.5991	1.09	0.277	-868.8603	3016.537

•  $\Delta PBI_t = \alpha + \lambda t + \beta PBI_{t-1} + v_t$ 

D.PBI	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf.	Interval]
PBI						
L1.	0825618	.0307306	-2.69	0.008	1432606	021863
_trend	56.25532	21.02992	2.68	0.008	14.71725	97.79338
_cons	1731.254	995.7844	1.74	0.084	-235.6087	3698.117

#### Ejemplo test Dickey-Fuller Aumentado

•  $\Delta PBI_t = \beta PBI_{t-1} + v_t$ 

Z(t)	0.961		-2.592	-1.950		-1.614
	Statistic		Value	Value		Value
	Test	1%	Critical	5% Critical	10%	Critical
		_	Int	erpolated Dicke	y-Fuller -	
Dickey-Fuller	test for unit	root		Number of	obs =	160

•  $\Delta PBI_t = \alpha + \beta PBI_{t-1} + v_t$ 

Dickey-Ful	ller test for unit	root	Number of obs	= 160
	Test Statistic		) has t-distribution 5% Critical Value	on 10% Critical Value
Z(t)	-0.594	-2.350	-1.655	-1.287
p-value fo	or Z(t) = 0.2766			

•  $\Delta PBI_t = \alpha + \lambda t + \beta PBI_{t-1} + v_t$ 

ickey-ruc	ler test for unit	1000	Number of ob	s = 159
		Int	erpolated Dickey-F	uller —
	Test	1% Critical	5% Critical	10% Critical
	Statistic	Value	Value	Value
Z(t)	-25.583	-4.020	-3.442	-3.142