# 第七节、使用Java操作HDFS

#### 第七节、使用Java操作HDFS

- 一、准备jar包
  - 1. common
  - 2. hdfs
  - 3. mapreduce
  - 4. yarn

#### 二、解决环境冲突问题

- 1. 在windows下添加HADOOP HOME系统环境变量
- 2. 将winutils.exe拷贝到HADOOP HOME的bin目录下
- 3. 如果winutils.exe无法正常运行需要首先修复系统环境
- 4. 重启Eclipse

#### 三、初始化设置

- 1. win下添加地址映射
- 2. 加载配置
- 3. 指定操作地址
- 4. 初始化操作对象
- 5. 查看默认存储块大小

#### 四、核心功能

- 1. 相对路径
- 2. 创建文件夹
- 3. 上传文件
- 4. 下载文件
- 5. 删除文件
- 6. 使用流向HDFS写入内容
- 7. 使用流从HDFS读取内容
- 8. 使用Process进行命令调用

# 一、准备jar包

将\$HADOOP\_HOME/share/hadoop下的jar添加至开发环境,test包和example以及source包可忽略

#### 1. common

- 2. hdfs
- 3. mapreduce
- 4. yarn

# 二、解决环境冲突问题

解决Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries

- 1. 在windows下添加HADOOP\_HOME系统环境变量
- 2. 将winutils.exe拷贝到HADOOP\_HOME的bin目 录下
- 3. 如果winutils.exe无法正常运行需要首先修复系 统环境
- 4. 重启Eclipse
- 三、初始化设置
- 1. win下添加地址映射

#### 2. 加载配置

```
    private static Configuration conf = new Configuration();
```

### 3. 指定操作地址

```
1. private static final String HADOOP_URL="hdfs://etc01:8020";
```

### 4. 初始化操作对象

```
1. private static FileSystem fs;
2.
3. static {
4.    try {
5.        FileSystem.setDefaultUri(conf, HADOOP_URL);
6.        fs = FileSystem.get(conf);
7.    } catch (Exception e) {
8.        e.printStackTrace();
9.    }
10. }
```

#### 5. 查看默认存储块大小

```
1. fs.getDefaultBlockSize();
```

# 四、核心功能

#### 1. 相对路径

```
1. fs.getHomeDirectory()
```

#### 2. 创建文件夹

保证权限校验功能关闭(hdfs-site.xml)

# 3. 上传文件

```
1. fs.copyFromLocalFile(src, dst);
```

# 4. 下载文件

```
1. fs.copyToLocalFile(src, dst);
```

## 5. 删除文件

```
1. if(fs.exists(dstPath)){
2.  fs.delete(dstPath, true);
3. }
```

# 6. 使用流向HDFS写入内容

```
1. try {
2.    Path path = new Path("xxx/xxx");
3.    FSDataOutputStream os = fs.create(path, true);
4.    Writer out = new OutputStreamWriter(os, "utf-8");
5.    out.write("你好");
6.    out.close();
7.    os.close();
8. } catch (Exception e) {
9.    e.printStackTrace();
10. }
```

### 7. 使用流从HDFS读取内容

```
1. try {
2.    Path path = new Path("xxx/xxx");
3.    FSDataInputStream dataInputStream = fs.open(path);
4.    InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(dataInputStream, "utf-8");
5.    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
6.    String str = "";
7.    while ((str = bufferedReader.readLine()) !=null) {
8.        System.out.println(str);
9.    }
10.    bufferedReader.close();
11.    inputStreamReader.close();
12.    dataInputStream.close();
13. } catch (Exception e) {
14.    e.printStackTrace();
15. }
```

### 8. 使用Process进行命令调用

```
1. Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
2. try {
3.    /* 使用Process可接收返回结果 */
4.    Process process = runtime.exec("hdfs dfs -ls /");
5.    InputStream is = process.getInputStream();
6.    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(i s));
7.    String line;
8.    while((line = reader.readLine())!= null){
9.        System.out.println(line);
10.    }
11.    process.waitFor();
12.    is.close();
13.    reader.close();
14.    process.destroy();
15.    } catch (Exception e) {
16.    e.printStackTrace();
17. }
```