css 实现竖直居中的 N 种场景及 N 种方法

刚开始工作的时候,css 里的竖直居中一直是个老大难问题。每次用到的时候都去网上搜,搜,搜,半天才搜到合适的解决方法。然后下次遇到,呃,又忘了~

后来仔细回忆了一下,其实CSS实现竖直居中是有几种不同的应用场景的,需要分别使用不同的解决方法。这也是为啥每次都觉得,诶上次那个解决方法好像不行呢?(原来并不是我智商的问题)好了废话不多说,记录下遇到的不同场景及解决方法,希望能对自己或者别人有所帮助。

inline 或者 inline-* 的元素竖直居中

可以借助 padding, line-height, vertical-align 等属性。有如下两种具体情景:

1. 单行竖直居中,如单行文本或者链接

这种情况,通过给元素上下添加相同大小的 padding 值即可实现竖直居中。

如果老娘就不想使用 padding 不方便使用 padding 时,可以通过给元素设置 line-height,使其等于父容器的高度,从而实现竖直居中。<mark>注意,此时记得要考虑父容器的 padding 和 border 带来的高度变化。</mark>

2. 多行竖直居中, 如多行文本

和单行文本一样,给元素上下添加相同大小的 padding 值,还是好用滴~ 另外一种方法,是借助 table 的属性:将父容器设置成 table,需要竖直居中的元素设置为 table-cell,然后就可以使用 vertical-align 属性来居中了。

块级元素竖直居中

通常借助绝对定位和 translate 等手段,在已知或者未知块级元素高度时,分别使用不同的方法。

1. 块级元素高度已知

此时可以使用绝对定位的方法,并借助 margin 可以为负值的特性,实现绝对定位居中:

/* 已知元素高度为 100px (也可以是百分比,如 80%)*/

height: 100px;

/* 先使用绝对定位,将元素的上边界置于竖直的中间*/

position: absolute;

top: 50%;

/* 再使用margin-top,将元素向上移动自身高度的一半*/

margin-top: -50px;

笔者表示类似这段代码的使用频率简直不要太高~于是在使用 scss 的前提下,自己封装了一个 mixin,专门用来实现这种定位方式。

```
// 定义绝对定位实现水平、垂直居中

@mixin abs_h_center($width) {
    position: absolute;
    width: $width;
    left: 50%;
    margin-left: -($width/2);
}

@mixin abs_v_center($height) {
    position: absolute;
    height: $height;
    top: 50%;
    margin-top: -($height/2);
}

// 然后使用的时候直接引用就可以了,这样可以避免在改动元素宽或高时,还需要同时去改 margin-left 或者 margin-top 的值
    content {
        @include abs_v_center(200px);
}
```

2. 块级元素高度不固定

与上面提到的使用绝对定位居中的方法原理类似,只不过在元素高度不确定的情况下,借助 translateY 使元素向上移动自身高度的一半,进而实现竖直居中。

```
/* 先将元素的上边界置于竖直的中间*/
position: relative;
top: 50%;
/* 再使用 translateY,将元素向上移动自身高度的一半*/
transform: translateY(-50%);
```